


# 全球加速2.0

## 快速入门



腾讯云

## 【 版权声明 】

©2013–2026 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

## 【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

# 快速入门

最近更新时间：2026-03-16 16:39:52

全球加速2.0支持单实例同时接入多个加速区域，支持基于 TCP/UDP/HTTP/HTTPS 协议加速转发，本文将引导您如何快速创建一个全球加速2.0的加速实例。

## 说明：

- 新建全球加速2.0实例时，您需跟随指引完成一个监听器及一个终端节点组的创建，实现端到端业务互通，创建完成后，可以在实例详情页继续添加监听器及终端节点组。
- 全球加速跨境段由中国联通代运营，如加速区域和终端节点组存在跨境，您的账号需要先通过 [跨境资质审核](#)，详情可参见 [跨境云专线服务协议](#)。

## 前提条件

已 [注册腾讯云账号](#)，并 [完成实名认证](#)。

## 操作步骤

### 步骤1：创建标准实例

- 登录 [全球应用加速控制台](#)。
- 在左侧导航栏 GA2.0中选择**实例管理**，单击**创建标准实例**。
- 输入**全球加速实例名称**、选择**计费模式**并按需添加描述。
- 单击**下一步**，进入配置加速区域页面。

### 步骤2：配置加速区域

- 在配置加速区域页面按需选择加速区域，并根据指引配置带宽峰值、IP地址协议、公网质量类型。
- 配置完成后，单击**下一步**，进入配置监听器页面。

## 说明：

- 如需使用精品 BGP 优化接入质量，可选择中国香港作为加速区域。
- 如您的业务使用的是全球统一域名，且您的业务通过全局 CNAME 方式接入 GA2.0，如果配置中未包含国内任意加速点，则国内用户的访问请求将被系统默认解析至127.0.0.1。

### 步骤3：配置监听器

- 在配置监听器页面，输入**监听名称**。
- 选择**路由类型**，当前仅支持智能路由类型，根据时延选择就近终端节点组进行转发。

3. 选择监听协议，支持 TCP/UDP/HTTP/HTTPS。
4. 配置监听端口。
5. 根据选择的监听器类型，按需配置获取客户端源IP、会话保持、连接空闲超时时间、连接请求超时时间等。
6. 单击**下一步**，进入终端节点组配置页。

## 步骤4：配置终端节点组

1. 在终端节点组配置页面，输入**节点组名称**。
2. 选择终端节点组所在地域，建议就近选择。
3. 为终端节点组添加终端节点，您最多可以为终端节点组添加4个终端节点，终端节点类型支持自定义公网 IP 或自定义域名。
4. 按需选择跨境服务类型，支持**精品带宽跨境**及**联通专线跨境**。
5. 配置端口映射，配置**监听端口**及**终端节点组端口**。
6. 按需为终端节点组开启健康检查，单击**高级配置**，配置检查协议、响应超时时间、健康检查时间间隔及健康阈值等。
7. 单击**下一步**，进入配置审核页。
8. 单击**确认开通**，完成实例配置。

## 步骤5：配置转发策略

- ⓘ **说明：**  
该步骤仅针对监听协议为 HTTP/HTTPS 的监听器配置。

### HTTP监听器

1. 在已创建实例的监听器列表页，单击**监听器 ID** 进入监听详情。
2. 在监听器的转发策略页签，单击**添加转发策略**，并输入域名。
3. 单击域名右侧的**添加转发规则**，为域名添加转发 URL，并配置转发动作，支持转发至或丢弃。
4. 按需填写回源 HOST，如不填写则默认 HOST 为空。
5. 单击**确定**，完成转发规则配置。

### HTTPS监听器

1. 在已创建实例的监听器列表页，单击**监听器 ID** 进入监听详情。
2. 在监听器的转发策略页签，单击**添加转发策略**，并输入域名。
3. 单击域名右侧的**添加转发规则**，为域名添加转发 URL，并配置转发动作，支持转发至或丢弃。

4. 单击**高级设置**，为规则配置回源 SNI、回源 HOST 及回源请求头。
5. 单击回源 SNI 右侧的功能开关，打开回源 SNI 配置功能。
6. 填写需要配置的回源 SNI 值。

**⚠ 注意：**

如配置了回源 SNI 的转发规则绑定至回源协议为 HTTP 的终端节点组，全球加速2.0将仍使用 HTTP 协议回源，此时 SNI 配置不会生效。

7. 在回源 HOST 输入框内按需填写回源 HOST，如不填写则默认 HOST 为空。
8. 单击**确定**，完成转发规则配置。