

# 密钥管理系统

## TCCLI 管理指南



腾讯云

## 【 版权声明 】

©2013–2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

## 【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

# 文档目录

## TCCLI 管理指南

操作总览

创建密钥

查看密钥

编辑密钥

启用禁用密钥

密钥轮换

对称密钥加解密

非对称密钥解密

删除密钥

密钥归档

# TCCLI 管理指南

## 操作总览

最近更新时间：2024-09-10 17:42:31

您可以调用 KMS TCCLI 管理密钥，例如创建密钥、查看密钥 ID 列表、编辑密钥、密钥轮换等操作。  
操作使用腾讯云 [命令行工具 TCCLI](#)，后续您可以使用任何受支持的编程语言调用。

| 操作                     | 说明                             |
|------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">创建密钥</a>   | 提供示例介绍如何调用 TCCLI 创建密钥          |
| <a href="#">查看密钥</a>   | 提供示例介绍如何调用 TCCLI 查看密钥 ID 和详情信息 |
| <a href="#">编辑密钥</a>   | 提供示例介绍如何调用 TCCLI 编辑密钥          |
| <a href="#">启用禁用密钥</a> | 提供示例介绍如何调用 TCCLI 启用/禁用密钥       |
| <a href="#">密钥轮换</a>   | 提供示例介绍如何调用 TCCLI 密钥轮换          |
| <a href="#">加密解密</a>   | 提供示例介绍如何调用 TCCLI 加密解密          |
| <a href="#">删除密钥</a>   | 提供示例介绍如何调用 TCCLI 删除密钥          |
| <a href="#">密钥归档</a>   | 提供示例介绍如何调用TCCLI 启用/取消密钥归档      |

# 创建密钥

最近更新时间：2024-09-10 17:42:31

## 概述

调用 `CreateKey` 来创建用户管理数据密钥的主密钥 CMK（Custom Master Key），后续可以通过 CMK 来调用其他接口，例如创建数据密钥、加解密等操作。

该 API 操作中的 `Alias` 为必选参数，您可以查看 [CreateKey](#) 接口文档来对 CMK 添加其他描述。

本文示例使用腾讯云 [命令行工具 TCCLI](#)，后续您可以使用任何受支持的编程语言调用。

## 示例

创建一个广州区域，密钥名称为 `test-gz01`，密钥描述为 `this is test for gz key` 的 CMK。

### 输入

```
tccli kms CreateKey --region ap-guangzhou --Alias test-gz01 --
Description 'this is test for gz key'
```

### 输出

该密钥创建后默认启用，并且默认禁用密钥轮换功能。

```
{
  "KeyId": "6xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-5xxxxxxxxxc09",
  "Description": "this is test for gz key",
  "Alias": "test-gz01",
  "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
  "RequestId": "994bbd90-7c8e-4522-85f2-c712da23f863",
  "KeyState": "Enabled",
  "CreateTime": 1571903621
}
```

最近更新时间: 2024-09-10 17:42:31

| API 名称      | API 描述                                          | 说明                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ListKeys    | 列出账号下的密钥列表（KeyId 信息）                            | 该 API 操作没有必选参数，详情请参见 <a href="#">ListKeys</a> 接口           |
| DescribeKey | 查看指定 CMK 的详细信息，信息包括用户主密钥 CMK 名称、ID、状态、所属地区等密钥详情 | 该 API 操作的 KeyId 为必选参数，详情请参见 <a href="#">DescribeKey</a> 接口 |

本文示例使用腾讯云 **命令行工具 TCCLI**，后续您可以使用任何受支持的编程语言调用。

## 查看密钥 ID 列表示例

### 看广州的前5个 KeyId 信息。

```
tccli kms ListKeys --region ap-guangzhou --Limit 5
```

```
{
  "Keys": [
    {
      "KeyId": "6xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-5xxxxxxxxxc09"
    },
    {
      "KeyId": "6xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-5xxxxxxxxxc09"
    },
    {
      "KeyId": "6xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-5xxxxxxxxxc09"
    },
    {
      "KeyId": "6xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-5xxxxxxxxxc09"
    }
  ]
}
```

```
{
  "KeyId": "6xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-5xxxxxxxxxc09"
},
"TotalCount": 114,
"RequestId": "afaaeb5e-c97d-4726-8012-6ae337d62928"
}
```

## 查看密钥 ID 详情示例

查看指定 CMK 详细信息。

### 输入

```
tccli kms DescribeKey --region ap-guangzhou --KeyId 521xxxxx-xxxx-xxxx-
xxxx-52xxxxd4
```

### 输出

在 API 成功执行的情况下，将返回 CMK 的详细信息。

```
{
  "KeyMetadata": {
    "KeyId": "6xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-5xxxxxxxxxc09",
    "Description": "this is test for gz key",
    "CreatorUin": 10xxxxxxxxxx,
    "KeyRotationEnabled": false,
    "NextRotateTime": 1603439621,
    "CreateTime": 1571903621,
    "Alias": "test-gz01",
    "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
    "DeletionDate": 0,
    "KeyState": "Enabled",
    "Type": 4,
    "Owner": "user"
  },
  "RequestId": "608f514c-3279-44ea-8e4c-c00b69e3521c"
}
```

# 编辑密钥

最近更新时间：2024-09-10 17:42:31

## 概述

修改密钥名称、描述信息操作由两个函数组成，分别如下：

| API 名称               | API 描述   | 说明                                                                                  |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| UpdateAlias          | 修改密钥名称   | 该 API 操作的 KeyId 和 Alias 为必选参数，详情请参见 <a href="#">UpdateAlias</a> 接口文档                |
| UpdateKeyDescription | 修改密钥描述信息 | 该 API 操作的 KeyId 和 Description 为必选参数，详情请参见 <a href="#">UpdateKeyDescription</a> 接口文档 |

本文示例使用腾讯云 [命令行工具 TCCLI](#)，后续您可以使用任何受支持的编程语言调用。

## 示例

### 修改密钥名称示例

#### 输入

```
tccli kms UpdateAlias --region ap-guangzhou --KeyId 52xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-5xxxx4 --Alias test-gz-01-d
```

#### 输出

如修改成功将返回如下相关信息。

```
{
  "RequestId": "489a4274-0b81-4db7-8160-542c5c5bed68"
}
```

### 修改密钥描述信息示例

#### 输入

```
tccli kms UpdateKeyDescription --region ap-guangzhou --KeyId 5xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-52xxxxx4 --Description 'this is change message for test'
```

#### 输出



如修改成功将返回如下相关信息。

```
{  
  "RequestId": "31134207-5de8-44f2-8c00-8bd0e88f95a6"  
}
```

# 启用禁用密钥

最近更新时间：2024-09-10 17:42:31

## 概述

密钥启用/禁用 API 操作由两个函数组成，分别如下：

| API 名称     | API 描述 | 说明                                                          |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| EnableKey  | 启用主密钥  | 该 API 操作的 KeyId 为必选参数，详情请参见 <a href="#">EnableKey</a> 接口文档  |
| DisableKey | 禁用主密钥  | 该 API 操作的 KeyId 为必选参数，详情请参见 <a href="#">DisableKey</a> 接口文档 |

本文示例使用腾讯云 [命令行工具 TCCLI](#)，后续您可以使用任何受支持的编程语言调用。

## 示例

### 启用密钥示例

#### 输入

```
tccli kms EnableKey --region ap-guangzhou --KeyId 5xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-52xxxxx4
```

#### 输出

如成功启用密钥，将返回如下请求。

```
{
  "RequestId": "6b2187b0-f40a-46d0-8065-2434afc54619"
}
```

### 禁用密钥示例

#### 输入

```
tccli kms DisableKey --region ap-guangzhou --KeyId 5xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-52xxxxx4
```

#### 输出

如成功禁用密钥，将返回如下请求。

```
{  
  "RequestId": "e5674638-1466-4607-a3ea-b60d30f4e5e3"  
}
```

# 密钥轮换

最近更新时间：2024-09-10 17:42:31

## 概述

密钥轮换功能操作分三个 API 组成，分别如下：

| API 名称               | API 描述     | 说明                                                                    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| GetKeyRotationStatus | 查看密钥轮换功能状态 | 该 API 操作的 KeyId 为必选参数，详情请参见 <a href="#">GetKeyRotationStatus</a> 接口文档 |
| EnableKeyRotation    | 开启密钥轮换     | 该 API 操作的 KeyId 为必选参数，详情请参见 <a href="#">EnableKeyRotation</a> 接口文档    |
| DisableKeyRotation   | 禁止密钥轮换     | 该 API 操作的 KeyId 为必选参数，详情请参见 <a href="#">DisableKeyRotation</a> 接口文档   |

本文示例使用腾讯云 [命令行工具 TCCLI](#)，后续您可以使用任何受支持的编程语言调用。

## 示例

### 查看密钥轮换状态示例

#### 输入

```
tccli kms GetKeyRotationStatus --region ap-guangzhou --KeyId 5xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-52xxxxx4
```

#### 输出

在 API 成功调用时，将返回 CMK 的密钥轮换状态。

```
{
  "KeyRotationEnabled": false,
  "RequestId": "e1432224-4dc2-48da-a8e8-e84d30afd9ef"
}
```

### 开启密钥轮换示例

#### 输入

```
tccli kms EnableKeyRotation --region ap-guangzhou --KeyId 5xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-52xxxxx4
```

## 输出

如正常开启该功能，将返回如下请求信息。

```
{
  "RequestId": "4e0fa96f-e86e-4517-af27-3dfe6e5b2a72"
}
```

## 禁止密钥轮换示例

### 输入

```
tccli kms DisableKeyRotation --region ap-guangzhou --KeyId 5xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-52xxxxx4
```

## 输出

如正常开启该功能，将返回如下请求信息。

```
{
  "RequestId": "c8b73c8b-1ee5-4b23-b800-7cccc58e7ffb"
}
```

# 对称密钥加解密

最近更新时间：2024-09-10 17:42:31

## 概述

在线加密解密功能操作分两个 API 组成，分别如下：

| API 名称  | API 描述 | 说明                                                                   |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Encrypt | 加密     | 该 API 操作的 KeyId 和 Plaintext 为必选参数，详情请参见 <a href="#">Encrypt</a> 接口文档 |
| Decrypt | 解密     | 该 API 操作的 CiphertextBlob 为必选参数，详情请参见 <a href="#">Decrypt</a> 接口文档    |

## 加密

通过 Encrypt 来针对用户的数据进行加密，用于加密的数据大小最多为4KB任意数据，可用于加密数据库密码，RSA Key，或其它较小的敏感信息。对于应用的数据加密，推荐使用 [GenerateDataKey](#) 生成的 DEK 进行本地数据的加解密操作。

本文示例使用腾讯云 [命令行工具 TCCLI](#)，后续您可以使用任何受支持的编程语言调用。

## 示例

### 加密示例

使用 TCCLI 调用加密接口时，需对明文数据进行 Base64 编码。本案例使用 This example is used for testing 文本案例。

### 输入

```
tccli kms Encrypt --KeyId 6xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-5xxxxxxxxx5 --Plaintext
"VGhpcyBleGFtcGxlIGlzIHVzZWQgZm9yIHRlc3Rpbmc="
```

### 输出

如成功执行，请求数据将返回密文和加密该明文的 CMK ID，其中密文将用来后续的解密操作。

```
{
  "KeyId": "6xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-5xxxxxxxxx5",
  "RequestId": "23781471-c213-44c5-92a4-731b882e25b5",
  "CiphertextBlob":
    "Rrnqz5fthTxcSdCYIw5pBoEWLvrdqYNZ0oXKOmvYx/1Oo2R+DqEFPjjfVA1n1RE8PmVITax"
```

```
uJwu9ZANK9uK3WA==~k~fKVP3WI1Gpg8m9LMW4jEkQ==~k~  
mFM/5PEiMJsKC6fagEOfdlocOyC+a1n8PqaTOlBLT+r***L****gamMQ3ERsYIe0wYoAMs  
zR/FBrCJZ3a3B7f+8Xg="
```

## 解密示例

现在我们来针对加密数据进行解密。其中示例流程中的 CMK 以上述创建的 CMK 为例。

## 输入

```
tccli kms Decrypt --CiphertextBlob  
"Rrnqz5fthTxSdCYIW5pBoEWLvrdaqYNZ0oXK0mvYx/1Oo2R+DqEFPjjfVA1n1RE8PmVITax  
uJwu9ZANK9uK3WA==~k~fKVP3WI1Gpg8m9LMW4jEkQ==~k~  
mFM/5PEiMJsKC6fagEOfdlocOyC+a1n8PqaTOlBLT+r***LVHUVtgamM****sYIe0wYoAMs  
zR/FBrCJZ3a3B7f+8Xg="
```

## 输出

如成功执行，请求数据将返回 Base64 编码的明文和加密该明文的 CMK ID。后续需要进行额外的 Base64 解密操作获取明文。

```
{  
  "Plaintext": "VGhpcyBleGFtcGxlIGlzIHVzZWQgZm9yIHRlc3Rpbmc=",  
  "KeyId": "6xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-5xxxxxxxxxx5",  
  "RequestId": "bcce3fae-****-****-****-d42780c10702"  
}
```

# 非对称密钥解密

最近更新时间：2024-09-10 17:42:31

## 概述

KMS 提供 SM2 和 RSA 的非对称密钥解密接口，分别如下：

| API 名称               | API 描述 | 说明                                       |
|----------------------|--------|------------------------------------------|
| AsymmetricSm2Decrypt | SM2 解密 | 请参见 <a href="#">AsymmetricSm2Decrypt</a> |
| AsymmetricRsaDecrypt | RSA 解密 | 请参见 <a href="#">AsymmetricRsaDecrypt</a> |

本文示例使用腾讯云 [命令行工具 TCCLI](#)，后续您可以使用任何受支持的编程语言调用。

## 非对称解密

### RSA 解密

#### 输入

```
tccli kms AsymmetricRsaDecrypt --KeyId 22d79428-61d9-11ea-a3c8-525400***** --Algorithm RSAES_OAEP_SHA_256 --Ciphertext "DEb/JBmuhVkYS34r0pR7Gv1WTc4khkxqf7S1WIr7/GXsAs/tfP/v/2+1SwsIG7BqW7kUZqr38/FGkaIEqYeewot37t3+Jx0t5w7/yXkUnyUfyfPpXlHXf94g3wFOjijEWWsjWWzaXTkTr8uWOfRBenq+bcay783FIy03XjJW/Y0wKWjD3tULvKndCJO/3bkb65kn1Fbsfm20xrUUwqV/p2DVLXBdG1ymr0DjsbG7R0tb3ytc2LmH33YPAQE32eP27ciKzSml+w2tdUM3dw3nEZcTGMs1wFDGk0O1WB052jZ7TitUD9zCftFv2dKlZD3LRx1+vHqpNVgPhLmL*****=="
```

#### 输出

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "6758cbf5-5e21-4c37-a2cf-8d47f5*****",
    "KeyId": "22d79428-61d9-11ea-a3c8-525400*****",
    "Plaintext": "dGVzdAo="
  }
}
```

### SM2 解密

#### 输入



```
tccli kms AsymmetricSm2Decrypt --KeyId 22d79428-61d9-11ea-a3c8-525400***** --Ciphertext
"DEb/JBmuhVkYS34r0pR7Gv1WTc4khkxqf7S1WIr7/GXsAs/tfP/v/2+1SwsIG7BqW7kUZqr
38/FGkaIEqYeewot37t3+Jx0t5w7/yXkUnyUfyfPpXlHXf94g3wFOji jEWWsjWWzaXTkTr8u
WOfRBenq+bcay783FIy03XjJW/Y0wKWjD3tULvKndCJO/3bkb65kn1Fbsfm20xrUUwqV/p2D
VLXBdG1ymr0DjsbG7R0tb3ytc2LmH33YPAQE32eP27ciKzSml+w2tdUM3dw3nEZcTGMs1wFD
Gk0O1WB052jZ7TitUD9zCftFv2dKlZD3LRx1+vHqpNVgPhLmL*****=="
```

## 输出

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "6758cbf5-5e21-4c37-a2cf-8d47f5*****",
    "KeyId": "22d79428-61d9-11ea-a3c8-525400*****",
    "Plaintext": "dGVzdAo="
  }
}
```

## 查看公钥

### 概述

获取指定 KeyId 的公钥信息，API 文档请参见 [GetPublicKey](#)。

本文示例使用腾讯云 [命令行工具 TCCLI](#)，后续您可以使用任何受支持的编程语言调用。

### 示例

### 输入

```
tccli kms GetPublicKey --KeyId 22d79428-61d9-11ea-a3c8-525400*****
```

### 输出：

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "408fa858-cd6d-4011-b8a0-653805*****",
    "KeyId": "22d79428-61d9-11ea-a3c8-525400*****",
    "PublicKey":
"MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzQk7x7ladgVFEEGYDbeUc5aO9Tf
iDplIO4WovBOVpIFoDS31n46YiCGiqj67qmYslZ2KMGCd3Nt+a+jdzwFiTx3O87wdKWcf2vH
L9Ja+95VuCmKYeK1uhPyqqj4t9Ch/cyvx0xaLBzztTQ9dXCxDhwj08b24T+/FYB9a4icuqQ
```

```
ypCvjY1X9j8ivAsPEdHZoc9Di7JXBTZdVeZC1igCVgl6mwzdHTJCRydE2976zyjC7l6QsRT6
pRsMF3696N07WnaKgGv3K/Zr/6RbxebLqtmNypNERIR7jTct9L+fgYOX7anmuF5v7z0GfFse
n9Tqb1LsZuQR0vgqCauOjL2CL1Q*****",
    "PublicKeyPem": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzQk7x7ladgVFEEGYDbeU\nc5aO
9TfiDplIO4WovBOVpIFoDS31n46YiCGiqj67qmYslZ2KMGCd3Nt+a+jdzwFi\nTx3O87wdKW
cF2vHL9Ja+95VuCmKYeK1uhPyqqj4t9Ch/cyvxb0xaLBzztTQ9dXCx\nDhwj08b24T+/FYB9
a4icuqQypCvjY1X9j8ivAsPEdHZoc9Di7JXBTZdVeZC1igCV\ngl6mwzdHTJCRydE2976zyj
C7l6QsRT6pRsMF3696N07WnaKgGv3K/Zr/6RbxebLq\ntmNypNERIR7jTct9L+fgYOX7anmu
F5v7z0GfFsen9Tqb1LsZuQR0vgqCau*****\n1QIDAQAB\n-----END PUBLIC KEY-----
\n"
    }
}
```

# 删除密钥

最近更新时间：2024-09-10 17:42:31

## 概述

计划删除密钥功能由两个 API 组成，相关分布如下：

| API 名称              | API 描述   | 说明                                                                                       |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ScheduleKeyDeletion | 添加计划删除任务 | 该 API 操作的 KeyId 和 PendingWindowInDays 为必选参数，详情请参见 <a href="#">ScheduleKeyDeletion</a> 接口 |
| CancelKeyDeletion   | 取消计划删除任务 | 该 API 操作的 KeyId 为必选参数，详情请参见 <a href="#">CancelKeyDeletion</a> 接口文档                       |

 **说明**

在密钥禁用的状态下通过 ScheduleKeyDeletion 接口设置 CMK 计划删除时间，在到了规定时间后，该密钥将自动被清理。

本文示例使用腾讯云 [命令行工具 TCCLI](#)，后续您可以使用任何受支持的编程语言调用。

## 示例

### 计划删除任务示例

现在我们对已经被禁用的指定 CMK 进行删除操作，计划7天后删除。

### 输入

```
tccli kms ScheduleKeyDeletion --region ap-guangzhou --KeyId 5xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-52xxxxx4 --PendingWindowInDays 7
```

### 输出

如果设置成功，返回请求将返回计划删除 ID 和计划删除时间戳。

```
{
  "KeyId": "6xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-5xxxxxxxxc09",
  "RequestId": "2bd72d85-f9dd-4465-ae51-beebff54f540",
  "DeletionDate": 1572512542
}
```

## 取消删除计划任务示例

现在我们来取消指定 CMK 的删除计划任务，其中示例流程中的 CMK 以上述创建的 CMK 为例。

### 输入

```
tccli kms CancelKeyDeletion --region ap-guangzhou --KeyId 5xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-52xxxxx
```

### 输出

如果执行成功，返回请求中将包含被成功取消删除计划的 CMK ID。

```
{
  "KeyId": "6xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-5xxxxxxxxxc09",
  "RequestId": "c85473c6-e18d-4a09-9eac-03958dd4714d"
}
```

# 密钥归档

最近更新时间：2024-09-10 17:42:31

## 概述

密钥归档启用/取消 API操作由两个函数组成，分别如下：

| API名称            | API描述  | 说明                                                                |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ArchiveKey       | 启用密钥归档 | 该 API 操作的 KeyId 为必选参数，详情请参见 <a href="#">ArchiveKey</a> 接口文档       |
| CancelKeyArchive | 取消密钥归档 | 该 API 操作的 KeyId 为必选参数，详情请参见 <a href="#">CancelKeyArchive</a> 接口文档 |

本文示例使用腾讯云 [命令行工具 TCCLI](#)，后续您可以使用任何受支持的编程语言调用。

## 示例

### 启用密钥归档

#### 输入

```
tccli kms ArchiveKey --region ap-guangzhou --KeyId 5*****-****-****-
****-52*****4
```

#### 输出

如成功启用密钥归档，将返回如下请求：

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "1b580852-1e38-11e9-b129-5****19b4b00"
  }
}
```

### 取消密钥归档

#### 输入

```
tccli kms CancelKeyArchive --region ap-guangzhou --KeyId 5*****-****-
```

```
****-****-52*****4
```

## 输出

如成功取消密钥归档，将返回如下请求：

```
{  
  "RequestId": "e5674638-1466-4607-a3ea-b****0f4e5e3"  
}
```