主机安全

快速入门

腾讯云

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

【版权声明】

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】

腾讯云

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或95716。

快速入门

最近更新时间：2025-04-29 10:58:42

步骤1：安装主机安全

登录 主机安全控制台，进入安全概览页面，可查看云服务器是否已安装主机安全。

> **说明**
> 购买腾讯云服务器、黑石物理服务器1.0（CPM）时可勾选“安全加固”，便可自动安装主机安全客户端。

① 安装了主机安全开启专业版与旗舰版防护的云服务器，享有主机安全带来的全面多维度的系统安全保障。
② 安装了主机安全的基础版检测的云服务器，可单击右侧**升级**，升级为专业防护或旗舰防护版本。
③ 没有安装主机安全客户端的云服务器，可单击右侧**安装**，根据指引进行安装：

- Windows 云服务器环境
- Linux 云服务器环境

Windows 云服务器环境

适配版本

目前支持的版本：
Windows Server 2008，2012，2016，2019，2022（32bit或64bit）。
Windows 10，11（64bit）。

主机安全客户端安装

服务器类型	服务器产品	服务器架构	所在网络	客户端下载安装
腾讯云	云服务器、轻量应用服务器、黑石服务器、边缘计算机器	x86	VPC 网络	打开 cmd 命令行窗口，粘贴并运行如下安装命令： `powershell -executionpolicy bypass -c "(New-Object Net.WebClient).DownloadFile('http://u.yd.tencentyun.com/ydeyes_win32.exe', $ExecutionContext.SessionState.Path.GetUnresolvedProviderPathFromPSPath('.\ydeyes_win32.exe'))"; "./ydeyes_win32.exe"`
腾讯云	云服务器	x86	基础网络	打开 cmd 命令行窗口，粘贴并运行如下安装命令。 `powershell -executionpolicy bypass -c "(New-Object Net.WebClient).DownloadFile('http://u.yd.qcloud.com/ydeyes_win32.exe', $ExecutionContext.SessionState.Path.GetUnresolvedProviderPathFromPSPath('.\ydeyes_win32.exe'))"; "./ydeyes_win32.exe"`
非腾讯云	/	x86	公网、专线	因存在命令有效期限制，请前往 主机列表 查看安装指引，进行客户端下载安装。

安装说明

Windows 安装成功状态验证：打开任务管理器，查看 YDService，YDLive 进程是否有调用，有调用则安装成功。



Linux 云服务器环境

适配版本

目前支持的版本（64bit）：

- TencentOS Server
- Tencent tlinux
- CentOS 6及以上版本
- Ubuntu 9.10及以上版本
- Debian 6及以上版本
- RHEL 6及以上版本
- OpenCloudOS
- AlmaLinux
- openSUSE
- Rocky Linux
- Red Hat 6及以上版本
- Alibaba Cloud Linux
- Amazon Linux

主机安全客户端安装

服务器类型	服务器产品	服务器架构	所在网络	客户端下载安装

腾讯云	云服务器、轻量应用服务器、黑石服务器、边缘计算机器	x86	VPC网络	`wget http://u.yd.tencentyun.com/ydeyes_linux64.tar.gz -O ydeyes_linux64.tar.gz && tar -zxvf ydeyes_linux64.tar.gz && ./self_cloud_install_linux64.sh`
腾讯云	云服务器	x86	基础网络	`wget http://u.yd.qcloud.com/ydeyes_linux64.tar.gz -O ydeyes_linux64.tar.gz && tar -zxvf ydeyes_linux64.tar.gz && ./self_cloud_install_linux64.sh`
腾讯云	云服务器、轻量应用服务器、黑石服务器、边缘计算机器	arm	VPC网络	`wget http://u.yd.tencentyun.com/ydeyes_linux64_aarch64.tar.gz -O ydeyes_linux64_aarch64.tar.gz && tar -zxvf ydeyes_linux64_aarch64.tar.gz && ./self_cloud_install_linux64.sh`
腾讯云	云服务器	arm	基础网络	`wget http://u.yd.qcloud.com/ydeyes_linux64_aarch64.tar.gz -O ydeyes_linux64_aarch64.tar.gz && tar -zxvf ydeyes_linux64_aarch64.tar.gz && ./self_cloud_install_linux64.sh`

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

非腾讯云	/	x86、arm	公网、专线	因存在命令有效期限制，请前往 主机列表 查看安装指引，进行客户端下载安装。

安装说明

执行命令，查看 YDService，YDLive进程是否有运行，有运行则安装成功。

```
ps -ef | grep YD
```

```
[root@VM_90_131_centos conf]# ps -ef|grep YD
root     16216 21992  0 14:33 pts/3    00:00:00 grep --color=auto YD
root     32707     1  0 11:23 ?        00:00:09 /usr/local/qcloud/YunJing/YDEyes/YDService
root     32724     1  0 11:23 ?        00:00:01 /usr/local/qcloud/YunJing/YDLive/YDLive
```

注：若进程没有起来，可使用 root 用户手动执行命令，启动程序。命令为：

```
/usr/local/qcloud/YunJing/startYD.sh
```

步骤2：操作主机安全

主机安全可对主机的安全信息进行实时处理和展示，支持对木马文件进行检测及隔离、漏洞检测、对可疑的登录行为进行检测识别及加白名单处理、支持对密码破解行为进行阻断设置、同时支持告警设置等操作，详情请参见 操作指南 。

步骤3：故障排除

若主机遭遇入侵，可根据入侵类问题排查指南进行问题排查，恢复网站或系统的正常运行，详情请参见 Linux 入侵类问题排查思路 或 Windows 入侵类问题排查思路 。

步骤4：卸载主机安全

若您不再需要主机安全防护，可将其卸载，主机安全共有控制台卸载与系统卸载两种方式，下面将为您详细介绍：

控制台中卸载

1. 登录 主机安全控制台 ，在左侧导航栏，选择**资产管理** > **主机列表**，查看自己的云服务器是否已安装主机安全。
2. 在服务器列表中，可选择需要卸载主机安全的服务器，在右侧操作栏，单击**卸载**即可。

进入系统卸载

Windows 系统：依照路径 `C:\Program Files\QCloud\YunJing\uninst.exe` ，找到 `uninst.exe` 文件，双击即可卸载。

Linux 系统：输入命令

```
if [ -w '/usr' ]; then /usr/local/qcloud/YunJing/uninst.sh ; else /var/lib/qcloud/YunJing/uninst.sh ; fi
```

即可卸载。

常见问题

安装时遇到防火墙拦截要如何处理?

建议防火墙策略放通主机安全后台服务器访问地址：

- VPC 网络域名： `s.yd.tencentyun.com`、`l.yd.tencentyun.com`、`u.yd.tencentyun.com`
- VPC 网络 IP： `169.254.0.55`
- 基础网络域名： `s.yd.qcloud.com`、`u.yd.qcloud.com`、`l.yd.qcloud.com`
- 基础网络 IP： `10.148.188.202`、`10.148.188.201`、`11.177.125.116`、`11.177.124.86`、`11.149.252.57`、`11.149.252.62`、`11.149.252.51`
- 非腾讯云公网域名： `sp.yd.qcloud.com`、`up.yd.qcloud.com`、`lp.yd.qcloud.com`
- 非腾讯云公网 IP： `120.232.65.223`、`157.148.45.20`、`183.2.143.163`
- 端口： `5574`、`8080`、`80`、`9080`（公网还需放过443端口）

若不使用默认 DNS，要如何设置?

若您不使用默认 DNS，则需要将 `tencentyun.com` 和 `yd.qcloud.com` 根域的所有解析转发至默认 DNS。