

# NAT 网关

# 实践教程

# 产品文档





【版权声明】

©2013-2024 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有,未经腾讯云事先书面许可,任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算(北京)有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标,依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况,部分产品、服务的内容可能有所调整。您 所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定,除非双方另有约定,否则, 腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。



## 文档目录

#### 实践教程

通过标准型 NAT 实现跨 VPC 访问公网 通过私网 NAT 实现 VPC 内指定子网和外部资源互访 通过公网 CLB + NAT 方式实现安全的公网互访 调整 NAT 网关和 EIP 的优先级



## 实践教程 通过标准型 NAT 实现跨 VPC 访问公网

最近更新时间:2024-08-01 14:14:59

## 使用场景

用户在某个 VPC 建立了 NAT 网关,同 VPC 或者其他 VPC (包括同地域,跨地域,跨账号)的 CVM 实例希望通过 NAT 网关出公网。

## 限制条件

跨 VPC 访问公网功能,当前仅标准型 NAT 网关支持,传统型 NAT 网关不支持。 不同 VPC 的 NAT 路由不支持同时发布到 云联网(Cloud Connect Network, CCN)。 标准型 NAT 网关正在灰度测试中。如需使用,请提交工单申请。

## 配置原理

用户创建 NAT 网关,并配置目的网段为公网地址且下一跳为 NAT 的路由之后,同 VPC 的 CVM 实例即可通过 NAT 的路由出公网;将 NAT 的路由发布到 CCN 之后,关联 CCN 的其他 VPC 即可通过 CCN 和 NAT 出公网。 说明:

云联网为独立产品,使用 CCN 会产生相关费用,详情请参考 计费总览。





## 使用流程

## 步骤一:在北京 VPC 创建标准型 NAT 网关

登录 NAT 网关控制台,可参见 创建 NAT 网关,创建示例 NAT 网关:vpc\_bj\_nat。 说明:

NAT 网关所在的 VPC 不能存在 VPN 网关。

新建							多个关键字用竖线。
D/名称	监控 状态	所属网络	可用区 🕇	类型	绑定弹性IP数	出带宽上限	标签 ▼
nat Dj_i	ili 运行中	vpc-	-	标准型 NAT 网关	1	5000Mbps	

## 步骤二:新增路由策略

登录 路由表控制台,在示例北京 VPC:vpc\_bj\_nat 的路由表中创建一条路由策略,例如 0.0.0.0 的默认路由,下一跳为 NAT 网关。详细操作,可参见 配置指向 NAT 网关的路由。 此时同 VPC 的 CVM 即可通过该路由出公网。



基本信息						
路由表名称 default 🖍			所属网络 <b>vp</b>	(vpc_bj_nat)		
路由表ID rtb			标签 暂无	标签 🥕		
地域 华北地区 (北京)			创建时间 2023	3-02-23 15:27:09		
路由表类型 默认路由表						
新增路由策略 导出	启用 禁用					目标地址
目的端	下一跳类型 🕇	下一跳	备注	启用路由	云联网中状态	操作
10.10.0/16	LOCAL	Local	系统默认下发,表示VPC内云 服务器网络互通		-	③发布到云联
0.0.0/0	公网NAT网关	nat- bj_ccn_nat			-	编辑 删除 发

#### 步骤三:确认广州 VPC 的 CVM

登录 CVM 控制台,确保在广州 VPC 已有 CVM 实例,例如广州 VPC 的 CVM 实例:cvm\_gz,若没有 CVM,可参见 创建 CVM 实例。

ID/名称	监控	状态 ▼	可用区 🔻	实例类型 ▼	实例配置	主IPv4地址 ①	主IPv6地址	实例计费模
					搜索 "	'所属项目:默认项目",找到:	56条结果 返回原列表	
ins cvr	di	🐼 运行中	广州二区	标准型S2 📶	2核 2GB 0Mbps 系统盘:通用型SSD云 硬盘 网络: vpc gz	30 (内)	-	按量计费 2023-03-0( 11:36:05创

#### 步骤四:创建 CCN 并加入 CCN

登录 私有网络-云联网 控制台,参考文档 新建云联网实例 和 关联网络实例,将 NAT 网关所在的北京 VPC 加入

CCN,将 cvm\_gz 实例所在的广州 VPC 加入 CCN,可参见 关联网络实例。

#### 说明:

1. 此处的 CVM 实例可以是同地域, 跨地域, 跨账号的 VPC; 地域不受限制。

2. 流程上也可以先把北京 VPC 加入 CCN,再创建 NAT 路由和创建广州 VPC 下的 CVM。

ID/名称	状态	实例类型	所属帐号	关联时间	所在地域
vpc vpc	已连接	私有网络	我的账号	2023-03-06 11:44:11	北京
vpc- vpc_	已连接	私有网络	我的账号	2023-02-23 14:44:10	广州

#### 步骤五:NAT 路由发布到 CCN

登录 私有网络-路由表 控制台,将所创建 NAT 网关的路由发布到 CCN,详细操作,可参见文档 管理路由策略。 说明:

1. 不支持不同 VPC 的 NAT 的路由发布到 CCN。



2. 仅支持单个 VPC 的 NAT 的路由发布到 CCN,并且支持该 VPC 的多条 NAT 的路由发布到 CCN。

新增路由策略	皆 信用 禁用				
目的端	下一跳类型 Y	下一跳	备注	启用路由	
10.10.0.0/16	LOCAL	Local	系统默认下发,表示VPC内 服务器网络互通	₽	
0.0.0/0	公网NAT网关				
30.0.2.0/24	云联网				
			版为铅网络三边		

#### 注意:

1. NAT 的路由发布到 CCN 时,系统会自动创建一个名称为"system-auto-for-nat-ccn"路由表:关联子网为0,用于公 网回向流量的路由,即 NAT 网关指向 CCN 的路由,用户一般无需修改它。

2. 一个 VPC 仅会创建一个"system-auto-for-nat-ccn"路由表,已经存在则不再重复创建。最后一个 NAT 路由从 CCN 撤销时或者 VPC 和 CCN 解绑时会自动删除该路由表。

如下所示:NAT 所在 VPC:vpc\_bj\_nat 的路由表列表页:

ID/名称	类型	所属网络	关联子网数	创建时间
rtb-0 system-auto-for-nat-ccn	自定义表	vpc- vpc	0	2023-03-06 12:12:53

## 步骤六:启用路由

当 NAT 路由为 0.0.0.0 的默认路由时,由于路由的目的 CIDR 存在冲突,需要手动启用路由。登录 私有网络-云 联网 控制台,详细操作,可参见 启用路由。

0.0.0/0	失效	vpc- vpc_bj_nat	北京	

## 步骤七:流量验证

在 CVM 上可以 ping 通,即可访问外网。



[r	oot@VM-	-2-12-	-centos î	"]# ping www.ba	idu.com	î			
PI	NG www.	.a.sh	ifen.com	(110.242.68.4)	56(84)	) bytes of (	lata.		
64	bytes	from	110.	(110.	):	icmp_seq=1	tt1=50	time=58.10	d ms
64	bytes	from	110.	(110.	):	icmp_seq=2	tt1=50	time=57.10	3 ms
64	bytes	from	110.	(110.	):	icmp_seq=3	tt1=50	time=68.2	ms
64	bytes	from	110.	(110.	):	icmp_seq=4	tt1=50	time=68.2	ms
64	bytes	from	110.	(110.	):	icmp_seq=5	ttl=50	time=67.1	ms
64	hutes	from	110	(110	1:	icmn seg=6	++1=50	time=661	ms

删除流程

## 步骤一:路由撤销

登录 私有网络-路由表 控制台,将 NAT 网关的路由从 CCN 撤销。

地域 华北地区 (北京)			创建时间 2023-0	02-23 15:27:09
路由表类型 默认路由表				
新增路由策略    导出	启用  禁用			
目的端	下一跳类型 🕇	下一跳	备注	启用路由
10.10.0.0/16	LOCAL	Local	系统默认下发,表示VPC内云 服务器网络互通	
0.0.0/0	公网NAT网关			

## 步骤二:路由校验

登录 私有网络-路由表 控制台,查看"system-auto-for-nat-ccn"路由表也被联动删除了。如下所示:NAT 所在 VPC: vpc\_bj\_nat 的路由表列表页。

ID/名称	类型	所属网络	关联子网数	创建时间
rtb def	默认路由表		1	2023-02-23 15:27
井 1 条				

登录 私有网络-云联网 控制台, 查看 CCN 路由表里的 0.0.0.0 的路由也联动删除了。



← ccn		详情				
关联实例	监控	带宽管理	路由表			
			3 2020年9月15日之后创建的专线网络	长默认发布路由方式为VPC网段,点击 <u>查</u>	新生物 化	
			启用路由 禁用路由			
			目的端	状态 🛈 🔻	下一跳 ▼	下一跳所属地域
			30	有效	vpc	广州
			30.	有效	vpc.	广州
			10.	有效	vpc_	北京
			共 3 条			



## 通过私网 NAT 实现 VPC 内指定子网和外部资 源互访

最近更新时间:2024-08-01 14:14:25

应用场景

适用于解决 VPC 内指定子网的地址转换,用于 VPC 内指定子网和外部资源的互访。 本文以下述场景为例:在广州的 VPC 内存在多个子网,不允许子网1直接和上海的 VPC 互访,允许子网2直接和上 海的 VPC 互访。因此,在本案例中,广州 VPC 子网1通过 SNAT 到其他 IP,实现和上海的 VPC 互访。

## 配置方案

组网方案可参考图示配置:





## 步骤一:创建 VPC 资源

分别在广州地域和上海地域各创建一个 VPC,创建 VPC 可参见 创建私有网络。广州 VPC 内创建3个子网,上海 VPC 内创建1个子网,可参见 创建子网。

广州地域:
创建1个 VPC:vpc-gz-test
创建3个子网:
子网1 vpc-gz-subnet1;其中1台 CVM:vpc-gz-cvm1
子网2 vpc-gz-subnet2;其中0台 CVM:无
子网3 vpc-gz-subnet3;其中1台 CVM:vpc-gz-cvm2
上海地域:
创建1个VPC:vpc-sh-test
创建1个子网:vpc-sh-subnet1;其中1台 CVM:vpc-sh-cvm1

## 步骤二:创建 CCN 资源,同时绑定步骤1中创建的两个 VPC

登录 云联网控制台,单击新建,新建云联网实例,操作详情,可参见新建云联网实例。

## 步骤三:关闭 CCN 端涉及 NAT 的自学习路由

1. 登录 云联网控制台,单击步骤二中创建的 CCN 实例,进入实例页面。

2. 选择路由表页签,关闭需要 NAT 的子网网段路由(示例中对应 vpc-gz-subnet1)。

说明:

如果用作 NAT IP 的网段也属于某个子网网段或子集,那么需要关闭对应子网的路由,例如 vpc-gz-subnet2 的网段 IP 作为 NAT IP,则关闭 vpc-gz-subnet2 的路由。



<ol> <li>2020年9月15日之后创建的专线网</li> </ol>	网关默认发布路由方式为VP(	2网段,点击 <u>查看详情</u> 12		
<b>启用路由</b> 禁用路由				多个关键字
目的端	状态 () ▼	下一跳 ¥	下一跳所属地域	更新时间
10.0.1.0/24	失效	vpc vpc-gz-test	广州	-
-				
10.0.2.0/24	失效	vpc- vpc-gz-test	广州	-
10.0.3.0/24	有效	vpc vpc-gz-test	广州	-
10.0.4.0/24	有效	vpc- vpc-gz-test	广州	-
192.168.10.0/24	有效	vpc- vpc-sh-test	上海	-
共 6 条				

## 步骤四:在广州 VPC(vpc-gz-test) 新建 VPC 类型私网 NAT 网关

详细信息,可参见创建私网 NAT 网关。

## 步骤五:编辑 NAT 网关规则 (四层 SNAT 规则)

1. 登录 私网 NAT 网关控制台,单击步骤四中创建的 VPC 类型私网 NAT 网关 ID,进入网关详情页。

2. 单击 SNAT 页签,编辑 NAT 网关规则(四层 SNAT 规则)。

#### 说明:

原 IP 是 vpc-gz-cvm1 IP, 映射 IP 池(即 NAT IP) 可以是其它第三方 IP, 或者是其它子网网段子集。(例如从 vpc-gz-subnet2 子网网段范围内获取)。



← intranat- 详情						
基本信息 监控 SNAT DNAT						
	新建	¢				
	□ 映射类型		原IP		映射IP/映射IP池	备注
	□ ▼ 四层				10.0.2.2-10.0.2.10	
	添加ACL规则 编辑	ACL规则				
	廖号	策略	协议	遼IP	源靖口	目的IP
	1	允许	ALL	0.0.0/0	ALL	0.0.0/0
	共 1 条					
	共1条					

## 步骤六:配置 vpc-gz-test 端路由

1. 登录 私有网络控制台,在 vpc-gz-test 实例中,新建两个路由表,vpc-gz-rtb1 和 vpc-gz-rtb2,其中 vpc-gz-rtb1 绑 定子网1(vpc-gz-subnet1)。

新建			
ID/名称	类型	所属网络	关联子网数 创建的
rtb-s vpc-gz-rtb2	自定义表	vpc- vpc-gz-test	0
rtb-c vpc-gz-rtb1	自定义表	vpc-gz-test	1
rtb-c	默认路由表	vpc-5. vpc-gz-test	3
共 3 条			

2. 在路由表 vpc-gz-rtb1 中,关闭所有从 CCN 学习到的路由。

## 说明:

一旦有新加入云联网的 VPC,都需要在这个路由表中关闭对应学习到的路由条目。



除由表印       rtb-dig8hzji         地域       华菊地区 (广州)         路由表供型       自定义表           小新譜路由策略       导出       原用       祭用         ● 自的端       下一跳类型 下       下一跳         □       10.0.0/16       LOCAL       Local         □       0.0.0/0       私网NAT网关       intranat- nat-vpc-intra	备注 系统默认下发,表示VI 服务器网络互通	点用路由 PC内云
	备注 系统默认下发,表示VI 服务器网络互通	启用路由 PC内云
路由表印     rtb-dig8hzji       地域     华南地区 (广州)       路由表类型     自定义表       -新端路由策略     导出       原用     照用       目的病     下一跳类型 下	备注	启用路由
路由表印     rtb-dig8hzji       地域     华南地区 (广州)       路由表类型     自定义表       +新端路由策略     导出     启用		
路由表ID         rtb-dig8hzji           地域         华南地区 (广州)           路由表进型         自定义表		
路由表ID rtb-dig8hzji 地域 华裔地区 (广州)		
路由表ID rtb-dig8hzji	创建时间	2022-12-20 15:39:08
	标签	无,
路由表名称 vpc-gz-rtb1		vpc- (vpc-gz-test)
基本信息	所屬网络	

3. vpc-gz-rtb1 中新建路由条目,目的是要访问的网段,下一跳是 步骤四 中新建的 NAT 实例。

本信息				
由表名称 vpc-gz-rtb1 🖍			所属网络	vpc- (vpc-gz-test)
由表ID rtb-dig8hzji			标签	无,
滅 华南地区 (广州)			创建时间	2022-12-20 15:39:08
· 自定义表				
+新增路由策略 导出	自用 禁用			
目的端	下一跳类型 ▼	下一跳	备注	启用路由
10.0.0/16	LOCAL	Local	系统默认下发,表示VF 服务器网络互通	PC内云
0.0.0/0	私网NAT网关	intranat- nat-vpc-intra		
192.168.10.0/24	云联网	ccn- ccn-inner-vpc-nat		
#35				

4. vpc-gz-rtb2 中新建路由条目,目的是NAT IP网段(如果是其它子网网段分配,则需要是子网网段子集,不能和子网 网段完全相同),并且要发布到云联网。



基本信息				
路由表名称 vpc-gz-rtb2 /			所属网络	vpc-(vpc-gz-test)
路由表ID rtb-gtj739ag			标签	无。
地域 华南地区 (广州)			创建时间	
路由表类型 自定义表				
+新增路由策略 导出	启用    禁用			
目的端	下一挑类型 ▼	下一跳	备注	启用路由
10.0.0/16	LOCAL	Local	系统默认下发,表示VPC: 服务器网络互通	内云 💽
10.0.2.0/25	私网NAT网关	intranat-, nat-vpc-intra	private_nat	
192.168.10.0/24	云联网	ccn-i		
共 3 条				

## 注意:

该目的网段IP必须覆盖第4步中的映射地址池NAT IP范围。(推荐二者取相同值)可以从CCN路由表进行确认是否发 布成功。

目的端	状态 🛈 🕇	下一跳 Y	下一跳所属地域	更新断
10.0.1.0/24	失效	vpc-sz-test	广州	-
10.0.2.0/25	有效	vpc- vpc-gz-test	广州	-
10.0.2.0/24	失效	vpc vpc-gz-test	广州	-
10.0.3.0/24	有效	vpc	广州	-
10.0.4.0/24	有效	vpc-gz-test	广州	-
192.168.10.0/24	有效	vpc- vpc-sh-test	上海	-
共6条				

## 步骤七:流量验证



从广州 vpc-gz-cvm1 ping 上海 vpc-sh-cvm1, 网络正常,并且在 vpc-sh-cvm1 抓包源 IP 是NAT IP。

```
[root@VM-1-17-centos ~]#
[root@VM-1-17-centos ~]#
[root@VM-1-17-centos ~]# ping 192.168.10.17
PING 192.168.10.17 (192.168.10.17) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.17: icmp_seq=1 ttl=61 time=0.853 ms
64 bytes from 192.168.10.17: icmp_seq=2 ttl=61 time=0.830 ms
64 bytes from 192.168.10.17: icmp_seq=3 ttl=61 time=3.77 ms
64 bytes from 192.168.10.17: icmp_seq=4 ttl=61 time=1.73 ms
```

如流量 ping 不通,可注意以下情况:

1. vpc-gz-rtb1 要禁用CCN发布的路由;

2. vpc-gz-rtb2 不能绑定任何子网;

3. 如果NAT IP是从子网内分配, NATIP网段必须属于子网网段的子集;

4. CCN上要禁用需要NAT的子网路由。(NAT IP如果从其它子网网段分配,则也需要禁用相应网段的路由)



# 通过公网 CLB + NAT 方式实现安全的公网互访

最近更新时间:2024-08-01 14:14:11

## 应用场景

随着客户业务增长,出于安全考虑,客户希望云服务器内网 IP 不要暴露在公网,希望能实现云内 IP 地址的双向隐藏。

## 配置方案

基于如上需求,结合腾讯云产品能力,可通过 CLB + NAT 网关方式实现在隐藏云服务器内网 IP 情况下,安全地与公网互访:

CVM 主动访问外网:即云服务器主动访问外网,可以通过公网 NAT 网关实现。通过 NAT 网关的 SNAT 功能将云服 务器的内网 IP 地址转换为 SNAT 后的公网 IP 地址,从而**隐藏**云服务器的内网 IP 地址。

外网访问 CVM:当云服务器需要对外提供服务时,可通过公网负载均衡 VIP 统一对外提供服务,从而**隐藏**云服务器 的内网 IP 地址,实现公网到云服务器的安全访问。





## 配置流程

假设客户已创建了业务 VPC,并在 VPC 内云服务器上部署相关业务,可按照如下流程配置:

- 1. 创建 NAT 网关并配置子网路由指向 NAT 网关
- 2. 创建公网负载均衡 CLB 实例并配置监听器规则
- 3. 配置安全策略
- 4. 操作验证

## 操作步骤

#### 创建 NAT 网关并配置子网路由指向 NAT 网关

创建公网 NAT 网关并配置子网路由指向 NAT 网关,可以将子网流量引流到 NAT 网关,统一通过 NAT 网关上的公 网 IP 来访问公网,从而隐藏内网 IP,实现安全的公网访问。详情请参见 NAT 快速入门。

#### 步骤一:创建 NAT 网关

- 1. 登录 NAT 网关控制台。
- 2. 单击左上角的新建,在弹出框中依次配置参数。
- 3. 参数配置完成后,按照界面提示完成购买即可。详情请参见购买方式。



#### 步骤二:配置子网路由表指向 NAT 网关

1. 在 NAT 实例列表中,单击目标 NAT 实例所在行的私有网络 ID。

2. 在私有网络详细信息中,单击子网。

3. 在子网列表中,选择需要访问公网的子网所在行的路由表 ID。

4. 在路由表基本信息页面,单击新增路由策略。

5. 在**新增路由**弹框中,输入目的端(目的公网对应的 IP 地址段)、下一跳类型选择公网 NAT 网关、下一跳选择已 创建的 NAT 网关 ID。

新增路由				
i 路由策略用于控制子网内的流量走	向,操作帮助请参考 <u>配置路由策略</u> 。			
目的端	下一跳类型	下一跳		备注
0.0.0/0	公网NAT网关   ▼	10000	Ŧ	出公网
		创建NAT网关		
+新増一行				

6. 单击**创建**完成以上配置后,关联此路由表的子网内的云服务器访问公网的流量将指向该 NAT 网关,并通过 NAT 网关上的公网 IP 访问公网。

#### 步骤三:(可选)配置 SNAT 规则

NAT 支持绑定多个公网 IP, 子网路由指向 NAT 网关时, 默认子网下的云服务器均可通过 NAT 上的所有公网 IP 访问公网。如需指定云服务器通过 NAT 上指定的公网 IP 访问公网,则可以配置 SNAT 规则,详情请参见 创建 SNAT 规则。

#### 步骤四:(可选)配置端口转发规则

NAT 网关默认提供主动内访外的能力,如需要对外提供服务,也可以通过配置端口转换规则来实现。 即可将 VPC 内云服务器的**内网 IP,协议,端口**映射成**外网 IP,协议,端口**,使得云服务器上的资源可一对一地被 外网访问,详情请参见 配置端口转发规则。

#### 说明

NAT 网关的端口转换服务仅能提供一对一的对外访问服务,如需通过统一的 IP 地址对外提供服务,则参考如下步骤 通过公网 CLB 来实现。

#### 创建公网负载均衡 CLB 实例并配置监听器规则

通过创建公网 CLB,并配置监听器规则,使得外部客户端可通过 CLB 的外网 VIP 访问后端的云服务器业务,通过公 网 CLB 的流量将转发至后端云服务器上。详情请参见 负载均衡快速入门。



#### 步骤一:购买负载均衡实例

1. 登录腾讯云 负载均衡服务购买页。

2. 在负载均衡 CLB 购买页面,地域选择与云服务器相同的地域,实例类型选择**负载均衡**,网络类型选择**公网**。详情 请参见创建负载均衡实例。

3. 单击立即购买,完成付款。

#### 步骤二:配置负载均衡监听器

当客户端发起请求时,负载均衡会根据监听的前端协议与端口接收请求并向后端服务器转发请求,详情请参见 配置 TCP 监听器。

1. 在负载均衡列表页, 单击目标负载均衡实例右侧的配置监听器。

2. 在监听器管理页签对应协议区域下,单击新建。

3. 在创建监听器对话框中,逐步配置监听器健康检查,会话保持等相关参数,单击提交。

4. 在右侧监听器详情中,单击绑定,为 CLB 绑定后端云服务器,并配置云服务器端口和权重,完成后单击确定。

绑定后端服务				
所属网络 test-gz (vpc-jx42vop3) <b>请选择实例</b>		已选择 (1)		
<b>云服务器 弹性网卡 容器实例</b> 默认端口 默认权重		ID/实例名	端口	权重 ()
IP地址     ▼     按照IP地址搜索,关键字用"["或空     Q       ✓     ID/实例名		<b>ins-grujpdka(test-gz-cvm)</b> -(公)/10.0.1.2(内)	80	- 10
Ins-grujpdka(test-gz-cvm) -(公)/10.0.1.2(内) 10 ▼ 条/页 ▲ 1 /1页 ▶	↔			
支持按住 shift 键进行多选				
		确认取消		

#### 配置安全策略

1. 创建完负载均衡后,您可以配置负载均衡的安全组来隔离公网流量,详情请参考 配置 CLB 安全组。



2. 可以为云服务器绑定安全组,实现云服务器级别的流量控制,详情请参见添加安全组规则和关联实例至安全组。

3. 可以 配置 WAF 对负载均衡的监听域名进行 Web 安全防护。

4. 可以为 NAT 网关绑定 DDoS 高防包以抵御 DDoS 攻击,详情可参见 DDoS 高防包。

#### 操作验证

1. 云服务器主动访问外网。

upi	นทฃนฃง№	1-1-2-	υρυητ	u: s p	oing	ຸ ພພພ.ເ	aldu	1.COM		
PI	NG WWW.	.a.shi	fen.c	om (14	4.Ži	337.	39)	56(84)	bytes of da	ata.
64	bytes	from	14.		.39	(14.1)	Ĩ.	.39):	icmp_seq=1	tt1=53 t
64	bytes	from	14. 1		.39	(14.		(2.39):	icmp_seq=2	tt1=53 t
64	bytes	from	14.		.39	(14.		0.39):	icmp_seq=3	tt1=53 t
64	bytes	from	14.11		.39	(14.		1.39):	icmp_seq=4	tt1=53 t
64	bytes	from	14.11	1 7	.39	(14.		1.39):	icmp_seq=5	tt1=53 t
64	bytes	from	14. **	.1 7	.39	(14.2.	5 1		icmp_seq=6	tt1=53 t

2. 外网通过公网 CLB 的 VIP 访问后端业务。

▲ 不安全   159.75.	
	WordPress BSKJ Bitnami 5.9.1 Tencent CVM Ubuntu 20.04 LTS
	联系方式

## 相关文档

当一个子网关联了 NAT 网关,且子网内云服务器有公网 IP(或弹性 IP)时,会默认通过 NAT 网关访问 Internet (因为最精确路由的优先级高于公网 IP),但您可以设置路由策略,实现通过云服务器公网 IP 访问 Internet,详情 请参见 调整 NAT 网关和 EIP 的优先级。

若您使用 CLB 转发业务流量到 CVM 上,为保障健康检查功能,在 CVM 的安全组上需做相应配置,详情请参见 后端云服务器的安全组配置。



## 调整 NAT 网关和 EIP 的优先级

最近更新时间:2024-08-01 14:13:59

## NAT 网关/EIP 优先级说明

当一个子网关联了 NAT 网关,且子网内云服务器有公网 IP(或弹性 IP)时,会默认通过 NAT 网关访问 Internet(因为最精确路由的优先级高于公网 IP),但您可以设置路由策略,实现通过云服务器公网 IP 访问 Internet。

## 操作步骤

1. 查看该云服务器所在子网关联的路由表。确保有指向 NAT 网关的路由策略,以保证该子网下,无公网 IP 的云服 务器仍可以通过 NAT 网关访问 Internet。

新增路由策略导行	出	禁用			请输入目标地址/备/
目的端	下一跳类型 ▼	下一跳	备注	启用路由	云联网中状态
<ul> <li>weakering</li> </ul>	LOCAL	Local	系统默认下发,表示VPC 内云服务器网络互通		已发布
□ n <sup>-0.4</sup> 2	云联网	ccn test			-
= arter	私网NAT网关	int			已发布

2. 新增下一跳类型为"云服务器的公网 IP"的路由策略,并填入目的端。

目的端:填写业务需要访问的具体公网网段或默认路由(0.0.0.0/0,默认路由表示:目的端不在路由表中,所有数据 包都会使用该默认路由)。

下一跳类型:云服务器的公网 IP。

#### 注意

此路由策略与原来指向 NAT 网关、云服务器、公网网关的路由规则配置相同目的端时,均会优先匹配该路由。 此路由策略会影响该路由表关联的所有子网(请您确认操作带来的影响),即这些子网内有公网 IP(或弹性 IP)的 云服务器访问 Internet,将不再通过 NAT 网关,而是其公网 IP。

该路由表关联的子网内,无公网 IP 的云服务器仍可以通过 NAT 网关访问 Internet,不会受到影响。



新增路由				
目的端	下一跳类型	云服务器绑定有公网IP时优先走公网IP访问公网, 看更多	Ē	操作
	云服务器的公网IP ,	<b>云服务器的公</b> 网P()		0
+新增一行 路由策略用于控制子网内的流量走向,握	作帮助请参考配置路由策略。			
		创建关闭		