

轻量应用服务器

操作指南







【版权声明】

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档(含所有文字、数据、图片等内容)完整的著作权归腾讯云计算(北京)有限责任公司单独所有,未经腾讯云事先明确书面许可,任何主体不得以任何形式复 制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯,腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】

🔗 腾讯云

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算(北京)有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标,依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权 利人书面许可,任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为,否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯,腾讯云将依法采 取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况,部分产品、服务的内容可能不时有所调整。 您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定,除非双方另有约定,否则,腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺 或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务,及相应的技术售后服务,任何问题请联系 4009100100或95716。



文档目录

操作指南 登录 Linux 实例 使用 OrcaTerm 登录 Linux 实例(推荐) 使用第三方 SSH 终端登录 Linux 实例 使用本地自带 SSH 终端登录 Linux 实例 使用 VNC 方式登录 Linux 实例 登录 Windows 实例 使用 OrcaTerm 登录 Windows 实例(推荐) 使用 VNC 方式登录 Windows 实例 使用远程桌面连接登录 Windows 实例 使用移动设备登录 Windows 实例 管理实例 实例生命周期 重置实例密码 重置密码操作说明 在线重置密码失败或无效问题排查 Windows 实例离线重置密码失败或无效问题排查 绑定密钥 查看实例信息 关机实例 重启实例 销毁实例 续费实例 重装系统 升级实例套餐 管理实例标签 更换实例公网 IP 开启 IPv6 批量实例操作 使用实例自助检测 救援模式 管理云硬盘 创建云硬盘 挂载云硬盘 初始化云硬盘 初始化场景介绍 初始化云硬盘(小于2TB) 初始化云硬盘 (大于等于2TB) 扩容云硬盘 扩容场景介绍 扩容云硬盘 数据盘扩展分区及文件系统(Windows) 数据盘扩展分区及文件系统(Linux) 在线扩展数据盘分区及文件系统 离线扩展数据盘分区及文件系统 确认扩展方式 离线扩展 MBR 分区及文件系统(小于2TB) 扩展 GPT 分区及文件系统(大于2TB) 裸数据盘扩展文件系统 续费云硬盘 云硬盘回收机制 卸载云硬盘



销毁云硬盘 管理域名 获取访问授权 添加域名 删除域名 添加域名解析 修改域名解析 删除域名解析 设置 HTTPS 为网站设置 HTTPS 查看 HTTPS 设置历史记录 删除 HTTPS 设置 管理密钥 管理防火墙 管理实例防火墙 服务器常用端口 防火墙模板 防火墙模板概述 管理防火墙模板 管理防火墙模板规则 设置多台实例防火墙 管理快照 管理镜像 管理自定义镜像 跨地域复制自定义镜像 共享自定义镜像 取消共享自定义镜像 轻量应用服务器应用镜像使用说明 云硬盘备份点 备份点概述 调整备份点配额 创建备份点 回滚备份点 删除备份点 创建及管理 Docker 容器 内网互联 运维与监控 实例监控 访问管理 访问管理概述 可授权的资源类型 授权策略语法 服务角色授权 子账号权限管理 ICP 备案 使用自动化助手 传输文件 如何将本地文件拷贝到轻量应用服务器 Windows 系统通过 WinSCP 上传文件到 Linux 轻量应用服务器 Windows 系统通过 FTP 上传文件到轻量应用服务器 Windows 系统通过远程桌面上传文件到 Windows 轻量应用服务器 Linux 或 Mac OS 系统通过 SCP 上传文件到 Linux 轻量应用服务器 Linux 或 MacOS 系统通过 FTP 上传文件到轻量应用服务器 Linux 系统通过远程桌面上传文件到 Windows 轻量应用服务器



MacOS 系统通过远程桌面上传文件到 Windows 轻量应用服务器 数据迁移 轻量应用服务器数据迁移至云服务器 CVM

在重应用服务器数据迁移主云服务器 CVM 云服务器 CVM 数据迁移至轻量应用服务器 使用宝塔 Linux 面板迁移网站至轻量应用服务器 跨地域/可用区迁移轻量应用服务器数据

操作指南 登录 Linux 实例 使用 OrcaTerm 登录 Linux 实例(推荐)

最近更新时间:2025-05-27 16:02:22

腾讯云

操作场景

<mark>遨驰终端 OrcaTerm</mark> 为腾讯云推荐的轻量应用服务器远程登录终端,您可以直接使用腾讯云 OrcaTerm 一键登录 Linux 实例, OrcaTerm 是腾讯遨驰云原生操作系统中 CVM、Lighthouse、裸金属等产品的统一 Web 网页终端,帮助用户随时随地通过浏览器远程登录服务器管理业务, 相比本地远程终端更轻量便捷,无需掌握 SSH 和 FTP 也可轻松操作,帮助您随时随地高效写码以及协同工作,更多信息请参见 OrcaTerm 。

```
() 说明:
```

- 创建 Linux 操作系统的轻量应用服务器时,该服务器默认绑定1个密钥。此密钥对应的用户名为 lighthouse ,具备 root 权限。
- 当您使用 OrcaTerm 工具登录 Linux 实例时,系统默认使用此密钥(对应的用户名为 lighthouse)进行登录。

适用本地操作系统

Windows、Linux 或者 MacOS

前提条件

登录前,您需要在实例防火墙中放通 OrcaTerm 代理 IP 网段以及远程登录端口(默认22端口),相关操作请参见 管理实例防火墙 。代理 IP 网段如下:

- 81.69.102.0/24
- 106.55.203.0/24
- 101.33.121.0/24
- 101.32.250.0/24
- 175.27.43.0/24

您使用内网 IP 登录腾讯云服务器时,则需要放通11.163.0.0/16网段(此网段已默认放通)。

△ 注意:

如果您选择通过自动化助手免密登录,无须设置在实例防火墙中放通 OrcaTerm 代理 IP 网段以及远程登录端口(默认22端口)。

操作步骤

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 在服务器列表中找到对应的实例,并根据实际的操作习惯选择不同的方式进行登录。
 - 在服务器列表中的实例卡片上,单击**登录**。

	登录
CPU 2核 内存 2GB 系统盘 40GB IPv4:	
	续费 >

○ 单击实例卡片进入服务器详情页,单击远程登录中的登录,或页面右上角的登录。



€ 200 (10) 0.			• 11248 an Razz az (11)
<u>en</u> gene 44 päg 644 D/a	Landro W M Lo 152 AV764	SMB/T Add/TE wr/s VALUE FOL Add/TE wr/s VA	
	Non 200 AP Gall LOCKS XXX CORD XXX Cords XXX State XXX State XXX	Additional Table Do transmission Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do	

○ 使用 应用镜像 创建的实例,可在实例详情页选择**应用管理**,单击页面内的登录,根据您的需求选择使用免密登录或 SSH登录。

应用内软件	信息
🚯 WordPre	ess 6.1.1
首页地址	and the second se
管理员登录地	址
管理员账号	
管理员密码	请登录实例并执行以下命令获取
	cat ~lighthouse/credentials.txt 「□ 登录
网站根目录	/usr/local/lighthouse/softwares/wordpress
数据库名称	wordpress I
Nginx 1.	.18.0
主配置文件	/www/server/nginx/conf/nginx.conf

登录成功界面如下图所示:

>	1. 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
=	[lighthouse@VM-24-38-centos ~]\$ 🗌
8	
۵	
*	
	☞ 快捷命令 ▶

- 成功登录后,您可参见 实践教程 及 第三方教程,进行搭建中小型网站、Web 应用、博客、论坛、小程序/小游戏、电商、云盘/图床、云端开发测试 和学习环境等轻量级、低负载且访问量适中的应用。
- OrcaTerm 界面功能丰富,您可参见 更多 OrcaTerm 功能 使用移动端的虚拟键盘,在控制台上更改 OrcaTerm 外观、上传/下载文件、发起实例 自助检测、开启多会话、分屏、获取提示,开启轻量应用服务器的便捷使用。

了解更多 OrcaTerm 功能

() 说明:

欢迎您参与 OrcaTerm 使用满意度调研,为产品提出宝贵的建议或反馈,我们会不断改进 OrcaTerm,为您提供更好的产品使用体验!

OrcaTerm 主要功能如下: (更多功能详见 OrcaTerm 产品动态)

支持多种快捷键

OrcaTerm 已支持多种快捷键,您可在 OrcaTerm 界面中查看已支持的快捷键。步骤如下:

- 1. 参见使用OrcaTerm方式登录Linux实例,登录实例。
- 2. 在 OrcaTerm 界面中,打开键盘快捷方式窗口查看已支持的快捷键。



- 本地操作系统为 MacOS: 按 ^第 + / 。
- 本地操作系统为 Windows: 按 Ctrl + / 。 本文以 Windows 为例,查看已支持键盘快捷方式如下图所示,您可按需使用。

۰	通用设置	快捷键设置		
1L (P		依整款认		Q
-				
R		连续配置	H O	
		ùπ	X .	
>		\$\$BK	H D P	
		快振程	H Z	
		OrcaTerm A		
			H C D	
		切换右分屏	H 0 -	
		切掉左分解	X 0 =	
		SUBURITING 1	H I	

查看实例监控数据

如果您已经安装并开启了 增强功能,您可在 OrcaTerm 界面中查看实例实时监控数据,目前监控数据的刷新粒度为10s。查看步骤如下:

- 1. 参见 使用 OrcaTerm 方式登录 Linux 实例,登录实例。
- 2. 在 OrcaTerm 界面上方,单击监控图标,即可查看实例监控数据。如下图所示:



修改用户名

- 您可在使用 OrcaTerm 登录时,指定需登录的用户。具体步骤如下:
- 1. 参见使用 OrcaTerm 方式登录 Linux 实例,登录实例。
- 2. 在弹出的登录窗口中,用户名默认为 lighthouse ,您可按需修改。如下图所示:

登录	
腾讯云产品	
轻量云服务器 (Lighthouse) Ihins- IP: Ihins- Ihins-	
连接协议	
● 免密连接(TAT) 终端连接(SSH)	
思定者	
lighthouse	
●● 保存登录信息到连接配直贝,卜次伏速登录 刘炯铁速登录 >	
登录	
■ 其他豐录方式 VNC登录 ①	
● 自動检測工具 点击检測 >	

3. 修改完成后,单击登录即可。

使用命令块模式

您可通过该步骤,在 OrcaTerm 界面中使用命令块模式。开启后,执行的每条命令会以模块进行展示,帮助您便捷使用 OrcaTerm。您也可按需关 闭命令块模式。具体操作步骤如下:

- 1. 参见使用 OrcaTerm 方式登录 Linux 实例,登录实例。
- 2. 在 OrcaTerm 界面中,您可开启或关闭命令行模式。
 - 开启命令行模式:选择 OrcaTerm 界面工具栏中的增强功能,单击安装增强功能。





○ 关闭命令行模式:选择 OrcaTerm 界面工具栏中的 📴 即可关闭命令块模式。



[lighthouse@VM-20-158-opencloudos	~]\$	echo	"hi"
hi			
[lighthouse@VM-20-158-opencloudos	~]\$	echo	"hello"
hello			

连接配置

- 您可通过该步骤,在一个 OrcaTerm 窗口中选择任意一台实例登录。具体步骤如下:
- 1. 参见使用 OrcaTerm 方式登录 Linux 实例,登录实例。
- 2. 选择 OrcaTerm 界面工具栏中的连接配置。



3. 新建连接配置,将您想要登录的实例信息保存下来,如下图所示:





4. 保存成功后,您选择任意实例即可登录。如下图所示:

我的连接配置					
◇ 默认分组 3个 …					
金注名	用户名@IP地址				
		免密连接(TAT)		<u>چ</u>	
		终端连接(SSH)	凭据验证		
		免密连接(TAT)			

文件管理

具体步骤如下:

- 1. 参见 使用 OrcaTerm 方式登录 Linux 实例,登录实例。
- 2. 打开 SFTP 文件管理。



3. 在文件管理器页面中,将鼠标悬停至**上传**按钮,单击**上传文件**或者**上传文件夹**,在弹出的资源管理器中选择希望上传的文件或文件夹,完成一键上 传。

	morris-nodejs-	×
[lighthouse@WH−20-158-opencloudos ~]\$ []	上传 へ 新建文件夹	
	□ 上传文件 the see >	
	■ 上传文件夹 大小 ○ /#改时间 ○	权限 ↓
	文件列表为空	

4. 在文件管理器页面中,找到并勾选您所需要下载的文件,单击操作处的下载即可。





更多详情可以参见: OrcaTerm 文件管理。

使用实例自助检测

- 若您在登录或使用实例过程中遇到问题,可随时使用实例自助检测。步骤如下:
- 1. 参见 使用 OrcaTerm 方式登录 Linux 实例,登录实例。如果遇到问题您可以选择使用自助检测工具,对问题进行定位。

登录 ×
腾讯云产品
轻量云服务器 (Lighthouse) Ihing-4 IP: 1P: 1P: 1
连接协议
● 免密连接(TAT) ○ 终端连接(SSH)
用户名
lighthouse
〇》保存登录信息到连接配置页,下次快速登录如何快速登录>
登录
其他登录方式 VNC登录 ①
● 自時位測工具 点由位測 >

2. 在弹出的**实例自助检测**窗口中,单击确定即可使用实例自助检测。您可参见使用实例自助检测了解实例自助检测及检测项。

开启多标签窗口会话

- 您可通过该步骤,在 OrcaTerm 界面以标签的形式打开多个实例连接界面,以便捷使用实例。具体步骤如下:
- 1. 参见使用OrcaTerm方式登录Linux实例,登录实例。
- 2. 选择 OrcaTerm 界面上方的 十。
- 3. 您即可看到已新建了标签 (1) 实例名称 ,如下图所示:

台	0	11								
Ihins-			(1) lhi	ns-	×	+				
[light]	house(9vm−	21-22-0	cento	os ~]\$					
() i	兑明: 示签将	以	(递增数	汝字)	实例名	称 命名	3,帮	助您回	区分标	签

开启分屏

您可通过该步骤,在 OrcaTerm 界面开启分屏,开启后您可同屏查看并执行多个操作任务,以便捷使用实例。具体步骤如下: 1. 参见 使用 OrcaTerm 方式登录 Linux 实例,登录实例。

- 2. 选择 OrcaTerm 界面上方的 III。
- 3. 您即可看到已执行分屏,命名为 (1) 实例 ID 。如下图所示为3个分屏效果:





更改皮肤

- 您可通过该步骤,修改 WebShell 界面的文字大小、字体及配色。具体步骤如下:
- 1. 参见 使用 OrcaTerm 方式登录 Linux 实例,登录实例。
- 2. 选择 OrcaTerm 界面工具栏中的设置。



3. 在弹出的菜单中修改字体大小、字体或配色,自定义背景等,按照喜好更改 OrcaTerm 外观。

0.0.07					
h anns	外观设置				
B WROLD					
9 1808	学体设置				
	Detault				
	0 088898			orcaterm@OpenCloudOS\$ ls	
				-drwxr-xr-x 1 root Downloads	
				-drwxr-xr-x 1 root Pictures	
				-drwxr-xr-x 1 root Music	
	背景设置				
	选择背景				
			-		
	型注题所象	States and states and	10000	orcaterm@OpenCloudOS\$ ls	
			100	-drwxr-xr-x 1 root Document	
				-drwxr-xr-x 1 root Downloads	
				design of a state billion	
	No. of Concession, Name	Alter and a second seco		-drwxr=xr=x 1 root Piccures	

使用移动端虚拟键盘

1. 微信搜索**腾讯云助手**小程序,并登录腾讯云账号。

2. 选择页面下方的**控制台**,并单击页面中**收藏的云产品**中的**更多云产品**。如下图所示:

控制台			••• •
188 卡片管理			
王机安全			
99/100 _{安全评分}) 漏泪	0 雨风险	
域名注册			
4 ^{总数量}	2 ^{待续费}	0	0 _{未认证}
收藏的云产品	2	/ 编辑 ·	•• 更多云产品
0			.com
云服务器	轻量应用服务器	云硬盘	我的域名
最近访问			
轻量应用服务	5器		
●	■□ 控制台	企 ※思	の我的

🕥 腾讯云

- 3. 在**云产品中心**页面,选择**轻量应用服务器**。
- 4. 在轻量应用服务器控制台页面,选择实例所在地域,并单击实例卡片中的登录。
- 5. 在弹出窗口中,单击**登录**。
- 6. 登录成功后,可选择键盘右上方的**虚拟**。开启后如下图所示,您可再次单击**系统**切换回手机系统键盘。

[lighthou	1se€VM-12-	-14-cento	s ~]\$ []	
Esc	Clear	-	\uparrow	■系统
Tab	/	←	\downarrow	\rightarrow
^C	^Z	fg	^XX	^R
^G	^B	^X	^F	^P
^N	^H	^U	^A	^E
^L	^w	^K	^D	۸Υ



使用第三方 SSH 终端登录 Linux 实例

最近更新时间: 2025-05-19 17:35:41

操作场景

以下视频介绍了如何使用第三方的 SSH 终端远程登录 Linux 系统的轻量应用服务器实例:

观看视频

本文以 PuTTY 远程终端软件为例,介绍如何在 Windows 系统的本地计算机中使用远程登录软件登录 Linux 实例。

适用本地操作系统

Windows

🕛 说明

如果您的本地计算机为 Linux 或者 MacOS 操作系统,请使用 SSH 登录 Linux 实例。

鉴权方式

密码或密钥

前提条件

• 您已获取登录实例的用户名及密码(或密钥)。

△ 注意

如通过本地远程登录软件登录 Linux 实例时,忘记登录实例的用户名及密码或密钥,则可以重置用户名(如 root 、 ubuntu)的密码,或者重新绑 定密钥。具体操作请参见 重置密码 或 管理密钥 文档。

• 请确认本地计算机与实例之间的网络连通正常,以及实例的防火墙已放行22端口(创建实例时默认已开通22端口)。

注意事项

使用 Ubuntu 镜像创建的实例默认禁用 root 用户名通过密码的方式登录实例。如需开启,请参见 Ubuntu 系统如何使用 root 用户登录实例?

操作步骤

使用密码登录

通过 PuTTY 登录

- 1. 下载 Windows 远程登录软件,即 PuTTY。 PuTTY 的获取方式:点此获取。
- 2. 双击 putty.exe, 打开 PuTTY 客户端。



3. 在 PuTTY Configuration 窗口中,输入以下内容。如下图所示:

🕵 PuTTY Configura	tion	? ×
Category:		
Session	^	Basic options for your PuTTY session
Logging		Specify the destination you want to connect to
- Keyboard		Host Name (or IP address)
Bell		22
Features		Connection type:
Window		○ Ra <u>w</u> ○ <u>T</u> elnet ○ Rlogin ● <u>S</u> SH ○ Serial
		Load, save or delete a stored session
Translation		Sav <u>e</u> d Sessions
		test
Colours		Default Settings
Data		
···· Proxy		Save
··· Telnet		Delete
Rlogin		
E SSH		
Host keys		Close window on e <u>xi</u> t: Always Never Only on clean evit
··· Cipher		
i i⊕ Auth	4	
About	<u>H</u> elp	<u>Open</u> <u>C</u> ancel

参数举例说明如下:

- Host Name (or IP address):轻量应用服务器的公网 IP (登录 轻量应用服务器控制台,可在服务器列表页中获取公网 IP)。
- Port:轻量应用服务器的连接端口,Linux 实例默认远程登录端口为22。
- Connect type: 选择 SSH。
- Saved Sessions:填写会话名称,例如 test。

配置 Host Name 后,再配置 Saved Sessions 并保存,则后续使用时您可直接双击 Saved Sessions 下保存的会话名称即可登录服务器。

- 4. 单击 Open, 进入 PuTTY 的运行界面, 提示 login as: 。
- 5. 在 login as 后输入用户名,如 root ,按 Enter。

() 说明

若您使用了除 Ubuntu 系统镜像外的其他 Linux 系统镜像创建实例,则均可使用 root 作为用户名。Ubuntu 系统的默认用户名是 ubuntu, 如需使用 root 用户名登录,则请参考 Ubuntu 系统如何使用 root 用户登录实例?

在 Password 后输入密码,按 Enter。
 输入的密码默认不显示,如下图所示:

Proot@VM_32_28_centos:~	-	×
1 login as: root 1 root@ 's password: [root@VM_32_28_centos ~]#		

登录完成后,命令提示符左侧将显示当前登录轻量应用服务器的信息。

通过 Xshell 登录

1. 打开 Xshell 工具,单击新建,新建一个会话。



当前会话,点击左侧	则的箭头按钮。 ▲ × ● <u>1本地Shell</u> ③ 会话 ● 新建 ▼ ■ × ● × ● × ● × ● × ● × ● × ● × ● × ● ×	× +	▶ □ □ □ □ □ □ □ □ □	▼ 用户名 说明	× Q
t活 试	 ▲ 1本地Shell ④ 会话 ● 計理 ● 新建 ● ■ × ● ● 	× +	▶ 📄 Ε	▼ 用户名 说明	× Q ■ 0
新 武	 ・ ● 会活 ・ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	2 9 9 및 図 属性 主机	▶ ■ □ </th <th>▼ 用户名 说明</th> <th>× Q ■ 0</th>	▼ 用户名 说明	× Q ■ 0
新 武	□ 新建 ■ × ○ ○	 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		▼	Q 111 O
	▲+ 新建 「所有会话 名称 ▲ ③		→ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	▼	0 a a
	所有会话 名称 ▲	主机	端口 协议	用户名 说明	in O
	名称 ▲ ●	主机	端口协议	用户名 说明	
				7137 E	修改时间
					2022-11-0
版本本手					
所有去话		100			
文件夹	2 启动时显示此为话性	(5)		连接(C)	关闭
1					
	法按				
白身份验证	(
登录担示效	常规				
	名称(N):	新建会话			
求脚本	E Store	STINE 2X H			
н	协议(P):	SSH	~		
安全性		5511			
隧道	主机(H):				
SFTP					
LNET	端口号(O):	22			
OGIN					
	说明(D):		~		
喹 ····································					
特沽动状态					
	里和生技				
模式	□ 连接异常关闭时	寸自动重新连接(A)			
级					
	间唇心心	0 * ¥k	限制(1)・ 0	▲ 分轴	
	(HUMH)(V).	· · ·	PR#3(L). U	- JJ 04	
н 4					
щ	TCDY				
~	ТСР. Ж. Ш				
际	使用Nagle算法	토(U)			
Re la					
志记录					
输	TE RY WILL MAILE				
YMODEM	且联网协议版本				
	●自动	O IPv4 O IPv6	5		
1 A 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1					
	所有会活 文件夹 1 属性的弹窗中, 性 一 中身份验证 ●登录本 ●登录本 ●登録本 ●安全性 ●隧道 ●SFTP SLNET OGIN □ 理時活动状态 量 模式 級 □ 時段 点に浸	所有会话 文件夹 1 ご 启动时显示此对话框 萬性的弹窗中,输入轻量应用服务器 廣性的弹窗中,输入轻量应用服务器 建設 "建资 "登录提示符 录脚本 "好 "安全性 "酸道 · SFTP SLNET .OGIN □ "接式、级 「模式、级 □ 出 下CP选项 出 市成录 点记录	所有会话 文件夹 1 属性的弹窗中,输入轻量应用服务器的公网 IP,单击确定。 推 少的验证 登录提示符 录脚本 · 登录提示符 录脚本 · 经生 · 磁道 · SFTP · LNET · OGIN 理 持活动状态 · 模式、级 · L · CP选项 · 公 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	所有会活 文件夹 ○ 启动时显示此对话框(S) 属性的弹窗中,输入轻量应用服务器的公网 IP,单击确定。 度 户身份验证 登录堤示符 表脚本 ·H ·安全性 ·BTP ·SFTP ·LINET ·OGIN ·日 ·增式、 ·增式、 ·增式、 ·指 ·生 ····································	所有会话 文件夹 注意(C) 属性的弹窗中,输入轻量应用服务器的公网 IP,单击确定。 ? * * 序的验证 ? * * ● 分分验证 ? * * ● 分分验证 ? * * ● 分分验证 ? * * ● 分分验证 ? * * ● 分分验证 ? * * ● 分分验证 ? * * ● 分分验证 ? * * ● 分分验证 ? * * ● 分分验证 ? * * ● 分分验 ? * * ● 分分: ? * * ● 分子 * ** ● 分子 *** ● 分子 ● 分子 ● 分子 ● 小 ● 分子 ● 小 ● 分子 ● 小 ● 分子 ● 小 ● 小 ● 小 ● 小 ● 小 ● 小 ● 小 ● 小



3. 找到步骤2新建的会话,右键单击**属性**。

● 会话						×
耳 新建 👻 🕄 🔀 🎒 🖷 🛙	🗙 🗔 属性			•		Q
所有会话						• O
名称 🔺	主机	端口	协议	用户名 说明	修改	时间
🥑 测试	and the	22	SSH	1000	2022	2-11-0
● <mark>新建会话</mark> □	9 181.	22	SSH	打开(O) 在新窗口中打开(W)	2021	2-11-0
				剪切(T) 复制(C) 粘贴(P)		
				创建快捷方式(S) 删除(E) 重命名(R) 另存为(A)		
☑ 启动时显示此对话框(S)				展开全部(X) 全部收缩(P)		关闭
				新建(N)	>	
				查看(V)	>	
				厪性(I)		

4. 在**连接 > 用户身份验证**页面,填写腾讯云轻量应用服务器的用户名和密码,单击确定。

新建会话属性			?	×				
类别(C):								
□·· 连接	连接 > 用户身份验证							
□ 用户身份验证	请选择身份验证方法和其它参数。							
	使用此部分以节者	證录时间。但是,为了最大限度地提高安全性, **	如果担心安全问	题,				
■ SSH	建议恐将此部分审	经.						
···安全性 ···· 跋道			1					
SFTP	用户名(U):	root						
TELNET	密码(P):	•••••						
RLOGIN 串口								
	万法(M):	✓ Password Public Key	设置(S)					
保持活动状态		Keyboard Interactive						
□□◎疫病		GSSAPI	1 days					
VT 模式			上移(U)					
高级			下移(D)					
□ //2 窗□								
突出								
响铃								
X/YMODEM								
ZMODEM								
		连接 确定	取消					



5. 找到步骤2新建的会话,单击**连接**。

🔮 会话					×
🗖 新建 👻 🕄 🔀	🎒 🐚 🙀 🐺 🖪 🖞		•		0
所有会话					III 0
名称 🔺	主机	端口 协议	用户名	说明	修改时间
沙 测试	100.000	22 SSH			2022-11-0
●新建会话		22 SSH			2022-11-0
□ 启动时显示此对话框(9	5)			连接(C)	关闭
登录成功后,界面显示	动下(以 centos 为	列):			
Xshell 7 (Build 011 Copyright (c) 2020	L 3) NetSarang Computer,	Inc. All righ	ts reserved.		
Type `help' to lear [C:\~]\$	rn how to use Xshell	prompt.			
Connecting to Connection establis To escape to local	.:22 shed. shell, press 'Ctrl+	Alt+]'.			
Last login: Fri Nov [root@VM-4-7-centos	/ 4 21:34:34 2022 f s ~]#	rom	.199		

使用密钥登录

通过 PuTTY 登录

1. 下载 Windows 远程登录软件,即 PuTTY。

请分别下载 putty.exe 和 puttygen.exe 软件,PuTTY 的获取方式: 点此获取。

- 2. 双击 puttygen.exe, 打开 PuTTY Key 客户端。
- 9. 单击 Load,选择并打开已下载的私钥存储路径。如下图所示:
 例如,选择并打开文件名为 david 的私钥文件。



😴 PuTTY Key Generator				?	×
File Key Conversions He	р				
Key No key.	-				
Actions			[Conorato	
Generate a public/private key pa	r			Generate	
Load an existing private key file			<u> </u>	Load	
Save the generated key		Save publi	c key	Save private	key
Parameters					
Type of key to generate:		A OE	D25519	⊖ SSH-1 (RSA)
Number of bits in a generated key	r.			2048	

4. 在 PuTTY Key Generator 窗口中,输入密钥名,并创建加密私钥的密码(可选)。设置完成后单击 Save private key,如下图所示:

😴 PuTTY Key Genera	itor	? X
File Key Conversio	ns Help	
Kev		
Public key for pasting in	to Open SSH authorized kevs file:	
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EA +2bE/A1idt2xjGf2jluQN +lpvwOvzYVXt3qcLYx /iv+k07UfnZRA+wreg	AADAQABAAABAQC/3DZzTLWHeFRpy9iF1In (QZ/t6yPojGzBTcl1Hjeahsu8xX0cCehQ7Dvcn b1+vLb7ginz61LTp1m98YGmj6U7HViChuMFvI 2ssdVKzTBej/avUqq16sZhb740S	nD9w49WirrAe nu5Yu4kUG2J UE8EhudxYLj0p
Key fingerprint:	ssh-rsa 2048 b0:10:db:8b:5bfc:0e:b5:b8:6e:e9):4e:95:a9:5f:1a
Key comment:	david	
Key passphrase:		
Confirm passphrase:		
Actions		
Generate a public/priva	te key pair	Generate
Load an existing private	key file	Load
Save the generated key	Save public key	Save private key
Parameters		
Type of key to generate RSA	SA O ECDSA O ED25519	O SSH-1 (RSA)
Number of bits in a gen	erated key:	2048

5. 在弹出的窗口中,选择您存放密钥的路径,并在文件名栏输入"密钥名.ppk",单击**保存**。例如,将 david 私钥文件另存为 david.ppk 密钥文件。如下 图所示:



😴 Save private key as:				×
← → · ↑ <mark> </mark> «	NewDisk (D:)	t ~ Ö	搜索"测试"	Q
组织 ▼ 新建文件夹				::: • ?
> 📌 快速访问	名称	^	修改日期	类型
> 📃 此电脑		没有与搜索条件	=匹配的项。	
> 🎒 网络	<			:
文件名(<u>N</u>): dav	id.ppk			~
保存类型(T): PuT	TY Private Key Files	(*.ppk)		~
▲ 隐藏文件夹			保存(<u>S</u>)	取消

- 6. 双击 putty.exe, 打开 PuTTY 客户端。
- 7. 在左侧导航栏中,选择 Connection > SSH > Auth > Credentials,进入配置界面。
- 8. 单击 Browse,选择并打开密钥的存储路径。如下图所示:



9. 切换至 Session 配置界面,配置服务器的 IP、端口,以及连接类型。如下图所示:

🕵 PuTTY Configurat	tion	? >	(
Category:			
Session	^	Basic options for your PuTTY session	
Logging		Specify the destination you want to connect to	
		Host Name (or IP address) Port	
Reyboard		22	1
Features		Connection type:	1
Window		O Raw O Telnet O Rlogin ● SSH O Serial	
Appearance		Load, save or delete a stored session	
Translation		Saved Sessions	
		test	
Colours		Defeuti Cettinen	
		test Load	
···· Data		Sa <u>v</u> e	
Proxy			
- I elnet		Delete	
Kex		-	-
- Host keys		Close window on exit:	
··· Cipher		Chinaya Chicker Conly on clean exit	
🚊 Auth	Υ.		
About	<u>H</u> elp	<u>Open</u> <u>C</u> ancel	

○ Host Name (IP address):轻量应用服务器的公网 IP (登录 轻量应用服务器控制台,可在服务器列表页中获取公网 IP)。

- Port: 轻量应用服务器的连接端口, Linux 实例默认远程登录端口为22。
- Connect type: 选择 SSH。
- Saved Sessions: 填写会话名称,例如 test。

配置 "Host Name" 后,再配置 Saved Sessions 并保存,则后续使用时您可直接双击 Saved Sessions 下保存的会话名称即可登录服务器。 10. 单击 Open,进入 PuTTY 的运行界面,提示 login as: 。

11. 在 login as 后输入用户名,如 root ,按 Enter。

🕛 说明

若您使用了除 Ubuntu 系统镜像外的其他 Linux 系统镜像创建实例,则均可使用 root 作为用户名。Ubuntu 系统的默认用户名是 ubuntu,如需使用 root 用户名登录,则请参见 Ubuntu 系统如何使用 root 用户登录实例?

12. 若按照 步骤4 设置了加密私钥的密码,则请输入后按 Enter,密码默认不显示。如下图所示:



登录完成后,命令提示符左侧将显示当前登录轻量应用服务器的信息。

通过 Xshell 登录

打开 Xshell 工具,单击**新建**,新建一个会话。
 Xshell 的获取方式:点此获取。



文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H) □ ● > ③ ● ▲ ● <t< th=""></t<>										
□ <mark>-。</mark> 所有会活 ◎ 测试	 ◆ 会话 〒 新建 ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	× Q ■ 0								
	各称 ▲ 主机 端口 协议 用户名 说明	修改时间 2022-11-0								
名称 所有会话 类型 文件夹 子项目 1	□ 启动时显示此对话框(S) 注接(C)	关闭								

2. 在新建会话属性的弹窗中,输入轻量应用服务器的公网 IP,单击确定。

新建会话属性			?	×					
类别(C):									
□· <mark>连接</mark>	连接								
	常规								
登录脚本	名称(N):	新建会话							
⊡- SSH 安全性	协议(P):	SSH ~	-						
	主机(H):								
- TELNET	端口号(O):	22 •							
	说明(D):	^							
一代理 保持活动状态		~							
──· <mark>終端</mark>	重新连接								
VT 模式 	□ 连接异常关闭时自动重新连接(A)								
□· 外观 □· 外观 □ □ □	间隔(V):	0 ▲ 秒 限制(L): 0	▲ 分钟						
	TCP选项								
跟踪 	□使用Nagle算法(U)							
	互联网协议版本								
ZMODEM	●自动	O IPv4 O IPv6							
		连接 确定	取消						



3. 找到步骤2新建的会话,单击**连接**。

• 会话						×
🗖 新建 👻 民 🔀 🎒 🖷 🕻	🗙 🗔 属性			•		Q
所有会话						n 0
名称 🔺	主机	端口	协议	用户名	说明	修改时间
🥑 测试	1001100	22	SSH	100		2022-11-0
● 新建会话		22	SSH			2022-11-0
☑启动时显示此对话框(S)					连接(C)	关闭

4.

			· · ·
(可选)	当出现 SSH安全警告 时,单击 接受并保存 。		
SSH安全管		?	×
21	未知主机密钥		
	(端口: 22)的主机密钥未在本地主机密钥数据库中注册 密钥以验证此主机以供将来连接。] 。可以保存	主机
	主机密钥指纹:		
	MD5:		
	SHA256:		
	+[RSA 2048]+ +[RSA 2048]+ - + + + + + + + + + + +		~
	接受此主机密钥吗?		
	一次性接受(O) 接受并保存(S)	取消	



5. 单击**浏览 > 用户密钥**,选择从腾讯云轻量应用服务器创建的密钥,单击**确定**。

Last login: Fri Nov 4 21:34:34 2022 from [root@VM-4-7-centos ~]#

SH用户身份验证			? ×	
远程主机:	(新建会话	ຄ		
전국名:	(ANT AF	0	? 2	
服务器类型:	SSH2, OpenSSH_7.4			
请在下面选择恰当	当的身份验证方法并提供登录所	需的信息。		
Password(P)				
密码(W):				
Public Key(U))			
用户密钥(K):		~	浏览(B) 🖕	
密码(H):			用户密钥(U) 文件(E)	
○ Keyboard In	teractive(I)		~	
使用键盘输入	、用户身份验证。			
]记住密码(R)				
		确定	取消	
		al) .		
求成功后,齐国	並示如下(以 centos 万例	y):		
shell 7 (Build opyright (c) 20	0113) 020 NetSarang Computer,	Inc. All rights	s reserved.	
/pe`help' to l C:\~]\$	earn how to use Xshell	prompt.		
onnecting to onnection estat o escape to loc	.:22 lished. al shell, press 'Ctrl+A	lt+]'.		



使用本地自带 SSH 终端登录 Linux 实例

最近更新时间:2025-06-0917:47:11

操作场景

本文介绍如何在 Linux、Mac OS 或者 Windows 操作系统的本地电脑/计算机中通过系统自带的 SSH 终端软件远程登录使用 Linux 系统的轻量应用服务器实 例。

适用本地操作系统

Linux、Mac OS 或 Windows (Windows 10 和 Windows Server 2019 版本)

鉴权方式

密码或密钥

前提条件

• 您已获取登录实例的用户名(自定义用户名或默认用户名 root 或 ubuntu)及密码(或密钥)。

≙						
	如通过本地远程登录软件登录 Linux 实例时,忘记登录实例的用户名及密码或密钥	,则可以重置用户名(如	root 、	ubuntu)的密码,	或者重新绑
	定密钥。具体操作请参见 重置密码 或 管理密钥 文档。					

• 请确认本地计算机与实例之间的网络连通正常,以及实例的防火墙已放行22端口(创建实例时默认已开通22端口)。

操作步骤

使用密码登录

1. 执行以下命令,连接 Linux 实例。

() 说明

- 如果您的本地计算机使用非桌面版的 Linux 系统,可直接在系统界面执行以下命令。
- 如果您的本地计算机使用桌面版 Linux 系统或 MacOS 系统,请先打开系统自带的终端(如 MacOS 的 Terminal),再执行以下命令。



如果您的本地电脑为 Windows操作系统(如 Windows 10 或 Windows Server 2022),需先打开命令提示符(CMD),再执行以下命令。



○ username 即为前提条件中已获取的用户名,如 root 、 ubuntu 等。

- 🔗 腾讯云
 - O IP address or domain name 为您的 Linux 实例公网 IP 地址或自定义域名。实例公网 IP 地址可前往 轻量应用服务器控制台 查看。
 - 2. 出现如下图所示的界面,输入已获取的密码,按 Enter,即可完成登录。

3. 登录成功,效果如下图所示。

root@**____**MB0 ~ % ssh root@**______** root@**___**__s password: Last login: Thu Mar 9 09:41:23 2023 from **____** [root@VM-8-17-centos ~]#

() 说明:

不同类型的 Linux 系统,登录时的样式可能有所不同,上图仅作为参考。

使用密钥登录

- 1. 执行以下命令,赋予私钥文件仅本人可读权限。
- 如果您的本地电脑为 Mac OS 系统,需先打开系统自带的终端(Terminal),再执行以下命令。
- 如果您的本地电脑为 Linux 系统,可直接执行以下命令。

hmod 400 <已下载的与实例关联的私钥的绝对路径>

● 如果您的本地电脑为 Windows 操作系统(如 Windows 10 或 Windows Server 2022),需先打开命令提示符(CMD),再依次执行以下命令。

icacls <已下载的与实例关联的私钥文件的路径> /grant <Windows 系统用户账户>:F

icacls <**已下载的与实例关联的私钥文件的路径**> /inheritancelevel:r

2. 执行以下命令,进行远程登录。

ssh -i <<mark>已下载的与实例关联的私钥文件的路径</mark>> <username>@<IP address or domain name>

- username 即为 前提条件 中已获取的用户名, 如 root 、 ubuntu 等。
- IP address or domain name 为您的 Linux 实例公网 IP 地址或自定义域名。实例公网 IP 地址可前往 轻量应用服务器控制台 查看。
- 例如,在MacOS系统终端执行 ssh -i /Users/macuser/Downloads/test_private_key root@35.222.45.145 命令,远程登录 Linux 实例。



使用 VNC 方式登录 Linux 实例

最近更新时间:2025-05-1917:35:41

操作场景

VNC 登录是腾讯云为用户提供的一种通过 Web 浏览器远程连接实例的方式。在没有安装或者无法使用远程登录客户端,以及通过其他方式均无法登录的情况下, 用户可以通过 VNC 登录连接到实例,观察实例状态,并进行基本的管理操作。

使用限制

- VNC 暂时不支持中文输入法以及文件的上传、下载。
- VNC 登录实例时,需要使用主流浏览器,例如 Chrome,Firefox,IE 10及以上版本等。
- VNC 登录为独享终端,即同一时间只有一个用户可以使用 VNC 登录。

前提条件

已获取远程登录 Linux 实例需要使用实例的管理员账号和对应的密码。

⚠ 注意 在使用 VNC 方式登录 Linux 实例之前,如果您未设置需要登录的用户名的密码,请先完成设置密码操作,具体方法请参见 重置密码。

操作步骤

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 在服务器列表中找到需登录的实例,单击 > 查看详情,进入该实例详情页。



3. 选择远程登录,单击 VNC 登录 栏中的登录。如下图所示:

远程登录				
一键登录 ()	密码/密钥登录 🚯	VNC登录(j		
一键免密登录方式,您可以 设置关闭该功能。	密码/密钥登录方式,您可以 先 重置密码或绑定密钥。	初始登录名为root, 忘记密 码请重置密码。		
登录	登录	登录		

- 4. 在弹出的对话框中,在 login 后输入用户名(如 root 、 ubuntu),按 Enter。
- 在 Password 后输入密码,按 Enter。
 输入的密码默认不显示,如下图所示:





6. 登录完成后,命令提示符左侧将显示当前登录实例的信息。

发送远程命令 🔻	连接成功:如果长时间处于黑屏状态,请按任意键唤醒。如需粘贴命令,请点击这里。 您可根据指引调整屏幕分辨率。
	OpenCloudOS 8.6 Kernel 5.4.119-19.0010.ocrelease.6 on an x86_64
	VM-4-4-opencloudos login: root Password: Last failed login: Wed Jun 7 10:34:35 CST 2023 from 157.245.42.2 on ssh:notty There was 1 failed login attempt since the last successful login. Last login: Wed Jun 7 10:33:49 on tty1 [root@VM-4-4-opencloudos ~]# _

() 说明:

您可通过单击界面左上角的发送远程命令,选择直接发送下拉列表中的命令。



登录 Windows 实例 使用 OrcaTerm 登录 Windows 实例(推荐)

最近更新时间:2025-06-0917:47:11

OrcaTerm 是一款统一的 Web 终端产品,专为腾讯云的 CVM、Lighthouse、裸金属和容器等云产品设计,能够帮助用户在任何地方通过浏览器远程登录并管 理服务器。

OrcaTerm 支持用户登录 Windows 实例。它提供远程桌面登录功能,使用户能够在 Web 界面上直接操作远程 Windows 实例。此外,OrcaTerm 还支持免 密和 SSH 方式登录到远程服务器,用户可以使用 PowerShell/CMD 命令行来操作远程 Windows 实例。

方式一: 远程桌面登录

操作场景

本模块介绍如何使用 OrcaTerm 远程桌面登录 Windows 实例。

 说明: 该方式不区分本地机器操作系统,支持通过浏览器直接登录 Windows 实例。

前提条件

已获取远程登录 Windows 实例需要使用实例的管理员账号和对应的密码。

• 如已设置登录密码,则请使用该密码登录。如忘记密码,则请 重置实例密码。

• 如在创建实例时选择系统随机生成密码,则请往 站内信 获取初始密码。

您使用公网 IP 登录时,需要在实例防火墙中放通 OrcaTerm 代理 IP 网段以及远程登录端口(默认 22 端口)。代理 IP 网段如下:

• 81.69.102.0/24

- 106.55.203.0/24
- 101.33.121.0/24
- 101.32.250.0/24
- 119.45.60.0/24

操作步骤

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 在服务器列表中找到对应的实例,并根据实际的操作习惯选择不同的方式进行登录。
 - 在服务器列表中的实例卡片上,单击**登录**。

● 运行中	登录
CPU 2核 内存 4GB 系统盘 100GB (公)	
	续费 >

○ 单击实例卡片进入服务器详情页,单击远程登录中远程桌面登录下的登录,或页面右上角的登录。



	à		登录 关约	1. 重启 重置密码 续数 更多指
域名解析 云硬盘 文例位息 文例2 文例2 文例3名称 文例式态 文明状态 文明式志 文明式志 文明式志 文明式志 文明式志 公式行中 地域和可用反 「 州 」「 州 三区 客餐类型 通用型	备份点 防火墙 快照	监控 主机安全 执行	命令 実例监控 CPU利用車 (%) 当前: 14.568% 总量: 2核 20 10 11:43 11:55 12:07 12:19 12:31	内存使用量 (MB) 当前: 1524.166MB 总量: 2GB 2,000 1,000 11:43 11:85 12:07 12:19 12:31
実例現格 ① CPU - 2様 内存 - 2G 場登 无 ♪ 到期时间 2024-01-31 18:53:5	8 管理快照 4 5天后自动续费		公開帯変使用 (Mbps) 当前: 0.691 (入) 0.003 (出) 1 0.5 11:43 11:55 12:07 12:19 12:31	承統盘IO (KB/s) 当前: 11.747 (读) 133.118 (写) 20,000 10,000 11:43 11:55 12:07 12:19 12:31
远程登录 远程桌面登录 ① 直接通过Web演览器远程登录实例。 登录	編豊泉 ① 編史部登录方式, 您可以设置关闭 该功能。 登录	<u>童君更多方式 (2</u> VNC登录 ① 初始登录名为Administrator, 忘记 密码清重量密码。 登录	 波羅使用情况 	系統盘① 17.096/B/59.96/B 设置告誓 [2] 已使用

○ 使用 应用镜像 创建的 Windows 实例,可在实例详情页选择应用管理,单击页面右上角的登录。

÷	北京		D 🗘	AI助手					登录	关机	重启重置著	渦 续费	更多操作 >
概要	应用管理	域名解析	云硬盘	备份点	防火墙	快照	监控	对象存储	主机安全	执行命令			
0	轻量应用服务器	提供专享宝塔镜像帮	閉助您通过Web端转	至松管理服务器,	宝塔面板使用	方法见 <u>详情</u> [3,同时您可	联系服务商 ^[2] 进行	专业咨询				
应	Z用内软件值	自息						应用软件	安装地址				
вт	ˈˈˈ宝塔Windo	ws面板 8.2.0 腾讯ā	云专享版					BTIN 宝塔W	indows面板	C:\BtSoft\panel 🗈			
面	板首页地址												
直	板端口	默认为8888,您可 (提示:请前往防火	以在登录面板后修i 墙页面放行面板端	改面板端口 口)				网站搭建	指引 🕡				
用	户名与密码	请登录实例并打开W	indows桌面上的雪	8塔面板进行查4	f				1	2	3	4	
								注册均	或名 🖸	网站备案 🖸	域名解析 🖸	安装SSL	证书记
								挑选专属 り し	或名井实名 ∖证	中国内地服务器建立需备案	店 将域名指向服务 网IP	器公 开启HTTF 据加密	PS买现数 经传输

3. 在打开的 OrcaTerm 登录窗口中,选择远程桌面,根据实际情况填写登录信息。如下图所示:

登录			×
腾讯云产品 轻量应用服务器(Light	house)	-	
连接协议 远程桌面(RDP) 	○ 免密连接(TAT) ○ 终端	_{粘连接(SSH)}	
连接网络	连接端口		
公网	~ 3389		
 验证方式 密码验证 			
台 输入密码	6 使用托管密码		
用户名	密码		
Administrator	请输入密码	@ 忘记密码?	
● 保存登录信息与登 其他登录方式 VNC登录	录托证,下次快速登录如何快速登录> 登录 ① RDP文件下载 业 更多Winde	ows登录方式 ⊡	

○ 用户名: Windows 实例用户名默认为 Administrator,请按需填写。



- **端口**: 默认为3389,请按需填写。
- 密码:填写已从前提条件步骤中获取的登录密码。
- 4. 单击登录,即可登录 Windows 实例。

本文以登录操作系统为 Windows Server 2022 数据中心版64位中文版的轻量应用服务器为例,登录成功则出现如下图所示界面:



方式二: 免密登录

操作场景

本模块介绍如何使用 OrcaTerm 一键免密连接登录 Windows 实例。

() 说明:

- 该方式不区分本地机器操作系统,支持通过浏览器直接登录 Windows 实例。
- 当您使用 OrcaTerm 登录 Windows 实例时,支持一键免密登录至 PowerShell(系统默认使用 Administrator 用户登录)。

前提条件

实例已安装自动化助手,并且自动化助手状态为**在线**。

自动化助手

```
状态 〇 在线 执行命令
```

() 说明:

如果您的轻量应用服务器实例未安装自动化助手,或自动化助手处于离线状态,您可以重新安装自动化助手,详细操作参见 安装自动化助手客户端。

操作步骤

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 在服务器页面中找到对应的实例,并根据实际的操作习惯选择不同的方式进行登录。

实例卡片

1. 在服务器卡片视图下,单击对应实例的卡片,进入实例详情页。





2. 在实例详情页中,单击远程登录卡片中的**登录**。



实例列表

1. 在服务器列表视图下,单击对应实例的实例名,进入实例详情页。



2. 在实例详情页中,单击远程登录卡片中的**登录**。





登录成功的界面如下图所示:



方式三: SSH 登录

操作场景

本模块介绍如何使用 OrcaTerm SSH 方式登录 Windows 实例。

() 说明:

该方式不区分本地机器操作系统,支持通过浏览器直接登录 Windows 实例。

前提条件

在开始之前,Windows 实例必须满足以下要求:

- 至少运行 Windows Server 2019 或 Windows 10 (内部版本 1809)的版本。
- PowerShell 5.1 或更高版本。
- 作为内置管理员组成员的账户。

已获取远程登录 Windows 实例需要使用实例的管理员账号和对应的密码。

- 如已设置登录密码,则请使用该密码登录。如忘记密码,则请 重置实例密码。
- 如在创建实例时选择系统随机生成密码,则请往 站内信 获取初始密码。

操作步骤

1. 使用 远程桌面登录 Windows实例。

在Windows Server 设备上安装 OpenSSH

以下操作步骤以系统为 Windows Server 2019 中文版的轻量应用服务器为例:

- 1. 单击**是开始**,打开**设置**,选择**应用**,然后选择**可选功能**(也称为管理可选功能)。
- 2. 扫描列表,查看是否已安装 OpenSSH。如果未安装,请在页面顶部选择添加功能,然后执行以下操作:
 搜索 OpenSSH 服务器,然后选择安装。
- 3. 打开服务桌面应用。(选择开始,在搜索框中键入 services.msc,然后选择服务应用或按 ENTER。)
- 4. 在详细信息窗格中,双击 OpenSSH SSH 服务器。
- 5. 在常规选项卡上的启动类型下拉菜单中,选择自动,然后选择确定。
- 6. 若要启动服务,请选择**启动**。

腾讯云

在 Windows 10 设备上安装 OpenSSH

- 1. 打开设置,选择系统,然后选择可选功能。
- 2. 扫描列表,查看是否已安装 OpenSSH。 如果未安装,请在页面顶部选择**添加功能**,然后: ○ 找到 **OpenSSH Server**,然后选择**安装**。
- 3. 打开服务桌面应用。(选择开始,在搜索框中键入 services.msc,然后选择**服务应用**或按 ENTER。)
- 4. 在详细信息窗格中,双击 OpenSSH SSH 服务器。
- 5. 在常规选项卡上的启动类型下拉菜单中,选择自动,然后选择确定。
- 6. 若要启动服务,请选择启动。

在Windows 11 设备上安装OpenSSH

- 1. 打开**设置**,选择**系统**,然后选择**可选功能**。
- 2. 扫描列表,查看是否已安装 OpenSSH。如果未安装,请在页面顶部选择查看功能,然后执行以下操作:
 搜索 OpenSSH 服务器,选择下一步,然后选择安装。
- 3. 打开服务桌面应用。(选择开始,在搜索框中键入 services.msc,然后选择服务应用或按 ENTER。)
- 4. 在详细信息窗格中,双击 OpenSSH SSH 服务器。
- 5. 在常规选项卡上的启动类型下拉菜单中,选择自动,然后选择确定。
- 6. 若要启动服务,请选择**启动**。

2. 依据系统安装适用于 Windows 的 OpenSSH:

3. 登录 轻量应用服务器控制台,在实例的管理页面,根据实际使用的视图模式进行登录操作:

列表视图									
找到需要登录的 Windows 云服务器,单击右侧的 登录 。如下图所示:									
ID/名称	状态	可用区	镜像	实例套餐配置	IP地址	到期时间	防火墙	操作	
搜索 🔳 🗮 🗮 找到 2 条结果 返回原列表									
	O 运行中	北京五区		CPU - 2 核 内存 - 2 GB 系统盘 - 40GiB 流量包 - 200GB/月(带宽 3Mbps)	(1,1,1,1)	4天后自动续费	ŧ	登录 续费 更多 ▼ (
								E	
页签视图									
选择需要登录的 W	/indows 云服	务器页签,	单击 登录 。如	下图所示:					
÷	北京 (:	1			母录	关机 重启 重	電密码 (變费 更多操作 ▼	
概要 域名解析 z	☆硬盘 备份点 №	5火墙 快照	监控 主机安全	执行命令					



4. 在打开的登录窗口中,选择 SSH 连接,根据实际情况填写登录信息。如下图所示:

登录		×
腾讯云产品		
轻量应用服务器	(Lighthouse)	
连接协议 远程桌面(RD	DP) 免密连接(TAT)	
使用SSH登:	录前,请确保已根据 文档指引 🎦 完成登录设置	
连接网络	连接端口	
公网■	■ ✓ 3389	
验证方式 > 密码验证	○ 密钥验证	
合 输入密码	o" 使用托管密码	
用户名	密码	
Administrator	请输入密码 ⑳ 忘记密	福?
● 保存登录信息	息与登录凭证,下次快速登录 如何快速登录 > 登录	
其他登录方式 VNG	C登录 ① 更多Windows登录方式 🖸	

- 用户名: Windows 实例用户名默认为 Administrator,请按需填写。
- 端口: 默认为22,请按需填写。
- 密码: 填写已从 前提条件 步骤中获取的登录密码。
- 5. 单击**登录**,即可登录 Windows 实例。

本文以登录操作系统为 Windows Server 2022 数据中心版64位中文版的轻量应用服务器为例,登录成功则出现如下图所示界面:



更多 OrcaTerm 的说明,参见 更多 OrcaTerm 功能。

相关操作

- 成功登录后,您可参见 最佳实践 及 第三方教程,进行搭建中小型网站、Web 应用、博客、论坛、小程序/小游戏、电商、云盘/图床、云端开发测试和学习环境 等轻量级、低负载且访问量适中的应用。
- 如登录过程中遇到问题,您可使用自助检测工具。如需进一步了解自助检测工具,请参见使用实例自助检测。
- 如果您想要全屏以隐藏 OrcaTerm 的操作栏,则可以在页面左上角找到并单击全屏。

•	1 Ikunnangliu-taet-win	
-	1 Kunpengiu-test-win	T L N
::		
\mathfrak{m}^{*}	回机站	



使用 VNC 方式登录 Windows 实例

最近更新时间: 2025-05-19 17:35:41


操作场景

VNC 登录是腾讯云为用户提供的一种通过 Web 浏览器远程连接实例的方式。在没有安装或者无法使用远程桌面连接工具,以及通过其他方式均无法登录的情况 下,用户可以通过 VNC 登录到实例,观察实例状态,并进行基本的管理操作。

使用限制

- VNC 暂时不支持复制粘贴功能、中文输入法以及文件的上传、下载。
- VNC 登录实例时,需要使用主流浏览器,例如 Chrome,Firefox,IE 10及以上版本等。
- VNC 登录为独享终端,即同一时间只有一个用户可以使用 VNC 登录。

前提条件

已获取远程登录 Windows 实例需要使用实例的管理员账号(Administrator)和对应的密码。

- 如在创建实例时设置登录密码,则请使用该密码登录。如忘记密码,则请 重置密码。
- 如在创建实例时选择系统随机生成密码,则请往 站内信 获取初始密码。

操作步骤

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 在服务器列表中找到对应的实例,单击进入服务器详情页,选择概要页签,单击远程登录中VNC 登录下的登录。

实例信息			实例监控	🔸 试试用AI分析实例监控
实例ID	D		CPU利用率(%)	内存使用量(MB)
实例名称	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l		当前:1.8% 总量:2核	当前:339.666MB 总量:1GB
实例状态 0 说	行中		4	400
地域和可用区 北京	1 北京三区			200
套餐类型 锐 驰	型		13:42 13:54 14:06 14:18 14:30	13:42 13:54 14:06 14:18 14:30
实例规格 (i)	- C			
	管理快照		公网带宽使用(Mbps)	系统盘IO(KB/s)
			当前:0.0003(入)0(出)	当前:0(读)62.749(写)
密钥 (i) 暂未	绑定 管理密钥		0.006	200 Λ
标签 无	Ø		0.002	
到期时间 202	5-09-13 12:14:22		13:42 13:54 14:06 14:18 14:30	13:42 13:54 14:06 14:18 14:30
远程登录		查看更多方式已	资源使用情况	
免密登录 🕕	密码/密钥登录 🕠	VNC登录(i)	系统盘	
通过OrcaTerm免密登	录实例, 通过OrcaTerm使用密码/密钥	初始登录名为 root ,忘记密码	8.09GB/40GB 20 2	
您可以设置关闭该功能	E。 登录实例,您可以先重置密码 或绑定密钥。	请重置密码。	设置告警び とし・と%	
중크	祭크		已使用	
<u> </u>	豆水	<u><u><u></u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	012.17	

3. 在弹出的登录窗口中,选择左上角的发送远程命令,单击 Ctrl-Alt-Delete 进入系统登录界面。如下图所示:

发送远程命令 🔺	连接成功。如需粘贴命令,请点击这里。 怒可根据指引调整屏幕分辨率。
<u>Ctrl-Alt-Delete</u>	
Ctrl-Alt-Backspace	
Ctrl-Alt-F1	

4. 输入登录密码,按 Enter,即可登录到 Windows 云服务器。成功登录后,您可参见 最佳实践 及 第三方教程,进行搭建中小型网站、Web 应用、博客、论 坛、小程序/小游戏、电商、云盘/图床、云端开发测试和学习环境等轻量级、低负载且访问量适中的应用。



使用远程桌面连接登录 Windows 实例

最近更新时间: 2025-05-22 16:16:32

操作场景

本文介绍如何在 Windows 、Linux 及 MacOS 系统的本地计算机中通过远程桌面登录 Windows 实例。

适用本地操作系统

Windows、Linux 和 MacOS 都可以使用远程桌面登录轻量应用服务器。

前提条件

- 您已获取远程登录 Windows 实例需要使用实例的管理员账号(Administrator)和对应的密码。
 - 如在创建实例时设置登录密码,则请使用该密码登录。如忘记密码,则请 重置密码 。
 - 如在创建实例时选择系统随机生成密码,则请前往 站内信 获取初始密码。
- 您已获取需要登录 Windows 实例的公网 IP。您可前往 轻量应用服务器控制台,在实例详情页面获取如下图所示。

📃 🗌 🙆 腾讯云	☆ 控制台	数据万象	对象存储	云服务器	云 API	迁移服务平	2台 云数据	迁移 腾讯	に云企业网盘	Q、支持通过实例ID、IP、
轻量云										
轻量应田服条器				远程登录						查看更多方式 🖸
				一键登录			密码/密钥登录	(i)	VNC	登录 (i)
 OrcaTerm 				一键免密登录 该功能。	:方式,您可以设	置开启	密码/密钥登录7 重置密码或绑定	5式,您可以先 密钥。	· 初始3 重置8	登录名为ubuntu,忘记密码请 密码。
荀 自动化助手	~			登录			登录		3	绿
◎ 镜像										
日 云硬盘										
□ 数据备份				网络与域名						
⑥ SSH密钥				IP地址 🛈	(公	Б	(内)	ē		
⑦ 防火墙模板				防火墙	管理规则					
□ 优选流量包				域名	管理域名					
① 内网互联										

• 请确认本地计算机与实例之间的网络连通正常,以及实例的防火墙已放行3389端口(创建实例时默认已开通3389端口)。

操作步骤

请对应本地操作系统,选择以下方式使用远程桌面登录 Windows 实例:

Windows 系统 ① 说明: 以下操作步骤以 Windows 10 操作系统为例。



1. 在本地 Windows 计算机上,单击 📿 ,输入 mstsc,按 Enter,打开远程桌面连接对话框。如下图所示:

易 远程桌面连	接	_		\times
Vert and the second sec	远程桌面 车接			
	The computer fabrilian com			
计算机(C):	2009: computer labricam.com	~		
用户名:	未指定			
计算机名字段	为空。请输入完整的远程计算机名。			
💽 显示选项	(Q) 连接(N)	帮助(F	ł)

- 2. 在计算机后面,输入 Windows 实例的公网 IP,单击连接。 Windows 实例公网 IP 可前往 轻量应用服务器控制台 获取。
- 3. 在弹出的 Windows 安全窗口中,输入实例的管理员账号和密码,如下图所示:

① 说明:			
若弹出无法验证此远程计算	机的身份,是否仍要连接	§? 对话框,可勾选 不再 说	间问我是否连接到此计算机,
Windows 安全中心	×		
输入你的凭据			
+ 这些凭据将用于连接 • • • • • • • • • • •			
Administrator			
密码			
Administrator			
□ 记住我的凭据			
更多选项			
确定	取消		

4. 单击确定,即可登录到 Windows 实例。

Linux 系统

▲ 注意:

- 您需要首先安装相应的远程桌面连接程序,推荐使用 rdesktop 进行连接。如下安装步骤基于 Centos7.6 环境举例,其它环境参见 rdesktop 官方说明。
- 使用 rdesktop 要求 Linux 系统有图形界面。
- 1. 在终端执行以下命令,检查系统是否已安装 rdesktop。

rdesktop

- 若已安装 rdesktop,请执行 步骤4。
- 若提示 command not found,则表示未安装 rdesktop,请执行 步骤2。
- 2. 在终端执行以下命令,下载 rdesktop 安装包,此步骤以 rdesktop 1.8.3 版本为例。

jet https://github.com/rdesktop/rdesktop/releases/download/v1.8.3/rdesktop-1.8.3.tar.gz

如果您需要最新的安装包,可以前往 GitHub rdesktop页面 查找最新安装包,并在命令行中替换为最新安装路径。

3. 在待安装 rdesktop 的目录下,依次执行以下命令,解压和安装 rdesktop。



4. 执行以下命令,远程连接 Windows 实例。

腾讯云



MacOS 系统

() 说明:

- 以下操作以 Microsoft Windows App Beta 为例。微软官方已于2017年停止提供 Microsoft Remote Desktop for Mac 客户端的下载链接,转由其子公司 HockeyApp 进行 Beta 版本的发布。您可前往 Microsoft Remote Desktop Beta 下载 Beta 版本。
- 以下操作以连接 Windows Server 2012 R2 操作系统的轻量应用服务器为例。
- 1. 下载 Microsoft Windows App Beta 并在本地进行安装。
- 2. 启动 Microsoft Windows App Beta,单击右上角加号,单击添加电脑。如下图所示:

● ● ● E Q 搜索	设备
☆ 收藏夹 □ 设备	通知工作区 [活出世話]
田应用	
	无设备 添加或通过工作区发布或链接到工作或学校统广的电脑将显示在此处。

3. 在弹出的添加电脑窗口,按以下步骤创建连接。如下图所示:



添加电脑		
	电脑名称:	42.
	凭据:	在需要时询问 📀
	常	观 显示 设备和音频 文件夹
	友好名称:	可选
	组:	已保存的电脑
	网关:	 无网关 ⑦ 绕过本地地址
		 ✓ 如果连接中断,则重新连接 连接到管理会话 交换鼠标按钮
		取消 添加

- 3.1 在电脑名称处输入实例公网 IP。
- 3.2 单击添加确认创建。
- 3.3 其余选项保持默认设置,完成创建连接。 即可在窗口中查看已成功创建的连接。如下图所示:



- 双击打开新创建的连接,并在弹出的窗口中根据提示,输入在前提条件中获取的管理员账号和密码,单击继续。
 如果您忘记密码,请 重置密码。
- 5. 在弹出的窗口中单击继续确认连接。如下图所示:



成功连接后将打开 Windows 实例界面。如下图所示:





常见问题

- 忘记密码怎么办?
- 远程桌面无法连接到远程计算机
- 登录 Windows 实例报错:凭据不工作



使用移动设备登录 Windows 实例

最近更新时间: 2025-02-27 20:35:02

操作场景

本文以 Microsoft Remote Desktop 客户端为例,为您介绍如何在不同系统的移动设备上登录 Windows 实例。 您也可以使用第三方远程桌面客户端软件,例如: Parallels (仅供参考)。

适用移动设备

iOS 及 Android 设备

前提条件

- 轻量应用服务器实例状态为运行中。
- 已获取登录实例的管理员账号及密码。
 - 如果您使用系统默认密码登录实例,请前往站内信(标有:轻量应用服务器创建成功字样)获取。
 - 如果您忘记密码,请 重置实例密码 。
- 您的轻量应用服务器实例已放通3389端口。

操作步骤

() 说明:

本文操作步骤以 iOS 设备为例,Android 设备实际操作步骤与其无较大差异。

1. 下载 Microsoft 远程桌面,并启动 RD Client (Microsoft Remote Desktop 客户端)。下载指引请参见:微软官方说明。

- 2. 在**电脑**页面中,选择右上角的 +,并在弹出菜单中单击**添加电脑**。
- 3. 在**添加电脑**页面,配置以下登录信息。如下图所示:

×	添加电脑	存储
电脑名称	10	ai 1515, 1886, 1487) >
用户帐户		在需要时询问 >
常规		
友好名称		可选 >
管理员模式		
互换鼠标按钮		
网关		
未配置网关		>

- 电脑名称:轻量应用服务器的公网 IP。
- **用户账户**:默认选择**在需要时询问**。
- 4. 填写完成后,单击页面右上角的**存储**。
- 5. 在电脑页面,选择需登录的实例,并在弹出窗口中输入登录实例的管理员账号及密码。如下图所示:



- 管理员账号: Windows 实例管理员账号为 Administrator 。
- 密码: 输入实例登录密码。



6. 单击继续,若显示如下图所示界面,则表示已成功登录 Windows 实例。



其他场景

如果无法通过远程桌面连接到远程计算机,请参见: 登录 Windows 实例报错:远程桌面无法连接到远程计算机 进行故障排查。

管理实例 实例生命周期

最近更新时间: 2024-10-31 14:31:52

轻量应用服务器实例的生命周期指实例从启动到释放的过程中,所经历的实例状态。

实例状态

• 实例生命周期中,可能的状态如下表所示:

控制台状态	API 状态	状态属性	状态描述
创建中	PENDING	中间状态	实例创建后,进入 运行中 之前的状态。
运行中	RUNNING	稳定状态	实例正常运行状态,您可以在此状态下的实例上运行您的业务。
重启中	REBOOTING	中间状态	实例受控制台或通过 API 执行重启操作后,进入 运行中 之前的状态。如果长时间处于该状态, 可能出现异常。
开机中	STARTING	中间状态	实例受控制台或通过 API 执行开机操作后,进入 运行中 之前的状态。如果长时间处于该状态, 可能出现异常。
关机中	STOPPING	中间状态	实例受控制台或通过 API 执行关机操作后,在进入已关机之前的状态。如果长时间处于该状态,则说明出现异常。不建议强制关机。
已关机	STOPPED	稳定状态	实例被正常停止,关机状态下的实例,不能对外提供业务。实例部分属性只能在关机状态下修 改。
销毁中	TERMINATI NG	中间状态	实例过期7天或用户主动执行销毁操作时,尚未完成销毁的状态。
待回收	SHUTDOWN	稳定状态	实例到期7天内,处于"待回收"的状态。此状态不对外服务。
已释放	_	稳定状态	释放操作执行完成,原实例不存在,无法提供服务,数据完全清除。

• 实例特殊状态:

控制台状态	API 状态	状态描述
冻结中	FREEZING	由违规操作引起的实例冻结,处于该状态的实例无法访问内网及外网,并无法操作实例。请前往 站内信 查看 详情及处理方法。
封禁中	NETWORK_REST RICT	由违规操作引起的实例封禁,处于该状态的实例无法访问内网及外网。请前往 站内信 查看详情及处理方法。

实例管理操作

启动实例

- 在购买页选择 实例套餐 后,将按照您选择硬件配置创建实例,实例进入创建中状态。
- 实例完成创建后进入运行中状态,运行中的实例开启正常连接与访问服务。您可对应实例操作系统,参见 登录 Linux 实例 或 登录 Windows 实例 登录实例并 进行相关操作。

重启实例

建议您通过腾讯云控制台或云 API 来重新启动实例,而非在实例中运行操作系统重启命令。

- 执行重启实例操作后,实例将进入重启中状态。
- 重启实例相当于重启计算机,重启后实例仍保留其公网/内网 IP 地址以及其硬盘上的所有数据。
- 重启实例通常需要花费几十秒至几分钟的时间,该时间具体取决于实例配置。

更多实例重启信息请参见 重启实例。

关机实例



您可通过腾讯云控制台或云 API 等方法来关机实例。

- 关机实例相当于关闭计算机。
- 实例关机后不再对外提供服务。
- 关机的实例仍会在控制台中显示。
- 关机是部分配置操作的前提,例如调整硬件配置、重置密码等。
- 关机操作本身不改变云服务器的公网/内网 IP 地址及其硬盘上的所有数据。

更多实例关机信息请参见关机实例。

退还及销毁实例

当您不再需要实例时,可通过腾讯云控制台或云 API 退还及销毁实例。

- 手动销毁/退还:针对未到期的实例,您可以手动进行销毁/退还实例。实例退还后,将处于待回收状态。
- 到期/欠费自动销毁方式:若您的实例在到期前(包括到期当天)未进行续费,系统将在到期后约48小时内对其作停服处理(实例断网关机,仅保留数据),停服 后实例将进入**待回收**状态。

若实例在进入**待回收**状态后7天内(包括第7天)未进行续费,系统将在实例进入**待回收**状态7天后约24小时内对实例进行释放,释放后实例中的数据将被清除且不可 恢复。更多实例销毁信息请参见 <mark>销毁实例</mark> 。

重置实例密码 重置密码操作说明

最近更新时间: 2025-05-19 17:35:41

操作场景

轻量应用服务器提供重置实例登录密码的功能。主要应用在以下场景:

- 首次从本地计算机远程登录实例:
 - 首次使用远程登录软件(或使用 SSH)登录 Linux 实例前,您需要通过此操作重置用户名(root)的密码。
 - 首次登录 Windows 实例前,若您在创建实例时**登录方式**选择了自动生成密码,则建议通过此操作重置管理员账号(如 Administrator)的密码,更换为 自定义登录密码。
- 忘记密码:如果您遗忘了密码,您可以在控制台上重新设置实例的登录密码。

注意事项

- 轻量应用服务器控制台支持在线重置与离线重置两种重置密码的方式。
 - 如您选择离线重置密码,对于正在运行的实例,在重置密码过程中会关闭服务器。为了避免数据丢失,请提前规划好操作时间,建议在业务低谷时进行此操 作,将影响降到最低。
 - 如您选择在线重置密码,则需要确保您选择实例的**实例状态**与自动化助手状态均为运行中。
- 使用 Ubuntu 镜像创建的实例默认禁用 root 用户名通过密码的方式登录实例。如需开启,请参见 Ubuntu 系统如何使用 root 用户登录实例?
- 为提升实例的安全性,建议您使用 SSH 密钥对的方式登录 Linux 实例。详情请参见 管理密钥 。
- 重置密码操作已接入二次认证,如您的账号已开启操作保护,则需要通过二次认证才可继续操作。

操作步骤

1. 登录 轻量应用服务器控制台 ,在服务器列表中找到对应的实例,通过以下方式打开实例重置密码操作窗口:

实例卡片

重置单台实例密码:在实例卡片中,选择 > 重置密码。



实例列表

- 重置单台实例密码:选择需重置密码的实例右侧的更多 > 重置密码。
- 重置多台实例密码:在实例列表中,勾选要重置密码的实例,单击上方的重置密码。



土 卡片 列表	3 8	Q		©例名称或公网IP搜索	请输入实例ID、		更多操作 ~	<u> 祭</u> 码 续费	重启 重置	关机	开机	新建 迁移上云
			更多~	南京4	成都10		广州24	上海12	北京 53		🏠 东京1	清远3
操作	标签 ①	防火 墙	流量包使用量	到期时间		IPv		实例套餐配置	镜像	可用区	状态 🔽	ID/名称
登录 续费 更多 >	Ø 1	ŧ	366.0MB/512GB	1 M I				1.11	📀 Ubuntu		○ 运行中	
查看详情								1.1				
关机	_											
重启	1		20 ~ 条 / 页									共1条
重置密码	(
重装系统												
制作镜像												
制作镜像 升级套餐												
制作镜像 升级套餐 编辑标签												
制作镜像 升级套餐 编辑标签 实例自助检测												

实例详情页

进入实例详情页,单击页面右上角的重置密码。

城岳 <u>云碉盘</u> 偏份点 防火機 SSH密钢 (快振 追殺 主机安全 执行命令			
	XWAR DAO D XALAN	交換基 控 CPU時用車(h) 当前: 留元の道 印量: 2枚	内存機測量 (MB) 当前:販売政績 の量: 206	
	의원은 이용한다. 원동 18월 프로 동원의 명류철	報无数据	输无数语	
	三から回る ① 系統員 - SSD 正確全 6008 世世大和 統論型 - 30006月(明定: 406ps)	公祠郡施使用 (Mbps) 当前:0.0003 (入) Φ (土)	凝現曲/O (KBIs) 当前: 3352.282 (頃) 18.044 (可)	
	하·································	0.05 0.04 16:00 16:12 16:24 16:35 16:48 17:00	4,080 2,080 16:80 16:12 16:24 16:36 16:48	

2. 在弹出的窗口中,根据**实例状态与自动化助手状态**的不同,您可以选择使用在线或离线的方式重置密码。具体如下:





关例10/日	称	套餐配置	实例状态	自动化助手
		CPU - 2 核 内存 - 4 GB 系統盘 - SSD云硬盘 80GB 流量包 - 1200GB/月(带宽:8I	运行中 Mbps)	运行中
(i) 对 或	计于使用Linux类型操作系统 记已绑定的SSH密钥进行远	钪的实例,如果实例已绑定SSH密钉 程登录。	月,重置密码成功后实例可以同时;	支持使用新密码
用户名	系統默认	v		
新密码	请输入实例密码	Ø		
确认密码	请再次输入实例密码	ø		
重置方式	● 在线重置 借助自动化助手在	实例中执行重置密码的命令,无言	8关机即可完成密码重置,对业务;	无影响了解详情 🗹

4.在重置密码完成后,您可以前往目标实例的详情页查看重置密码的结果,选择执行命令,单击命令所在行右侧的查看执行详情。

概要	域名解析	云硬盘	备份点	防火墙	SSH密钥	快照	监控	对象存储	执行命令							
		() 欢迎	n入自动化助手T	「AT产品 <u>微信交</u>	流群 13 进行技术	咨询和交流,:	并 <u>参与有奖反</u>	馈活动 🖸 一经环	纳,您将有机会获得服	赛讯云提供的周 〕	边礼品、代金券等神種	必笑助!			•	×
		执行命令								多个	关键字用竖线 "!" 分開	9、多个过滤标签用回车银	建分開		C	¢ ډ
		执行ID		ŧ	行任务ID		开始	台时间		执行时长		执行状态		操作		
										小于1秒		命令成功		查看执行详情		

() 说明:

- 对于 Linux 实例,如果 sshd_config 配置文件下的 PasswordAuthentication 参数取值为 No ,则进行在线重置密码时,该参数 取值将被修改为 Yes ,同时实例内的 sshd 进程会被重启,可能导致已连接的 SSH 会话中断。
- 对于 Windows 实例,如果您选择重置密码的用户处于锁定或禁用状态,则进行在线重置密码时,该用户也将被自动启用。
- 如果您使用在线重置密码时失败或无效,请参见 在线重置密码失败或无效问题排查 排查原因。

离线重置密码

△ 注意:

如您选择离线重置密码,对于正在运行的实例,在重置密码的过程中会关闭服务器。建议在业务低谷时进行此操作,以降低关闭服务器带来的影响。

1. 确认需要重置密码的用户名。

▲ 注意:

Ubuntu 系统默认用户名为 ubuntu。

2. 输入符合复杂度要求的新密码和确认密码。

▲ 注意:

当同时选中 Linux 机器与 Windows 机器时,密码复杂性要求需按照 Windows 系统的要求。

3. 阅读并勾选离线重置须知,单击确定,完成重置。



	会例 收起						
实例ID/名	称	实例配置	实例状态	自动化助手 (j)			
		盘 60GB	运行中	运行中			
(i) ×	计于使用Linux类型操作 记绑定的SSH密钥进行	系统的实例,如果实例已绑定 行远程登录。	SSH密钥,重置密码成	3功后实例可以同时支持使用新密码			
户名	系统默认	v					
所密码	请输入实例密码	Ø					
认密码	请再次输入实例密	щ ў					
		-					
○ 需要	(仕大机状心下元以密)						
 需要 ・ ") ・ 弱 ・ 弱 ・ 死 	在午前次就下完成部 国行中"的实例将被强制 制关机操作可能导致 制关机过程可能需要 于"运行中"的实例,重	<mark>1)关机,导致业务中断,请仔结 效据丢失或文件系统损坏,您</mark> 毛费较长时间,请您耐心等待, i置密码成功后实例将恢复"运	田确认。 可以主动关机后再进行; 行中"状态。	本操作。			
· ") · ") · 强 · 强 · 强 · 双 ·	在大心认為了无政密的 一行中"的实例将被强昂 制关机操作可能导致 制关机过程可能需要系 一步"运行中"的实例,重 到读并了解以上离线重加	1 <mark>关机。导致业务中断,请仔经 发展丢失或文件系统损坏,您</mark> 去费较长时间,请您耐心等待, 這置密码成功后实例将恢复"运 置须知	田确认。 可以主动关机后再进行; 行中"状态。	本操作。			
 "行 引 <	在大专业从31 F 56 从81 至行中"的实例将被强 ⁴ 制关机操作可能导致 制关机过程可能需要和 于"运行中"的实例,冒 计读并了解以上离线重计	1关机,导致业务中断,请仔经 发展去失或文件系统损坏,您 毛费较长时间,请您耐心等待, 宣置密码成功后实例将恢复"运 置须知 通须知	田确认。 可以主动关机后再进行: 行中"状态。 取消	本操作。			
 "" ·" 	在大电机器下完机器件。 高行中"的实例将被强略 制关机造程可能导致 制大机造程可能需要非 于"运行中"的实例,量 词读并了解以上震线重打	1关机,导致业务中断,请仔线 发展丢失或文件系统损坏,您 表费较长时间,请您耐心等待, 直置密码成功后实例将恢复"运 置须知 确定	田确认。 可以主助关机后再进行? 行中"状态。 取消	本操作。			



在线重置密码失败或无效问题排查

最近更新时间: 2025-05-19 17:35:42

本文档将介绍轻量应用服务器实例进行在线重置密码操作失败或者不生效的现象与解决方案。

现象描述

- 在线重置实例密码后,提示重置密码失败。
- 在线重置实例密码后,新密码不生效,登录密码仍为原密码。

可能原因及处理方案

Linux 实例

▲ 注意:

不同系统间的报错提示可能不同。

原因	报错提示	解决方法
用户名不存在	chpasswd: line 1: user 'ubuntu' does not existchpasswd: error detected, changes ignored	输入的用户名不存在,请确认输入的用户名是否正确。
chpasswd 命令找 不到	-bash: chpasswd: command not found	如果机器还可以正常登录,登录机器执行命令 find -type f -name "chpasswd" 查看 chpasswd 是否存 在。 如果机器不能正常登录,需要进入救援模式查看 chpasswd 系统文 件是否有异常。
cannot lock /etc/passwd	cannot lock /etc/passwd; try again later.	登录机器执行如下命令恢复。如果机器此时无法正常登录,建议重 启下机器 • rm /etc/passwd.lock • rm /etc/shadow.lock
chpasswd: cannot open /etc/shadow	chpasswd: cannot open /etc/shadow	登录机器执行 chattr +i /etc/shadow 修复。如果无法登录 机器,需要进入救援模式 chroot 后执行 chattr +i /etc/shadow 修复。
PAM authentication failed 等 pam 相关 的报错	PAM authentication failed	登录机器 cd /etc/pam.d/ 目录看看是否修改过对应的配置, 如果不知道如何修改,可以先备份,然后拷贝公共镜像的配置。如 果机器登录不上,则需要进入救援模式修复。

Windows 实例

提示成功场景

场景一:账户已经过期,也会提示重置密码成功。

● 报错提示:





• 解决方法:可通过命令设置永不过期。

localuser Admin -AccountExpires "2099/6/6 20:53:35"

提示失败场景

场景一:用户名不存在/用户名输入错误。

• 报错提示:

```
The user name could not be found.
More help is available by typing NET HELPMSG 2221.
```

• 解决方法:提醒用户检查输入的用户名是否存在,是否正确,如果不正确请输入正确的用户名。

场景二:密码不符合复杂度要求。

• 报错提示:

The password does not meet the password policy requirements. Check the minimum password length, password complexity and password history requirements. More help is available by typing NET HELPMSG 2245.

- 解决方法:
 - 以管理员身份运行 PowerShell,输入 secpol.msc 并回车打开本地安全策略,依次展开:账户策略-->密码策略,可以看到默认开启了 密码必须符合 复杂性要求。



- 右击 密码必须符合复杂性要求,打开属性,进入说明,可以看到密码最低要求是:
 - 密码不能包含用户名 (账户名)字符串。
 - 密码至少包含六个字符。
 - 密码需要包含大写字母、小写字母、数字、特殊符号四种中的至少3种。



密码必须符合复杂性要求 属性	?	×
本地安全设置 说明		
密码必须符合复杂性要求。	^	
此安全设置确定密码是否必须符合复杂性要求。		
如果启用此策略,密码必须符合下列最低要求:	ך	
不能包含用户的帐户名,不能包含用户姓名中超过两个连续字符的		
部分 至少有六个字符长		
包含以下四类字符中的三类字符:		
英文大写字母(A 到 Z)		
央又小与子母(a 到 Z) 10 个基本物字(0 到 9)		
非字母字符(例如!、\$、#、%)		
在更改或创建密码时执行复杂性要求。		
默认值:		
在域控制器上启用。		
在独立服务器上禁用。		
注意:在默认情况下,成员计算机沿用各自域控制器的配置。	~	
有关安全新新和相关 Windows 功能的详细信息, 适参阅 Microsol 。	t 🕅	
确定取消	应用	(A)



Windows 实例离线重置密码失败或无效问题排查

最近更新时间:2025-05-2018:08:02

本文以 Windows Server 2012 R2 操作系统为例,介绍 Windows 轻量应用服务器实例重置密码失败或者不生效的排查方法和解决方案。

现象描述

- 重置实例密码后,提示由于系统繁忙,您的实例重置实例密码失败(7617d94c)。
- 重置实例密码后,新密码不生效,登录密码仍为原密码。

可能原因

导致重置实例密码失败或者不生效的可能原因如下:

- 轻量应用服务器中的 cloudbase-init 组件损坏、被修改、禁止或者未启动。
- 轻量应用服务器上安装了例如360安全卫士或火绒等第三方安全软件,则有可能因第三方安全软件拦截了重置密码组件 cloudbase-init ,导致重置实例密码 失效。
- 轻量应用服务器入侵被加密导致密码不生效,建议备份好数据,重装系统。

处理步骤

根据引起密码重置不成功的可能原因,提供以下两种检查方式:

检查 cloudbase-init 服务

- 1. 使用 VNC 方式登录 Windows 实例。
- 2. 在操作系统界面,右键单击 —, 在弹出的菜单中选择运行。
- 3. 在运行窗口中输入 services.msc,并按 Enter 打开服务窗口。
- 4. 在服务窗口中,检查是否存在 cloudbase-init 服务。如下图所示:

Q.		服务					1) 1	x
文件(E) 操作(A)	查看(V) 帮助(H)							
	à 🔒 🛛 📰 🕨 🔲 II ID							
🔍 服务(本地)	⁹ 服务(本地)							
	cloudbase-init	名称	描述	状态	启动类型	登录为		^
		App Readiness	当用		手动	本地系统		≡
	<u>启动</u> 此服务	Application Experience	在应		手动(触发…	本地系统		
		Application Identity	确定		手动(触发…	本地服务		
	描述:	Application Information	使用	正在…	手动(触发…	本地系统		
	Cloud Initialization Service	Application Layer Gatewa	为 In		手动	本地服务		
		Application Management	为通		手动	本地系统		
		🔍 AppX Deployment Servic	为部		手动	本地系统		
		🌼 Background Intelligent T	使用…		手动	本地系统		
		🔍 Background Tasks Infras	控制	正在…	自动	本地系统		
		🔍 Base Filtering Engine	基本	正在…	自动	本地服务		
		Certificate Propagation	将用	正在	手动	本地系统	-	
		💁 cloudbase-init	Clou		自动	本地系统		
		😪 CNG Key Isolation	CNG	正在	手动(触发…	本地系统		
		🎑 COM+ Event System	支持	正在…	自动	本地服务		
		🔍 COM+ System Application	管理		手动	本地系统		
		🎑 Credential Manager	为用…	正在	手动	本地系统		
		Crvptographic Services	提供	正在	自动	网络服务		~
	\扩展 / 标准/							

○ 是,执行下一步。

○ 否,重新安装 cloudbase-init 服务。具体操作请参见 Windows 操作系统安装 Cloudbase-Init。

5. 双击打开 cloudbase-init 的属性。如下图所示:

		cloudbase-init 的属性(本地计算机)
常规	登录	恢复 依存关系
服务名	3称:	cloudbase-init
显示名	3称:	cloudbase-init
描述:		Cloud Initialization Service
可执行 "C:\Pr	f文件的路 rogram f	径: iles\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init\bin\OpenStackSt
启动类	裡(<u>E</u>):	自动 >
服务状	态:	已停止
ĥ	启动(<u>S</u>)	停止(1) 暫停(2) 恢复(R)
当从出	(处启动服	务时,你可指定所适用的启动参数。
启动参	数(<u>M</u>):	
		确定 取消 应用(A)

- 6. 选择常规页签,检查 cloudbase-init 的启动类型是否设置为自动。
 - 是,执行下一步。
 - O 否,将 cloudbase-init 的启动类型设置为自动。
- 7. 选择登录页签,检查 cloudbase-init 的登录身份是否选择为本地系统账户。
 - 是,执行下一步。
 - 〇 否,将 cloudbase-init 的登录身份设置为本地系统账户。
- 8. 选择常规页签,单击服务状态下的启动,手动启动 cloudbase-init 服务并观察是否报错。
 - 是,检查轻量应用服务器中安装的安全软件。
 - 否,执行下一步。
- 9. 在操作系统界面,右键单击 —, 在弹出的菜单中选择运行。
- 10. 在运行窗口中输入 regedit,并按 Enter 打开注册表编辑器窗口。
- 11. 在**注册表编辑器**窗口左侧的注册表导航中,依次展开 HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Cloudbase Solutions > Cloudbase-Init 目录, 找到并双击打开 ins-xxx 下的全部 LocalScriptsPlugin 注册表。

۵.		注册表编辑器		>	۲
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A)	帮助((H)			
BCD0000000	^	名称	类型	数据	
HARDWARE		ab (默认)	REG_SZ	(数值未设置)	
Þ 🏭 SAM		ExtendVolume	REG_DWORD	0x0000002 (2)	
		ab) init	REG_SZ	1	
⊿ - 🏭 SOFTWARE		Bill LocalScriptsPlu	REG_DWORD	0x0000002 (2)	
		88 NetworkConfi	REG_DWORD	0x00000001 (1)	
D 📗 Classes		🕫 SetHostNameP	REG_DWORD	0x00000001 (1)	
D lients	=	🕫 SetUserPassw	REG_DWORD	0x00000001 (1)	
Cloudbase Solutions		🐻 UserDataPlugin	REG_DWORD	0x00000001 (1)	
4 - Cloudbase-Init					
a ins-					
Nicrosoft	н				
D DBC					
Policies					
	s 🖂	<	ш		>
计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWA	RE\0	Cloudbase Solutions\C	loudbase-Init\ins-	Plugins	
	-				

12. 检查 LocalScriptsPlugin 的数值数据是否为2。如下图所示:



编辑 DWC	DRD (32 位)值 ×
数值名称(<u>N</u>):	
LocalScriptsPlugin	
数值数据(<u>V</u>):	
[4	● 十六进制(<u>H</u>) ○ 十进制(D)
	确定取消

- 是,执行下一步。
- 否,将 LocalScriptsPlugin 的数值数据设置为2。
- 13. 在操作系统界面,单击 —,选择这台电脑,检查设备和驱动器中是否加载了 CD-驱动器。如下图所示:



- 是,检查轻量应用服务器中安装的安全软件 。
- 否,在设备管理器中启动 CD-ROM 驱动器。

检查轻量应用服务器中安装的安全软件

在已安装的安全软件,选择全盘扫描,检查轻量应用服务器是否有漏洞,以及检查 cloudbase-init 的核心组件是否被拦截。

- 如检查出轻量应用服务器有漏洞,请修复。
- 如检查出核心组件被拦截,请取消拦截。



绑定密钥

最近更新时间: 2025-06-10 18:33:11

操作场景

本文介绍如何通过控制台在轻量应用服务器实例详情页面,将指定密钥绑定至实例。

前提条件

- 仅支持绑定密钥至 Linux 实例。
- 创建并保存密钥,详情请参见 创建 SSH 密钥 。

操作步骤

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台,并单击需绑定密钥的实例卡片。
- 2. 在实例详情页中,选择 SSH 密钥页签,并单击绑定密钥。
- 3. 在弹出的绑定 SSH 密钥窗口中,根据实例状态进行操作:

```
实例"运行中"
```

1. 在**选择密钥**步骤中,勾选需绑定的密钥,并单击**下一步**。如下图所示:

绑定SSH密钥		:
1 选择密钥	 2 关机提示 	
您已选择1台实例 <mark>收起</mark>		
实例ID/名称	套餐配置	实例状态
测试	CPU - 2 核 内存 - 2 GB 系统盘 - SSD云硬盘 60GB 流量包 - 300GB/月(带宽:4Mbps)	运行中
 绑定密钥操作器 注意:绑定密钥 请选择密钥 () 	馨要将实例关机,建议您先手动关机,再绑定密 月后,您无法使用已设置的密码来远程登录实例	钥.
请输入密钥ID		Q
名称	密钥ID	
ZYX		
test_password		
rona		
test2		

2. 在关机提示步骤中,勾选同意强制关机并单击确定即可。

🕛 说明:

- 绑定过程中,实例将会先关机再开机。其期间将会短暂中断业务,建议您在业务低谷时操作。
- 如果正常关机失败,则会进行强制关机。强制关机可能会导致数据丢失或文件系统损坏,请谨慎操作!
- 强制关机可能需要您等待较长时间,请耐心等待。
- 绑定或解绑密钥成功后,服务器会自动开机。

🔗 腾讯云

实例"已关机"

1. 在选择密钥步骤中,勾选需绑定的密钥,并单击下一步。如下图所示:

1 选择密钥 >	2 关机提示	
您已选择1台实例 <mark>收起</mark>		
实例ID/名称	套餐配置	实例状态
测试	CPU - 2 核 内存 - 2 GB 系统曲 - SSD云硬曲 60GB 流量包 - 300GB/月(带宽:4Mbps)	已关机
 注意: 绑定密钥 	后,您无法使用已设置的密码来远程登录实例。	
有选择密钥(i)		
有选择密钥(i) 请输入密钥ID		
商选择盈钥() 请输入密钥ID	密钥ID	
j→选择密钥 (j) 请输入密钥□D 名称 Zyx	密钥ID	
靖雄入密钥ID 靖雄入密钥ID 名称 Zyx test_password	密钥ID	
育选择密钥(i) 请输入密钥□D 名称 ZyX test_password rona	密钥ID	
育选择密钥 (j) 傳輸入密钥D 名称 Zyx test_password rona test2	密钥ID	

2. 在**关机提示**步骤中,单击**确定**即可。

▲ 注意:

为提高轻量应用服务器实例的安全性,Linux 实例绑定密钥后,会默认禁止通过密码登录 root 用户。如您仍需保留密码登录方式,可参见 修改 SSH 进行修改。

相关操作

解绑密钥

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台,并单击需绑定密钥的实例卡片。
- 2. 在实例详情页中,选择 SSH 密钥页签。
- 3. 勾选需解绑的密钥对,单击列表上方的解绑或右侧的解绑。如下图所示:

← 測試 北京 (公 店)					91.Q	关机 重度	重要实际	19 8	更多操作 ▼
概要 应用管理 城名解析 云硬盘 备份点 防火地	B SSH密钥 快照 监控 对象存储	执行命令							
	第五百 月			请输入密闭10或名称进行搜索	Q Ø				
	✓ ID/名称	公明	绑定时间	操作					
				N2.05					
	共1条			10 ∞ ⊕/页 × < 1 /1	页 → H				

4. 在弹出的解绑密钥窗口中,根据实例状态进行操作:

实例"运行中"



1. 在 选择密钥 步骤中,确认解绑密钥并单击 下一步 。如下图所示:	
解绑密钥	×
1 选择密钥 > 2 关机提示	
① 当前操作需要实例在关机状态下进行,建议您先手动关机,再解绑密钥。	
确定解绑该密钥■	
下一步取消	
2. 在 关机提示 步骤中,勾选 同意强制关机 并单击 确定 即可。	

实例	"已关机"		
1. ∉	王 选择密钥 步骤中,确认解绑密钥并单击 下一步 。如下图所示:		
	解绑密钥	×	
	1 选择密钥 > 2 关机提示		
	 当前操作需要实例在关机状态下进行,建议您先手动关机,再解绑密钥。 		
	确定解绑该密钥■		
2. ∉	王 关机提示 步骤中,勾选 同意强制关机 并单击 确定 即可。		

相关文档

- 管理密钥
- 使用远程登录软件登录 Linux 实例
- 使用 SSH 登录 Linux 实例



查看实例信息

最近更新时间: 2025-05-20 18:08:02

操作场景

在完成轻量应用服务器的实例创建之后,您可以在控制台中查看实例详情。

操作步骤

查看实例列表信息

登录 轻量应用服务器控制台,即可在实例列表页面查看不同地域、状态的实例。如下图所示:

上海					
BT語 <u> ○ 特回政</u> CPU 2板 内存 4GB 系统量 90GB	登录		登录	○ 运行中 ○ 运行中 CPU 4帳 内存 1668 系统盘 22068	물录
▲ 6天后自动销毁	续费 >	▲ 1天后自动销毁	续费 >		续费 >
CPU 16板 内存 64GB 系統量 450GB	登录	● O 运行中 CPU 4板 内存 8GB 系統盘 180GB	登录	○ 近行中 CPU 4帳 内存 8GB 系统盒 180GB	登录
	续费 >		续费 >		续费 >
ГM					
CPU 2核 内存 2GB 系統盘 40GB	登录	 ・ 11 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (登录	送O の 近行中 CPU 2様 内存 20B 系統量 40GB	<u>8</u> *
▲ 4天后自动销毁	续费 >	▲ 3天后自动销毁	续费 >		续费 > 🕑
● 运行中 CPU 2核 内存 2GB 系统盘 40GB	登录	○ 运行中 CPU 2核 内存 208 系統量 600B	登录	● 运行中 CPU 2株 内存 208 系統盘 600B	

查看实例详情

在实例列表或卡片列表中,找到并进入目标实例的实例详情页,即可查看实例的相关信息。

查看概要详情

此页面中,您可以查看实例基本信息、监控信息、网络信息、镜像信息、应用信息、计费信息及自动化助手等信息。如下表所示:

信息类别	详细内容
实例信息	您可以查看实例的基本信息,包括: • 名称/ID:支持修改实例名称。 • 地域和可用区:展示实例所在的地域及可用区。 • 套餐类型:实例使用的套餐类型。 • 实例规格:CPU和内存的规格。 • 系统盘:系统盘存储空间大小。 • 流量包:带宽和流量包。 • 流量包:带宽和流量包。 • 密钥对:支持为上inux实例绑定密钥或解绑密钥。 • 标签:支持为实例绑定或解绑标签。 • 到期时间:展示实例的到期时间,如需续费可单击续费进行操作。
实例监控信息	您可以通过可视化的方式查看实例的基础监控数据,包括:



	 ● 内存使用量(MB) ● 公网带宽使用(Mbps) ● 系统盘 IO(KB/s)
远程登录	您可以按需选择实例登录方式。
资源使用情况	您可以直接查看实例流量包及系统盘使用情况。
网络信息	您可以查看实例相关的网络信息,包括: IP 地址: 公网 IP 地址(用于外网访问实例)、内网 IP 地址(用于实例间通信)。 防火墙:您可以对实例的防火墙规则进行配置。 J 域名:您可以对实例添加域名解析并配置 SSL 证书。
安全信息	您可以查看实例绑定的 DDoS 防护信息,包括: 防护类型: DDoS 的防护类型,您可以根据需要购买对应类型的 DDoS 防护。 防护规格: DDoS 的防护规格。 安全状态: 实例 DDoS 的防护状态。 您可以查看实例主机安全客户端的防护信息,包括: 防护状态: 主机安全客户端的防护信息,包括: 防护状态: 主机安全客户端的防护版本,主机安全客户端安装后即为基础版防护,支持异常登录、密码破解检测。 安全状态: 实例主机安全客户端的防护状态。
镜像信息	您可以查看实例的镜像基本信息,包括: • 镜像名称:展示镜像的名称。支持重置应用或制作自定义镜像。 • 镜像类型:展示镜像类型。 • 操作系统:展示镜像操作系统版本。
应用信息	您可查看实例应用相关软件信息:对通过应用镜像创建的实例而言,您可以前往应用管理页面,查看内置安装的软件信息并进行 应用管理。
计费信息	您可以查看实例的计费相关信息或销毁实例,包括: • 创建时间:展示实例的创建时间。 • 到期时间:展示实例的到期时间,如需续费可单击续费进行操作。 • 自动续费状态:展示实例是否开启自动续费,如需设置自动续费可单击开启进行操作。 • 升级套餐:单击升级套餐,可进行实例套餐升级。 • 销毁实例:选择销毁/退还,即可销毁不再需要的实例。
自动化助手	您可查看自动化助手状态信息,并前往执行命令页面进行相关操作。

您还可以在此页面进行**关机、重启、重置密码、远程登录、重置应用**以及**制作镜像**等操作。

查看应用管理详情

() 说明:

在此页面,您可以查看应用的基本信息,如应用名称、版本号、实例状态等。还可以执行重置应用、关机、重启、登录实例等操作。另外,应用管理页面还 可以展示应用内预装软件的详情信息,如配置文件目录、管理员账号密码等,以及应用软件的安装地址。

由于自定义镜像不具备统一模板且基于用户个人数据制作,使用其创建的实例无**应用管理**页签。

查看域名解析详情

在此页面,您可以查看并管理实例的域名。

查看云硬盘详情

在此页面,您可以查看并管理实例的数据盘。

查看备份点详情

在此页面,您可查看挂载至实例的数据盘已具备的备份点。

查看防火墙详情



在此页面,您可以查看并管理实例的防火墙规则。

查看 SSH 密钥详情

在此页面,您可以查看并管理实例已绑定的密钥对。

查看快照详情

在此页面,您可以查看并管理实例已有快照,或创建快照。

查看监控详情

在此页面,您可以查看实例的 CPU、内存、外网带宽以及磁盘使用情况的监控信息。

查看对象存储详情

在此页面,您可以进行文件的上传、下载和文件管理。

查看执行命令详情

在此页面,您可查看自动化助手执行命令详情、创建或执行命令。详情请参见 使用自动化助手。

查看主机安全详情

在此页面,您可查看并处理主机安全已发现并记录的安全风险事件。详情请参见 使用主机安全。



关机实例

最近更新时间: 2025-05-19 17:35:42

操作场景

用户需要停止实例服务,或者需要执行关机状态才能修改的配置时,可以关机实例。关机实例相当于本地计算机的关机操作。

注意事项

- 您可使用系统命令进行关机(如 Windows 系统下的关机和 Linux 系统下的 shutdown 命令),也可使用轻量应用服务器控制台进行关机。推荐在关机时打 开控制台查看关机过程,以检查过程中是否出现问题。
- 实例关机后,将无法提供服务。因此在关机之前,请确保轻量应用服务器已暂停业务请求。
- 实例正常关闭,状态先变为关机中,关机完成后再变更为已关机。
- 实例关机后,所有磁盘数据都被保留,内存中的数据将会丢失。
- 关机实例不改变实例的物理特性。实例的公网 IP、内网 IP 保持不变。

操作步骤

▲ 注意:

实例关机时,默认先执行软关机操作。如果软关机失败,将自动继续执行强制关机(硬关机)操作。

1. 登录 轻量应用服务器控制台。

- 2. 在服务器列表中找到对应的实例,并根据实际的操作习惯选择不同的方式进行关机。
 - 在服务器列表中的实例卡片上,单击 > **关机**。如下图所示:



○ 在服务器的实例列表中,单击需关机的实例右侧的更多 > 关机。如下图所示:



新建 迁移上云	开机	关机重启	重置密码	续费	更多操作 ~		请输入实例ID、	实例名称或公网IP搜索		Q	0	土 卡片 列表
🏠 东京1	北京53	上海	每12	广州24	成都10		南京4	中国香港12	更多 >			
ID/名称	状态 冚	可用区	镜像	实例套餐配置		IPv4		到期时间	流量包使用量	防火 墙	标签 ①	操作
	0 运行中		🧿 Ubuntu	- 62		110		1. C. S.	366.0MB/512GB	Ŧ	Ø 1	登录 续费 更多 🗸
												查看详情
											-	关机
共1条									20 ~ 条 / 页		1	重启
												重置密码
												重装系统
												制作镜像
												升级套餐
												编辑标签
												实例自助检测
												退还/销毁

○ 进入服务器详情页,单击页面右上角的关机。如下图所示:

	登录 关机 重启 重置密码 续费 更多操作 ▼
概要 应用管理 云硬盘 防火墙 密钥对 快	照 监控 主机安全 执行命令
实例信息	实例监控
实例D Ihins In	CPU利用率 (%) 内存使用量 (MB)
实例 名称	当前: 0.416% 总量: 2核 当前: 469.333MB 总量: 2GB
实例状态 0运行中	2 600
地域和可用区 广州 广州四区	
赛餐类型 通用型	0920 03/05 03/14 03/50 03/20 00/20 03/05 03/14 03/50 03/20
实例规格 () CPU: 2核内存: 2GB	
系統曲 ① 50GB SSD云硬曲 管理快照	公网带家使用 (Mbps) 系统盘IO (KB/s)
流量包 ① 500GB/月 (带宽: 5Mbps)	国前: 0.0003 (八) 0.00003 (石) 目前: 0 (岐) 14.297 (句) 0.02 40
密钥对 ① 暂未绑定 管理密钥对	0.01 A a la a a a a a a a a a a a a a a a a
标签 无 🖍	08:50 09:02 09:14 09:26 09:38 08:50 09:02 09:14 09:26 09:38

○ 对于使用**应用镜像**创建的实例,可进入服务器详情页,选择**应用管理**页签,单击页面右上角的关机。如下图所示:



3. 在弹出的提示框中,单击**确定**。

对于无法执行关机操作的实例,界面会显示具体原因。



重启实例

最近更新时间:2025-05-2018:08:02

操作场景

重启实例操作是维护轻量应用服务器的一种常用方式,相当于本地计算机的重启操作系统操作。

注意事项

- 重启准备:重启期间实例将无法正常提供服务,因此在重启之前,请确保轻量应用服务器已暂停业务请求。
- **重启操作方式:** 建议使用腾讯云提供的重启操作进行实例重启,而非在实例中运行重启命令(如 Windows 下的重新启动命令及 Linux 下的 reboot 命 令)。
- **重启时间:**实例每次从开始执行重启操作到操作系统完全启动,通常只需要几分钟时间。
- 实例物理特性: 重启实例不改变实例的物理特性。实例的公网 IP、内网 IP、存储的任何数据都不会改变。

操作步骤

△ 注意:

实例重启时,默认先执行软重启操作。如果软重启失败,则自动继续执行强制重启(硬重启)操作。

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 在服务器列表中找到对应的实例,并根据实际的操作习惯选择不同的方式进行重启。
 - 在服务器列表中的实例卡片上,单击 … > 重启。如下图所示:



○ 在服务器的实例列表中,单击需重启实例右侧的更多>重启。如下图所示:



新建 迁移上云	开机	关机 重!	自重置密码	续费更	[多操作 ~	请输入实例	llD、实例名称或公网IP搜索		QĘ) 2	土 卡片 列表
🌆 东京1	北京53	Ŀ	海12	广州24	成都10	南京4	中国香港12	更多~			
ID/名称	状态 了	可用区	镜像	实例套餐配置		IPv4	到期时间	流量包使用量	防火 墙	标签 ①	操作
	○ 运行中		🧿 Ubuntu	100		126	10.0	366.0MB/512GB	÷	Ø 1	登录 续费 更多 >
				- 225							查看详情
										-	关机
共1条								20 🖌 条 / 页	н ч	1	重启
											重置密码
											重装系统
											制作镜像
											升级套餐
											编辑标签
											实例自助检测
											退还/销毁

○ 进入服务器详情页,单击页面右上角的重启。如下图所示:



3. 在弹出的提示框中,单击确定。



销毁实例

最近更新时间: 2025-06-13 16:49:22

操作场景

当您不再需要轻量应用服务器时,可以对轻量应用服务器进行销毁。服务器一旦变为待回收状态时,就不再产生与该轻量应用服务器相关的费用。对于**待回收**的实 例,您可以根据不同场景和需求进行续费(恢复)或者彻底销毁实例。 本文档介绍如何通过控制台进行销毁不同状态的轻量应用服务器。

! 说明:

目前轻量应用服务器已支持敏感操作保护功能,可有效保障账号资源安全。销毁实例属于敏感操作,您可前往 安全设置 开启操作保护,详细操作可参见 操 作保护 。

操作步骤

销毁运行中/已关机的轻量应用服务器

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 您可通过以下方式,销毁运行中/已关机轻量应用服务器:

方式1	
在服务器列表中,找到待销毁的待回收轻量应用	目服务器,选择 ···· > 退还/销毁 。如下图所示:
 O 运行中 CPU IPy6 	登录 查看详情 关机 重启
	重置密码 重装系统 制作镜像 升级套餐 退还/销毁 实例自助检测

方式2

- 1. 在服务器列表中,找到待销毁的轻量应用服务器,进入服务器详情页。
- 2. 在服务器详情页概要的计费栏中,选择退还/销毁。如下图所示:





方式3												
在服务器实例列表	表中,找 到待	寺销毁的	轻量应用服	(务器,i	选择实例右侧的	更多	> 退还/销	毁 。如下图颅	祈示:			
<u>新建</u> 迁移上云 清远 3	开机 关机 关机	A 重启 北京	重置密码	续费 上海12	更多操作 > 广州 24		请输入实例ID、 成都10	实例名称或公网IP搜索 南京4	更多 ~	Q ¢) 2	土 卡片 列表
✔ ID/名称	状态 🍸	可用区	镜像	实例套餐酬	記量	IPv4		到期时间	流量包使用量	防火 墙	标签 ①	操作
	○ 运行中		📀 Ubuntu	3	с <u>ь</u> .,	2	<u>.</u>		366.0MB/512GB	Ŧ	Ø1	登录 续费 更多 > 查看详情 关机
共1条									20 ~ 条 / 页	H H	1	重店 重重密码 重装系统 制作镜像 升级套餐 编辑标签 实例自助检测 退还/销级

3. 在弹出的窗口中,若该实例已挂载数据盘,则可勾选已阅读并同意退费规则,并单击提交退还订单,如下图所示:

退还实例				×
() 实例	刚退还须知			
1. มี 2. มี	退还实例后将进入"待回 退费说明:	回收"状态并保留15天(期间您可以手动银	'毁实例),请提前备份数据 。	
• 3. ‡	单个实名主体下,每 款机会; 单个账号下,每个轻 告购买时享有折扣或代	个轻量应用服务器套餐类型,支持1台实(量应用服务器套餐类型,每年支持200台 金券,折扣和代金券不予退还。遇还金額	列自新购订单发货成功之日起五天内(含 实例普通自助退还, 详情参见退费规则 [取将退还到腾讯云账号余额。	8五天)可享受一次无理由全额退 3 。
已选择1 台	实例 <mark>0</mark> 块关联云硬盘	收起		
NO.	ID/名称	配置	到期时间	预计退还费用
1		2012	2025-07-06 14	:39:14
预计退还费 退还确认•	用总计	(实际退费以最终情况为准,此数据化 并同意退费规则 ^[2]	双供参考)	
		提交退还订	单取消	

4. 核对轻量应用服务器的退款信息,单击确认退款。提交后,系统将发起退款并销毁实例,销毁的实例将进入**待回收**状态。

() 说明:

- · 若实例在进入待回收状态后15天内(包括第15天)未进行续费,系统将在实例进入待回收状态15天后约24小时内对实例进行释放,释放后实例中的 数据将被清除且不可恢复。
- 处于待回收状态的实例将处于不可用状态。不可用状态包括实例管理不可用和实例访问不可用。
- 如果您需要销毁的轻量应用服务器实例包含有尚未开始生效的续费订单,在实例销毁后该订单的费用也将会被退还。
- 数据盘销毁后,将转换为待回收状态,并将保留15天。若您已确认无需保留其数据,则可 彻底销毁云硬盘。

销毁待回收的轻量应用服务器

▲ 注意:

此操作将彻底销毁实例,即从账号的服务器列表销毁实例,此后不可再通过续费或其他方式恢复实例。请谨慎操作!

1. 登录 轻量应用服务器控制台。



2. 在服务器列表中,找到待销毁的待回收轻量应用服务器,选择··· > 退还/销毁。如下图所示:



3. 在弹出的窗口中,勾选**已阅读并同意销毁须知**,单击**销毁资源**。如下图所示:

销毁实	例		×
0	实例销毁须知 1. 彻底销毁实例会立即将说 2. 实例相关云硬盘、DDoS	§实例从账号实例列表销贸 高防保险、快照、流量包	,此后将不再可以通过续费或其他方式恢复实例。 、公网IP、防火墙策略等关联资源将同步彻底销毁。
已选择 <mark>1</mark>	台实例 收起		
NO.	ID/名称	配置	遗还时间
1			
销毁确认	▼ 已阅读并同意销毁3	〔 免〕	铜毁资源 取消



续费实例

最近更新时间:2025-05-2314:48:52

操作场景

本文档介绍轻量应用服务器的续费操作,指导您对实例进行手动续费或设置自动续费。

操作步骤

手动续费

您可对应实例的状态,参考以下步骤进行单个/批量实例手动续费。

续费运行中实例

续费单个实例

您可以根据操作习惯选择在**服务器实例列表页/卡片页**中完成续费,或进入实例详情页进行操作。本文以**实例详情页**续费为例。

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 在**服务器**页面中,进入需续费的实例详情页。
- 3. 在**计费信息**模块中选择续费,并在弹出的续费实例窗口中选择续费时长(以自然月为单位)。如下图所示:

() 说明:

若实例已挂载数据盘,则该操作将同时续费该云硬盘。您还可勾选**将数据盘到期时间与实例对齐,到期时间将延长至xxxx**,同步实例及云硬盘到 期时间。

续费项						价格
套餐配置			到期时间	续费后到期时间	折扣	价格
^{建费时长} 1个	2	3 4	5 6	7 8 9	10 11	1年 2年 3年
£源 推荐同	村续费当前实例关	长联资源,避免	资源到期中断影响业务	×7		
ĩ						

4. 选择确定进入续费订单支付页面后,单击提交订单,并根据页面提示完成支付即可。

批量续费实例

您可以根据操作习惯选择在服务器实例列表中完成续费,或进入费用中心进行操作。本文以实例列表续费为例。

- 1. 登录 腾讯云控制台。
- 2. 在服务器实例列表中勾选需要续费的实例,单击续费。



最多器 🌐 ↔ AI助手 帮我推荐套餐				al助手,等您反馈 ▶	@ 场景	效学 查看帮助文档 🖸
 ·	券奖励,详情请参考 <u>招募公告</u> [2					< 1/4 > X
新建 迁移上云 开机 关机 重启 重重密码	续费 更多操作 >	请输入实例ID	、实例名称或公网IP搜索		0 \$ 0	出 卡片 列表
1 雅加达1 广州32 北京58	上海5 成都9	南京4	中国香港14	新加坡19	更多~	
✓ ID/各称 状态 ℃ 可用区 镜像	实例套餐配置	IPv4	到期时间	流量包使用量 1	5火 标签 計 ①	操作
✓ ● ○ 送行中 第加这二区 ♥ DeepSeek-R11.	CPU - 2 核 内存 - 4GB 系統盘 - 60GB 流量包 - 1536GB/月(峰值带宽 30Mbps)		2025-06-10 10:48:15	256.2MB/1536GB	Ð Ø1	登录 续费 更多 >
共1条				20 🗸 条 / 页	н - 1	/1页 ▶ ₩

3. 在弹出的续费实例窗口中,选择续费时长,单击确定,并完成续费支付。

```
续费待回收实例
```

续费单个实例

您可以根据操作习惯选择在**服务器实例列表页/卡片页**中完成续费,或进入实例详情页进行操作。本文以**服务器实例卡片页**续费为例。

- 1. 在**服务器**页面中,找到需续费的实例。
- 2. 在服务器列表中的实例卡片上,选择右下角续费。如下图所示:

	登录
○ 待回收	
CPU 2核 内存 2GB 系统盘 40GB	
IPr6	
▲ 20小时后自动销毁	续费 >

3. 在弹出的续费实例窗口中选择续费时长,单击确定即可完成续费。

批量续费实例

您可以根据操作习惯选择在**服务器实例列表**中完成续费,或进入费用中心进行操作。本文以实例列表续费为例。

- 1. 登录 腾讯云控制台。
- 2. 在服务器实例列表中勾选需要续费的实例,单击**续费**。

服务器 💲 🕼 新								🕒 AI助手,等您反馈	Þ	⑧ 场景教	学 查看帮助文档 🛙
① 诚惠轻量应用服务器资深用户加入腾讯云"较友团",撰写产品技术教程可赢取丰厚代金券买励,详情诵参考 <u>招誉公告</u> 记										< 1/4 > X	
新建 迁移上云	开机 关柱	n me	重置密码	续费 更多操	作 ~	请输入实例ID、	实例名称或公网IP搜索		Q	\$ C	出 卡片 列表
上海5	🊹 北京58	ŕ	州 32	成都9	南京4	中国香港14	新加坡19	硅谷4		更多 ~	
ID/名称	状态	可用区	镜像	实例套餐配置		IPv4	到期时间	流量包使用量	防火 墙	标签 (i)	操作
	○ 待回收	北京三区	🔕 Ubuntu	CPU - 2 核 内存 - ⁻ 系統盘 - 40GB 峰值带宽 - 200Mb	1GB ps		6天后自动销毁	不限流量		0	登录 续费 更多 >
	○ 待回收	北京七区	🛟 CentOS	CPU - 2 核 内存 - ⁻ 系統盘 - 40GB 峰值带宽 - 200Mb	1GB ps	×*.	3天后自动销毁	不限流量		0	登录 续费 更多 >
在弹出的 批量续	费 窗口中,	选择续	费时长,	单击 确定 ,并	完成续费了	友付。					

自动续费

🕛 说明:

您可在 购买实例 时勾选"账户余额足够时,设备到期后按月自动续费",开启实例的自动续费功能。当实例创建成功后,您可参考以下步骤修改该实例已 有的自动续费配置。



根据实际需求,选择不同的操作步骤:

设置单个实例自动续费

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 在服务器列表中,进入需设置的实例详情页。
- 3. 在**计费信息**模块中,您可选择**开启**或关闭实例自动续费功能。如下图所示:

计费信息		
创建时间	2022-02-24 10	:38:19
到期时间	2022-03-24 10	:38:19
自动续费状态	已关闭开启	
续费	升级套督	销毁/退还

4. 在弹出的**开启/关闭自动续费**窗口中,单击确认即可完成对应操作。

设置多个实例自动续费

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 将鼠标移动到右上角的费用,并在费用的下拉菜单中单击续费管理。
- 3. 在续费管理页面,勾选需设置自动续费的实例,并单击列表上方的**设为自动续费**。如下图所示:

手动续费项(2) 自动续费项(2) 到期不续项(0)									<u>+</u>
批量续费 设为自	动续费 设为到期不续	统一到期日							
✓ 资源ID/资源名	产品描述	地域 / 可用区	所属项目 ▼	到期时间 ↑	最小续费周期	单价	操作		
			续费总额	合计 元					
✓ Ihins- 文档测试	运算组件: 1核CPU、1 云SSD系统盘: 40GB S	华南地区 (广州) 其他	-	2021-11-22 剩余 12 天	1个月	元/月	续费 设	为自动续费	更多 ▼
✓ Ihins- 文档测试2	运算组件: 1核CPU、2 云SSD系统盘: 50GB S	华南地区 (广州) 其他	-	2021-12-10 剩余 30 天	1个月	元/月	续费 设	为自动续费	更多 ▼

4. 在弹出的**设为自动续费项**窗口中,仔细阅读协议条款并勾选复选框,单击确定。

▲ 注意:

- 开启自动续费后,将于到期当日按月自动续费,请您确保资源到期时账户余额充足。
- 如果该实例于今日到期,请手动进行续费。
- 如果您在到期日前对实例执行了手动续费,则腾讯云将按照最新的到期日自动进行续费。
- 您还可前往 控制台续费管理页,进行自动续费设置、续费至统一时间等操作。


重装系统

最近更新时间: 2025-05-19 17:35:42

操作场景

重装系统相当于重新安装轻量应用服务器的操作系统(或操作系统加预置应用),达到将实例恢复至初始状态或全新安装的目的,是实例遭遇系统故障时的一种重要 恢复手段。

() 说明:

目前轻量应用服务器已支持敏感操作保护功能,可有效保障账号资源安全。重装系统属于敏感操作,您可前往 安全设置 开启操作保护,详细操作可参考 操 作保护 。

注意事项

- 跨平台重装:
 - 目前仅支持中国内地区域实例进行跨平台重装,例如 Linux 实例重装为 Windows 实例,Windows 实例重装为 Linux 实例。
 - 非中国内地区域实例仅支持同平台重装,例如 Linux 实例仅能重装为 Linux 实例,Windows 实例仅能重装为 Windows 实例。
- 数据备份: 重装系统后,系统盘中的内容将会清空,重置为新镜像的初始状态。因此,您需要在重装前完成系统盘中重要数据和信息的备份。
- 实例 IP: 重装系统后,实例的公网 IP 不会改变。
- 强制关机: 重装系统过程中,实例将会自动关机(默认先尝试软关机,如果软关机失败,则会执行强制硬关机)。
- 后续操作: 重装系统后,数据盘的数据会保留不受影响,但需重新挂载后才可使用,详情请参见: 挂载云硬盘。

操作步骤

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 在服务器列表中,找到待重装系统的实例。根据实际的操作习惯,选择不同的方式进行重装。
 - 在实例卡片中,选择 ···· > **重装系统**。如下图所示:

	登录
	查看详情
	关机
	重启
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	续费
	重置密码
	重装系统
	制作镜像
	升级套餐
	退还/销毁
	实例自助检测

○ 单击实例卡片,进入实例详情页。在概要页签中,单击镜像信息中的重装系统。如下图所示:

镜像	
镜像名称	🛞 WordPress 重装系统 制作镜像
镜像类型	应用镜像
操作系统	CentOS 7.8 64bit

3. 在**重装系统**页面中,选择重装系统需要的方式:应用模板、系统镜像、容器镜像、自定义镜像(个人镜像或共享镜像),设置登录凭证(密码或 SSH 密钥), 阅读重装确认事项后,勾选**确认已了解以上内容,我确定已备份完成**,单击**确定**。如下图所示:



使用应用模板 服务器重装系统后通过模板自动创建应用 ◇ 开稿即用,简单方便 ◇ 推荐需要快速构建应用的用户使用 ★ 推荐需要快速构建应用的用户使用 ★ 推荐具备较强技术能力的用				【3】 【3】 【3】 【3】 【3】 【3】 [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4]	U用容器镜像 于Docker容器镜像构建应用 快速邮署容器化应用 推荐熟悉Docker容器的用户使用	 使用自定义镜像 使用自定义镜像快速构建应用 使用自定义镜像快速构建应用 《快速复用已构建应用,灵活高效 》 推荐需要复制、迁移应用的用户使用 		
CopenCloudOS	CentOS	CentOS Stream	(O) Ubuntu	() Debian	Windows Server			
 OpenCloudOS 9 OpenCloudOS 9 OpenCloudOS 继承了勝行 协会日日韓王姓 	3.在操作系统和内核层面超过	~ 110年的技术积累,在云原生、	稳定性、性能、硬件支持等方面	面均有坚实支撑。Ope	NCloudOS 9 在系统安全、存储、设备管理	亚 及网络服务维度均进行了更大性能提升,主要特性为高效经		
田田に 97144 登录凭证 ① 自定义密码 SSH密 用户名 root	钥 重装后设置							
密码 注意:您的图 确认密码 请再次输入	2 2 SHOL经符合设置密码规则, 查录密码	但密码需要具备一定的强度,	建议您设置12位及以上,至少1	包括4项([a-z],[A-Z],	[0-9]和[[()`~!@#\$%^&*-+=_l[}[];;'<>,.?]]的特殊符号]),每种字符大于等于2位且不能相同的密码。		
 小建态可登录轻量应用服务器控制台重置密码。 ① 重装系统操作须知 重装元 实列系统盘内的所有数据将被清除,恢复到初始状态,该操作不可恢复,请谨慎操作! • 重装元,突列系统盘内的所有数据将被清除,恢复到初始状态,该操作不可恢复,请谨慎操作! • 如果您已为当前实例绑定密钥,重装过程中将会自动解绑之前已绑定的密钥,您可以在重装的同时设置登录凭证,或在重装完成后重新绑定密钥; 								
确认已了解以上内容,我 确定 取消	确定已备份完成 请先	阅读并勾选再进行重装操作						
 说明: 应用模板即应 查看镜像说明 	如用镜像。 月详情请参见 基	本概念 。						



升级实例套餐

最近更新时间:2025-05-2018:08:02

操作场景

腾讯云轻量应用服务器可通过升级实例已有套餐来快速、方便地调整实例配置,充分体现其灵活性。本文介绍升级实例套餐的操作方法及注意事项。

说明事项

- 轻量应用服务器实例仅支持升级套餐,不支持降级套餐。即目标套餐的 CPU、内存、SSD 系统盘、带宽/峰值带宽和每月流量均需大于等于当前套餐。
- 升级实例套餐时,目标套餐相比原套餐如果 CPU、内存部分有变化,底层会随机为目标套餐实例分配 CPU 型号,不支持指定底层物理服务器的 CPU 型号,不 保证与原套餐实例 CPU 型号一致。
- 套餐升级成功后,实例现有的 IP 地址、防火墙策略、密码/密钥和快照不受影响,实例到期时间不变。
- 不支持跨可用区升级套餐。
- 入门型、通用型、存储型套餐之间可执行升级套餐操作,升级成功后实例将占用目标套餐类型的配额。详情参见配额说明。
- "云+校园"活动实例升级套餐后,不再享受活动续费价格。
- 锐驰型套餐实例升级套餐时,仅允许选择其他更高规格配置的锐驰型套餐。
- 支持固定带宽套餐(该套餐已下线,配置为1核、1GB内存、20GB SSD系统盘、1Mbps带宽)升级至流量包套餐。
- 在目标套餐的 CPU、内存、SSD 系统盘、带宽/峰值带宽和每月流量均大于等于当前套餐的情况下,支持跨类型升级套餐。即实例在升级套餐时无套餐类型限 制。例如,通用型套餐可升级至存储型套餐。
- 升级套餐费用规则请参见 实例升级套餐费用说明。

操作步骤

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 在服务器列表中找到对应的实例,通过以下方式打开实例升级套餐操作窗口:

实例卡片

在服务器列表中,找到待升级套餐实例,选择 ··· > 升级套餐。如下图所示:

	登录
◇ 0 座11中	查看详情
CPU	关机
	重启
1 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	续费
	重置密码
	重装系统
	制作镜像
	升级套餐
	退还/销毁
	实例自助检测

实例列表

在服务器实例列表中,选择需待升级套餐实例右侧的更多 > 升级套餐。如下图所示:



新建 迁移上云	开机	¢机 重	启重音音	调 续费 更	多操作 ~		请输入实例ID、	实例名称或公网IP搜索		Q	\$ C	土 卡片 列表
清远3	🌆 东京1	315	京53	上海12	广州24		成都10	南京4	更多 >			
ID/名称	状态 🔽	可用区	镜像	实例套餐配置		IPv4		到期时间	流量包使用量	防火 墙	标篮 ①	操作
2 B. C.	○ 运行中		🧿 Ubuntu	1.00		120		84 P	366.0MB/512GB	ŧ	Ø 1	登录 续费 更多 >
				- 18 C								查看详情 关机
共1条									20 ~ 条/页	н	1	重启
												重置密码 重装系统
												制作镜像
												升级套餐 编辑标签
												实例自助检测
												退还/销毁

实例详情页

- 1. 在服务器卡片视图或列表视图中,找到待升级套餐实例,单击实例进入实例详情页。
- 2. 在**计费**中单击**升级套餐**。如下图所示:

计费	
创建时间	2024-04-07 16:28:47
到期时间	2024-05-07 16:28:47
自动续费状态	已关闭 开启
续费	升级套餐 退还/销毁

- 3. 在弹出的升级套餐窗口中,选择目标套餐。
- 4. 阅读并勾选**实例升级套餐费用说明,**并单击下一步:关机提示。如下图所示:



升级套餐				>
1 选择目标套餐	> 2 关机提示			
 1. 轻量应用服务器只 持套餐降级操作。 2. 套餐升级成功后, 3. 不支持跨可用区升; 4. 入门型、通用型、; 5. 注意: "云+校园"沿 	支持套餐升级操作(即目标套餐 实例现有的IP地址、防火墙策略 级套餐。 存储型套餐之间可执行升级套餐 玩实例升级套餐后,不再享受沉	的CPU、内存、SSD系统盘、 、密码/密钥和快照不受影响, 操作,升级成功后实例将占用 话动续费价格。	带宽/峰值带宽和每月流量均大于 实例到期时间不变。 目标套餐类型的配额。 <u>配额说明</u> [等于当前套餐),不支 2
实例信息				
ID/名称 地域	前 可用区	套餐类型	套餐配置	到期时间
东京	东京二区	入门型	CPU - 2核 内存 - 2GB 系統盘 - SSD云硬盘 40GB 流量包 - 512GB/月(峰值带宽 20Mbps)	2025-04-26 22
入门型 通用型 元/月	展示当前类型全部套餐	元/月	元/月	元/月
CPU: 2核	CPU: 2核	CPU: 2核	CPU: 2核	CPU: 2核
内存: 2GB SSD系統盘: 50GB	内存: 4GB SSD系统盘: 60GB	内存: 4GB SSD系统盘: 70GB	内存:8GB SSD系统盘:80GB	内存: 8GB SSD系统盘: 100GB
峰值带宽: 30Mbps 流量包: 1024GB/月	峰值带宽: 30Mbps 流量包: 1536GB/月	峰值带宽: 30Mbps 流量包: 2048GB/月	峰值带宽: 30Mbps 流量包: 2560GB/月	峰值带宽: 30Mbps 流量包: 3072GB/月
注意:在官网"同价续费"活动 配额:20 已购买:1 配额说 需支付费用合计 ① 2.2	期买的2核4G实例套餐,免费并 期 已 1 元	<mark>配后,不再享受同价续费优惠</mark>	【。请谨慎操作!	
已阅读并同意 实例升级到	₹餐費用说明 [2]			
		下一步:关机提示 取	消	

5. 在关机提示步骤中,勾选同意强制关机并单击开始升级即可。

▲ 注意

- 支持操作关机状态的实例,若您需操作开机状态的实例,则需确认进行强制关机,重启后即生效。
- 升级后实例现有的 IP 地址、防火墙策略、密码/密钥设置情况不受影响。
- 若升级操作涉及到实例的系统盘扩容,待套餐升级成功后无需进行手动扩展分区及文件系统操作,原有数据不会受到影响。若您遇到升级成功控制台 显示系统盘已扩容,但登录实例后发现文件系统没有扩容的情况,您可以自行扩容,详请请参见在线扩展系统盘分区及文件系统。
- 实例当前已使用流量不变化,月流量包限额将调整为升级后套餐的流量包限额。
- 若实例从固定带宽升级至流量包套餐,则升级成功后,实例将获取完整的流量包限额,并立即开始计算使用流量。

实例通常需要1-5分钟完成升级。升级成功后,您可在实例详情页面查看套餐相关信息。



管理实例标签

最近更新时间:2025-05-2018:08:02

操作场景

标签 是腾讯云提供的用于标识云上资源的标记,是一个键−值对(Key−Value)。标签可以帮助您从各种维度(例如业务、用途、负责人等)方便的对轻量应用服 务器资源进行分类管理。

本文介绍如何通过轻量应用服务器控制台,管理实例的标签。

使用限制

标签具备数量及命名限制,详情请参见 <mark>使用限制</mark> 。

操作步骤

设置实例标签

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 在服务器列表中通过以下方式打开实例编辑标签操作窗口:
 - 在服务器实例列表中,选择需要设置标签实例右侧的更多>编辑标签。如下图所示:

新建 迁移上云	开机	关机	重启	重重密码 续费	更多操作 ~	请输入实例ID)、实例名称或公网IP搜索		Q 🕸	C	土 卡片 列表
<u>▲</u> 首尔1	东京1		北京 53	上海12	广州24	成都10	南京4	更多 >			
ID/名称	状态 了	可用区	镜像	实例套餐配)	E	IPv4	到期时间	流量包使用量	防火 墙	标篮 ①	操作
	○ 运行中			1.12		10.00	1.0	279.1MB/2048GB	\oplus	Ø 1	登录 续费 更多 >
U U				- 22	10 A S						查看详情
										-	关机
共1条								20 ~ 条 / 页	н ч	1	重启
											重置密码
											重装系统
											制作镜像
											升级套餐
											编辑标签
											实例自助检测
											退还/销毁

- 在服务器列表中,找到需要设置标签的实例,单击进入服务器详情页,在详情页的**实例信息中**,单击**标签**后的♪ 。
- 3. 在弹出的编辑标签窗口中,选择需绑定该实例的标签。如下图所示:

编辑标签			×
标签用于从不同维度对资源分类管理	。如现有标签不符合您的要求,	请前	往标签管理 🖸
已选择 1 个资源			
4 Amina.	e - her fan		
你金融	你金值	•	~
+添加			
_			
	确定 取消		

- 4. 单击确定。
- 5. 系统出现修改成功提示后,再次单击确定即可完成实例标签设置。

移除实例标签

- 1. 在服务器列表中通过以下方式打开实例编辑标签操作窗口:
 - 在服务器实例列表中,选择需要移除标签实例右侧的更多>编辑标签。如下图所示:



新建 迁移上云	开机	关机	重启	重重密码 续费 更多操作 >	请输入实例	JID、实例名称或公网IP搜索		Q) 2	土 卡片 列表
LLL 首尔1	东京1		北京53	上海12 广州	24 成都10	南京4	更多 ~			
ID/名称	状态 了	可用区	镜像	实例套餐配置	IPv4	到期时间	流量包使用量	防火 墙	标签 ①	操作
	0 运行中			10 C 10 C	1.12.25		279.1MB/2048GB	\oplus	Ø1	登录 续费 更多 >
				10 C 10 C						查看详情
								-	-	关机
共1条							20 ~ 条/页	н 4	1	重启
										重置密码
										重装系统
										制作镜像
										升级套餐
										编辑标签
										实例自助检测
										退还/钥毁

- 在服务器列表中,找到需要移除标签的实例,单击进入服务器详情页,在详情页的**实例信息中**,单击标签后的 ℯ 。
- 2. 在弹出的编辑标签窗口中,单击需移除标签后的 🗙 。如下图所示:

编辑标签				×
标签用于从不同维度对资源	分类管理	2。如现有标签不符合您的要求,	请前	往标签管理 🗹
已选择 1 个资源				
Test1	Ŧ	test1	*	×
标签键	Ŧ	标签值	*	×
+添加				
		确定取消		

- 3. 单击确定。
- 4. 系统出现修改成功提示后,再次单击确定即可移除实例标签。

相关文档

- 创建标签
- 通过标签查询资源



更换实例公网 IP

最近更新时间: 2025-05-20 18:08:02

操作场景

本文介绍如何通过轻量应用服务器控制台,更换实例公网 IP。

使用限制

• 每台实例在整个生命周期内仅支持更换1次公网 IP。

() 说明:

腾讯云轻量应用服务器实例的生命周期是指实例从创建到释放所经历的状态。

- 单个地域下的实例每天仅具备3次更换次数,且该次数与腾讯云其他使用普通公网 IP 的产品共享。
 例如,同账号广州地域下,用户更换了3台云服务器 CVM 的公网 IP,则当日无法更换轻量应用服务器实例的公网 IP。
- 若实例因 DDoS 攻击导致 IP 封禁,处于安全隔离中状态时,则需等待2 24小时后解除封禁状态,才可更换。
- 实例处于冻结、封禁、待回收状态时不可更换。
- 更换后原公网 IP 将被释放,不可找回。

操作步骤

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台,选择需更换公网 IP 的实例。
- 2. 在实例详情页中,选择右上角的更多操作 > 更换公网 IP。如下图所示:

←					1 × 1	AI助手			登录	关机	重启	重置密码	续费	更多操作 ~
概要	应用管理	里 域名解析	云硬盘	备份点	防火墙	SSH密钥	快照	监控	对象存储	主机安全	执行奇	命令		重装系统 制作镜像
	实例信息							实例监控					🕻 试试用AI分析	编辑标签
	实例ID													升级套餐
								CPU利用率	(%)		内存使	ē用量(MB)		更换公网IP
	实例名称							当前: 0.95%	6 总量:4核		当前:	528.166MB 总	量: 8GB	退还/销毁
	实例状态	○ 运行中						2			600			绑定密钥
								1 ~~~	~~~~~	~~~~~	400			实例白肋检测
	地域相り用区							17:57 18	:09 18:21 18	3:33 18:45	17	7:57 18:09 1	8:21 18:33 1	进入教授档式
	套餐类型	通用型												近八秋废侯式
	实例规格 🛈													
								公网带宽使用	月(Mbps)		系统盘	tio (KB/s)		
								当前: 0.003	3(入)0.002(出)	当前:	0(读)59.179	(写)	
	密钥 🛈	暂未绑定 管理密钥						0.004			100	A	A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-	0 - 0 00
								0.002 ~	Amerika	man	50			
	标签							17:57	18:09 18:21	18:33 18:45	17	:57 18:09 1	8:21 18:33 1	8:45
	到期时间													

3. 在弹出的更换公网 IP 窗口中,单击确定即可更换。



开启 IPv6

最近更新时间: 2025-05-28 21:36:01

操作场景

本文介绍如何在控制台为轻量应用服务器实例开启 IPv6 ,并开启公网访问能力。IPv6 公网地址将与实例的 IPv4 地址**以动态分配带宽的方式**共享实例套餐的公网 带宽或峰值带宽,无需手动分配带宽。

使用限制

- 目前不支持更换或释放实例 IPv6 地址。
- 目前不支持开启 IPv6 的镜像类型:应用模板(应用镜像)、Rocky Linux 系统镜像、Windows 系统镜像、自定义镜像。

注意事项

- 开启 IPv6 时,将通过腾讯云自动化助手为您更新实例操作系统中的网络配置,因此您需要确保自动化助手处于在线状态。
- 单台轻量应用服务器实例仅会由系统分配一个 IPv6 地址。
- IPv6 开启成功后,将默认为您放通来源为所有 IPv6 地址(0::0/0)的常用端口(22、80、443、3389、ICMPv6)。
- 开启 IPv6 后,如果实例重装系统选择的目标镜像支持 IPv6,则会尝试通过自动化助手来调整网络配置。
- IPv6 地址及其公网访问能力不会额外计费, 而是与 IPv4 地址共享实例套餐内的公网带宽与公网流量包。
- IPv6 开启后,暂不支持关闭。

操作步骤

- 1. 登录 腾讯云轻量应用服务器控制台。
- 2. 在服务器列表中找到您希望启用 IPv6 的实例,并按照下方任意方式进行操作:

在实例卡片中开启 IPv6			
将光标移至实例卡片中的 IPv6 处,单击 开启 。			
 ○ 运行中 IPv4: □ /Pv6 开扇 	登录		
100-00-00-000	续费 >		

在实例列表中开启 IPv6 将光标移至实例所在行的 IPv6 处,单击开启。 Q 卒 Ø ± 列表 卡片 新建 开机 关机 重启 重量密码 续费 更多操作 ▽ 🚹 成都1 更多 ▼ 镜像 ID/名称 状态 ▼ 可用区 实例套餐配置 IPv4 IDv6 到期时间 防火墙 操作 CPU - 2核 内存 - 2GB 系統盘 - 40GB 流量包 - 200GB/月(帯宽 3Mbps) ○ 运行中 ----. Pv6 <mark>开启</mark> Ŧ 登录 续费 更多 🔻 ▲ 注意: 如果您的实例列表中不包含 IPv6 列,则可以在列表右上角配置:展示 IPv6 列表字段。





在实例详情页开启 IPv6

进入对应实例的概要页,向下滑动页面,在网络与域名卡片中单击开启。



3. 在启用 IPv6 的弹窗中确认注意事项后,单击立即开启。

▲ 注意:

- 首次开启 IPv6 时,将自动为您授权:通过自动化助手更新实例操作系统中的网络配置,请您仔细确认。
- 部分实例在开启 IPv6 时可能会导致 CPU 型号发生改变,请您确认:
 - 开启 IPv6 将导致 CPU 型号发生改变,可能出现 CPU 性能变化或者 AMD 与 Intel CPU 切换的情况,请慎重评估是否会对业务产生影响。
 - 如您确定需要开启 IPv6,则需要关注重启的注意事项:
 - **运行中**的实例重启将强制关机中断业务,可能导致数据丢失或文件系统损坏,请仔细确认,并建议您做好备份。
 - 重启过程可能需要耗费较长时间,请您耐心等待。

📀 当前实例支持开启IPv6,基于自动化助手完成实例内的网络配置	
请仔细确认以下信息	• •
◎ 单实例仅分配一个 IPv6 地址	
。开启 IPv6 时将放通实例防火墙常用端口	
- IPv6 地址将与 IPv4 地址共享实例套餐内的公网带宽与流量包	
确认授权自动化助手更新实例操作系统中的网络配置,并重启实例 注意:当前实例开启IPv6将导致CPU型号发生改变,可能出现CPU性能变化 或者AMD与Intel CPU切换的情况,请慎重评估是否会对业务产生影响。	2408:876a:1000:e2:75::e

4. 您可以登录实例,运行以下命令来测试实例 IPv6 网络的连通性:

ping6 cloud.tencent.com 测试成功的效果如下图所示:



>	ı + 🗆 ^۲ ۶
==	0 T 🗅 🖉 O 👳
*	lighthouse@VM-0-24-debian:~\$ ping6 cloud.tencent.com PTNG cloud.tencent.com(2408:8752:e00:80::5c)) 56 data hytes
	64 bytes from 2408:8752:e00:80::5c (2408:8752:e00:80::5c): icmp seq=1 ttl=251 time=25.5 ms
	64 bytes from 2408:8752:e00:80::5c (2408:8752:e00:80::5c): icmp_seq=2 ttl=251 time=25.5 ms
	64 bytes from 2408:8752:e00:80::5c (2408:8752:e00:80::5c): icmp_seq=3 ttl=251 time=25.5 ms
	64 bytes from 2408:8752:e00:80::5c (2408:8752:e00:80::5c): icmp_seq=4 ttl=251 time=25.5 ms
	64 bytes from 2408:8752:e00:80::5c (2408:8752:e00:80::5c): icmp_seq=5 ttl=251 time=25.6 ms
	64 bytes from 2408:8752:e00:80::5c (2408:8752:e00:80::5c): icmp_seq=6 ttl=251 time=25.5 ms
	64 bytes from 2408:8752:e00:80::5c (2408:8752:e00:80::5c): icmp_seq=7 ttl=251 time=25.5 ms
	64 bytes from 2408:8752:e00:80::5c (2408:8752:e00:80::5c): icmp_seq=8 ttl=251 time=25.5 ms

常见问题

为什么我在页面中没有看到开启 IPv6 的入口?

轻量应用服务器 IPv6 由于依赖底层网络组件的特性,因此可能出现无法看到开启 IPv6 入口的情况,如您出现该情况,请 提交工单 联系我们。

开启 IPv6 后如何调整实例公网带宽分配?

轻量应用服务器 IPv6 公网地址将与实例的 IPv4 地址**以动态分配带宽的方式**共享实例套餐的公网带宽或峰值带宽,**无需手动分配带宽**。

为什么开启了 IPv6,却提示:当前 IPv6 配置可能未生效,建议您进行检测。

轻量应用服务器 IPv6 目前尚未覆盖所有的实例镜像,如果您将已启用 IPv6 的实例重装为不支持 IPv6 的镜像,或者回滚系统盘快照(制作快照时的实例镜像不支 持启用 IPv6),都可能导致实例操作系统中 IPv6 的网络配置不生效。

① 说明: 如您当前的实例已经成功启用了 IPv6,那么在您重装系统或回滚系统盘快照时,我们将为您尝试自动完成实例操作系统的网络配置,但这一过程有可能不成功,建议您以实际测试的结果为准。

为什么我的实例提示"当前套餐的实例类型不支持 IPv6"?



轻量应用服务器 IPv6 由于依赖底层网络组件的特性,如果出现上述提示,说明当前实例不具备开启 IPv6 的条件,因此我们建议您优先选择其他实例进行尝试。

为什么我无法启用 IPv6 或升级套餐时提示"此套餐不支持 IPv6"

启用轻量应用服务器 IPv6 所需的网络配置并非所有实例均具备,因此:

- 即使您的实例位于支持启用 IPv6 的地域,也有可能无法开启。
- 如支持启用 IPv6 的实例套餐售罄等原因,将有可能导致您无法升级套餐。



批量实例操作

最近更新时间: 2024-07-15 17:52:01

操作场景

轻量应用服务器支持同一地域下实例的批量操作,例如实例开机、关机及重置密码等。您可参考本文,通过该功能进行实例便捷管理。

说明事项

- 仅支持同一地域下的批量实例的开机、关机、重启、重置密码、续费、绑定密钥、编辑标签及销毁/退还操作。
- 选择的实例均需具备批量操作的条件。
 例如,Windows 实例不支持绑定密钥,则无法选择 Windows 实例与 Linux 实例同时进行绑定密钥操作。

操作步骤

本文以进行批量实例关机操作为例,您还可按需进行其他操作。

1. 登录 轻量应用服务器控制台,单击视图切换,切换至列表视图。

服务器							必场景教	数学 查看轻量应用服务器帮助文档 记
新雄 开机 关机	重启重整码	续费 更多操作 ▼			调的	≜入实例ID、实例名称或公网IP搜索		Q \$\$ \$ 1 列表 未片
⚠ 广州3								
ID/名称	状态 ▼	镜像	实例實餐配置	IPv4	IPv6	到期时间	防火墙	操作
	O 运行中	🚯 WordPress	CPU - 2 核 内存 - 2 GB 系统盘 - 40GiB 流量包 - 200GB/月(带宽 3Mbps)	11111			Ŧ	登录 续费 更多 ▼
	O 运行中	🛟 CentOS	CPU - 2 核 内存 - 2 GB 系统盘 - 60GiB 流量包 - 300GB/月(带宽 4Mbps)	10.0			Ŧ	登录 续费 更多 ▼
	O 运行中	Debian12-Docker24	CPU - 2 核 内存 - 2 GB 系统盘 - 60GiB 流量包 - 300GB/月(带宽 4Mbps)				Ŧ	登录 续费 更多 ▼
共3条						:	20 - 条/页	K ≪ 1 /1页 ► H

2. 勾选某地域下需操作的实例。

本文以广州地域为例,关机该地域下部分实例。如下图所示:

服务器							必场景教	学 查看轻量应用服务器帮助文档 II
新建开机关机	重启重置密码	续费 更多操作 ▼				请输入实例ID、实例名称或公网IP搜索		Q 🜣 🗘 🛓 列表 未片
▲ 广州3								
- ID/名称	状态 ▼	镜像	实例套餐配置	IPv4	IPv6	到期时间	防火墙	操作
	O 运行中	🚯 WordPress	CPU - 2 核 内存 - 2 GB 系统盘 - 40GiB 流量包 - 200GB/月(带宽 3Mbps)	11111			Ŧ	登录 续费 更多 ▼
	O 运行中	🛟 CentOS	CPU - 2 核 内存 - 2 GB 系统盘 - 60GiB 流量包 - 300GB/月(带宽 4Mbps)				⊕	登录 续费 更多 ▼
	O 运行中	our Debian12-Docker24	CPU - 2 核 内存 - 2 GB 系统盘 - 60GiB 流量包 - 300GB/月(带宽 4Mbps)				Ŧ	登录 续费 更多 ▼
共 3 条							20 ▼ 条/页	स 4 1 /1页 ▶ अ

若您需选择该地域下全部实例,请选择地域前的复选框。如下图所示:



服务器							必场景制	2 查看轻量应用服务器帮助文档 II
新建 开机 关机	重启重置密码	续费 更多操作 ▼				请输入实例ID、实例名称或公网IP搜索		Q 🗢 🗘 🛓 冽表 卡片
Lh 广州3								
」 ID/名称	状态 🔻	镜像	实例套餐配置	IPv4	IPv6	到期时间	防火墙	操作
	○ 运行中	🛞 WordPress	CPU - 2 核 内存 - 2 GB 系统盘 - 40GiB 流量包 - 200GB/月(带宽 3Mbps)				æ	登录 续费 更多 ▼
	O 运行中	🌺 CentOS	CPU - 2 核 内存 - 2 GB 系统盘 - 60GiB 流量包 - 300GB/月(带宽 4Mbps)				Ŧ	登录 续费 更多 ▼
	○ 运行中	👐 Debian12-Docker24	CPU - 2 核 内存 - 2 GB 系统盘 - 60GiB 流量包 - 300GB/月(带宽 4Mbps)				æ	登录 续费 更多 ▼
共 3 条							20 - 条/页	⊌ < 1 /1页 ▶ ₩

3. 选择页面上方的**关机**。

4. 在弹出的**关机**窗口中,单击确定即可关机选中实例。



使用实例自助检测

最近更新时间: 2025-05-28 21:36:01

概述

实例自助检测可检测轻量应用服务器实例的性能、网络、磁盘等状态,并可帮助您了解实例的运行状态。您可通过该功能及时发现并解决实例的相关问题,并通过对 应提示对实例进行修改。

使用场景

以下两种场景推荐使用实例自助检测:

- 故障处理:如在实例操作过程中遇到故障或问题,可使用实例自助检测进行问题排查及定位,并根据相应建议对异常情况进行处理。
- 实例全面检测:日常运维过程中,可使用实例自助检测了解实例的整体运行状况,及时发现并解决问题,保障业务正常运行。

```
    ① 说明:
    处于封禁中及冻结中的实例无法使用自助检测功能。
```

操作步骤

1. 登录 轻量应用云服务器控制台,找到需检测的实例。

2. 选择卡片视图下实例卡片右上角的 ··· > 实例自助检测或列表视图下实例右侧操作更多 > 实例自助检测,如下图所示:

6			쯥	禄 …							
○ 运行中 CPU 2核 内存 2GB 系 IPv4: 1	统盘 40GB /Pv6			查看详情 关机 重启							
23小时后到期, 到期后自动	续费			续费 重置密码 重装系统 制作镜像 升级套餐 退还/销毁 实例自助检测							
			流量包 - 200GB/月(带宽 3Mbps)								
0	O 运行中	OpenCloudOS	CPU - 2 核 内存 - 2GB 系统盘 - 40GB 流量包 - 200GB/月(带宽 3Mbps)	(公) (内)	20小时后到期,到期后自动续费	90.6MB/200GB	登录 续费	更多 ~ 查看详情			
0	○ 运行中	B	CPU - 16 核 内存 - 64GB 系统盘 - 450GB 流量包 - 8000GB/月(带宽 35Mbps)	(公) (内)	2025-05-31 12:38:22	94.2MB/8000GB	登录 续费	关机 重启 重置密码			
	○ 运行中		CPU - 4 核 内存 - 8GB 系统盘 - 180GB 流量包 - 2000GB/月(带宽 12Mbps)	(公) [.] (内) [.]	2025-05-31 17:02:41	60.0MB/2000GB	登录 续费	重装系统 制作镜像			
共 5 条								升级套餐 编辑标签 实例自助检测 退还/销毁	∯/页 H		/11

3. 在弹出的**实例自助检测**窗口中,您可按需勾选深度检测,或直接单击**开始检测**。如下图所示:

🕛 说明:

- 实例需安装自动化助手后才可使用深度检测。如未安装,可参考 安装自动化助手客户端 进行安装。
- 深度检测会对实例操作系统内部进行扫描检测。





4. 等待检测结果的生成,检测过程可能会持续一段时间。显示结果如下图所示,则表明已检测完毕。如下图所示:

 说明: 检测详情中的安全组规则检测等同于检测轻量应用服务器防火墙是否放通常用端口 					
实例自助检测	×				
检测正常 经检测,该实例性能、费用、网络、磁盘等状态均正常					
检测详情 📀					
▶ 本地网络检测 ③	🕑 4项				
▶ 安全组规则检测	⊘ 1项				
▶ 实例网络检测	❷ 6项				
▶ 实例状态检测	❷ 4项				
▶ 实例性能检测	⊘ 5项				
▶ 实例存储检测	⊘ 4项				
我知道了					

- 5. 参考以下信息,查看检测结果与详情:
 - **检测结果**:包含**检测正常、存在风险、**及存在异常三种状态。如果存在风险或异常情况,您可根据给出的建议进行排查及修复。
 - **检测详情:**包含各项目的检测结果。

检测项说明

实例自助检测项目说明如下:

本地网络检测			
检测项	检测说明	风险等级	解决方案
网络延 迟	通过发送 HTTP 请求检测实例网络延迟是否过高。 标准如下: • 大于600ms则判断为网络较差 • 超过5s没有响应则认为此请求超时 • 请求全部超时则判断为网络不通	异常	请您检查本地网络问题, 并对应具体问题进行修 复。



网络抖 动	获取相邻请求的延时值差,其平均值为网络抖动值。 网络抖动值/网络延时值小于等于0.15则表示网络稳 定,大于0.15则表示网络有波动。	_	
上行带 宽	上传数据包至实例,以计算实例上行带宽	-	
下行带 宽	从实例下载数据包,以计算实例下行带宽	-	

防火墙规则检测

检测项	检测说明	风险 等级	解决方案
防火墙规则是	是否为防火墙原因导致入方向的 TCP	一〇〇〇	实例防火墙中入站(Ingress)规则的 TCP 协议的22端口的请求被禁
否放通常用端	协议的22、3389等常用端口的请求		止,可能会导致无法正常 SSH 登录。可放通所需端口,详情请参见 防火
口	被禁止。		<mark>墙管理</mark> 。

实例存储检测

检测项	检测说明	风险等级	解决方案
云硬盘是否出现高延时	IO 性能 svctm 指标是否异常	一〇日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	该实例云硬盘出现了高延时问题,建议您关注云硬盘使 用情况。
云硬盘是否出现 IO HANG	云硬盘是否出现 IO HANG	<u> </u>	该实例云硬盘出现了 IO HANG 问题,建议您关注云 硬盘使用情况。
云硬盘 inode 使用率	云硬盘的 inode 使用率是否已 达100%	<u> </u>	
云硬盘是否只读	云硬盘当前是否处于只读状态	异常	法你关计二面积估用档切 计随机调造会问 中按路 10
云硬盘空间使用率	云硬盘的磁盘使用率是否已达 100%	<u> </u>	用芯大庄 ム 噪盖使用用机,或障处理相参见 内核及 D 相关问题。
磁盘分区有 IO 操作的时间与总时 间的百分比	云硬盘的 io_util 是否已达 100%	警告	

实例状态检测

检测项	检测说明	风险等级	解决方案
实例是否已 关机	目前实例是否已关机	警告	实例已关机,您可前往 轻量应用服务器控制台 开机。
实例是否重 启	实例是否在最近12小时内出现 过重启	警告	该实例在最近12小时内出现重启,请您关注实例运行状态。
	实例是否在最近12小时内出现 过 hungtask	异常	
实例内核崩 溃	实例是否在最近12小时出现过 panic	异常	该实例在最近12小时内出现 hungTask/panic/软死锁,请您关注实例运行状 态。故障处理请参见 内核及 IO 相关问题 。
	实例是否在最近12小时内出现 过软死锁	异常	



实例性能检测

检测项	检测说明	风险等 级	解决方案
CPU 使用情 况	实例是否在最近12小时内出现过 CPU 负载过高	警告	为避免成为业务瓶颈、建议你检查CDII使田桂识、并及时调整配置、故障协
内存使用情 况	实例是否在最近12小时内出现过 内存负载过高	警告	理则请对应实例操作系统,参考以下文档: Windows 实例: CPU 或内存占用率高导致无法登录
基础 CPU 使用情况	实例是否在最近12小时内出现过 CPU 负载过高	警告	LINUX可参见: CPU 或内存百用举高导致尤法登录

实例网络检测

检测项	检测说明	风险等 级	解决方案
外网 IP 是否被 DDOS 封堵	外网 IP 是否被 DDOS 封堵	异常	该实例外网 IP 由于遭受 DDOS 攻击被封堵,请参见 解封防护 IP 文档进行处理。
从回共杂点田安	实例是否在最近12小时内出现过外网 入带宽过高	警告	
小州市远使州平	实例是否在最近12小时内出现过外网 带宽过高	警告	为避免成为业务瓶颈,建议您检查网络使用情况。故障处理请参
中國共安使田安	实例是否在最近12小时内出现过内网 入带宽过高	警告	见 带宽占用高导致无法登录 。
內州市见世用半	实例是否在最近12小时内出现过内网 出带贲过高	藝告	
	实例最近12小时内是否触发限速导致 TCP 丢包	警告	
丟包情况	实例最近12小时内是否触发限速导致 UDP 丢包	警告	
	实例最近12小时内是否触发软中断丢 包	警告	
	实例是否在最近12小时内出现过 UDP 发送缓冲区满	警告	为避免成为业务瓶颈,建议您检查业务健康情况。详情请参见 云
市坊网络建门	实例是否在最近12小时内出现过 UDP 接收缓冲区满	警告	服务器网络访问丟包。
內核网给何成	实例是否在最近12小时内出现过 TCP 全连接队列满	藝告	
	实例是否在最近12小时内出现过 TCP 请求溢出	警告	
连接数使用情况	实例是否在最近12小时内出现过连接 数达到上限	螫告	



救援模式

最近更新时间: 2025-05-19 17:35:42

操作场景

在使用轻量应用服务器操作系统的过程中,若遇到因机器 grub 引导文件丢失、系统关键文件缺失、lib 动态库文件损坏/缺失等情况导致的操作系统无法进入单用户 模式问题,可使用轻量应用服务器的救援模式来进行系统修复。

操作步骤

进入救援模式

进入救援模式前,强烈建议您对实例进行备份,以防止由于出现误操作等造成的影响。处于救援模式中的实例仅支持 VNC 登录,查看实例详情、续费、重启、编辑 标签以及自助检测等操作。

() 备份方式说明:

- 1. 系统盘备份: 您可以选择 创建自定义镜像 或 创建系统盘快照 。
- 2. 数据盘备份: 您可以选择 创建数据盘备份点 。
- 1. 首先进入实例详情页, 在更多操作模块找到进入救援模式。

轻量应用服务器	÷		st and a	凉								登录 关机 重启	重置密码 续费	更多操作 ▼
♀ 服务器	概要	应用管理	域名	云硬盘	备份点	防火墙	SSH密钥	快照	监控	主机安全	执行命令			重装系统
昆 数据库														制作铸像
□ 云硬盘			实例信息								实例监控			编辑标签
□ 域名			本例ID											升级套餐
同 数据备份											CPU利用率 (%)	内存使用量 (MB)		更換公開で
0. 3:100/76#			实例名称								当前: 1.166% 息量: 2核	当前:429MB 总量:2GB		绑定密钥
			实例状态	0运行中							² um	5		实例自助检测
◎ 镜像			地域和可用区	北京 北京日	EIX									进入救援模式
⑤ 密钥			套發类型	通用型							10.03 10.13 10.27 10.39 10.51			
⑦ 内网互联														

2. 输入密码,并同意强制关机(建议您先手动关机后再选择进入救援模式)。

▲ 注意

- 进入救援模式之前需要设置密码,该密码仅用于实例处于救援模式期间的访问,默认用户名为 root 。退出救援模式后,需使用原密码访问。
- 处于救援模式下的实例默认从 CD-ROM 启动,CD-ROM 启动的操作系统为 CentOS 7.5 64位。
- 处于救援模式下的实例在退出救援模式之前不能进行包括开关机等操作。
- 进入救援模式需要在关机状态下操作,强制关机可能会导致数据丢失或文件系统损坏,建议在主动关机后再进行操作。
- 退出救援模式后,实例状态恢复为未进入救援模式前的状态。



	1.进入救援模式之前需要设置密 相原密码访问。 2.处于救援模式下的实例默认从	码,该密码仅用于实 CD-ROM 启动,CI	例处于救援模式期间 -ROM 启动的操作	间的访问,默认用户名为 系统为 CentOS 7.5 64位	iroot。退出救援模式后,需使 .。	
2	3.处于救援模式下的实例在退出 4.进入救援模式需要在关机状态	救援模式之前不能进 下操作,强制关机可	:行包括开关机等操(「能会导致数据丢失!	乍。 成文件系统损坏,建议在	主动关机后再进行操作。	
5	5.退出救援模式后,实例状态恢	复为未进入救援模式	前的状态。			
密码		8 Ø				
	请输入救援模式访问密码					
确认密码		Ø				
	请再次输入密码					
限制关却	同意强制关机					
田向大加						
田向大 171	强制关机可能需要等待较长时	1月, 項順心寺付				

BT.認 宝塔Linux面板-1RuP	登录 更多 ▼
CPU 2杉 到期时间	
○ 救援模式	

使用救援模式进行系统修复

- 1. 使用 root 账户及 使用救援模式文档内步骤3 中设置的密码登录实例,具体操作请参见 使用 SSH 登录 Linux 实例。
- 2. 登录成功后,依次执行以下命令挂载系统盘根分区。 救援模式下实例系统盘设备名为 vda,根分区为 vda1,默认未挂载。

mkdir -p /mnt	/vm1								
mount /dev/vd	al /mnt/vm1								
挂载成功后,您即可 下运行指令,具体操	操作根分区中的数据。 作命令如下:	您也可使用	mount -o bin	d 命令,	挂载原文件系统的-	一部分子目录,	并通过	chroot	命令用来在指定的根目录
mount -o bind mount -o bind mount -o bind	/dev /mnt/vm1/de /dev/pts /mnt/v /proc /mnt/vm1/j	ev n1/dev/pts proc							

chroot /mnt/vm1 /bin/bash

退出救援模式

1. 实例修复完成后,可以通过以下步骤退出救援模式,注意退出救援模式会重启机器。



上 購訊云 ① 息度	│ 云产品 〜	轻量应	用服务器							6	9 Q	⑦ 小程序	🗹 🍟 集团账号 -	备案 工	具 ~	支持 ~	费用 🗸 📃
轻量应用服务器	÷											爱爱	开机 重启	mms		续费	更多操作 ▼
♀ 服务器	概要	域名	云硬盘	备份点	防火墙	快照	监控	主机安全									重装系统
昆 数据库																	制作镜像
日 云硬盘			实例信息							实例监控							编辑标签
□ 城名			空間10														升级套餐
			96091D							CPU利用率 (%)		内存值	を用量 (MB)				
12 数据备份			实例名称							当前:暂无数据 总量:2核		当前:	暂无数据 总量:2GB				
公 对象存储			实例状态	 教援模式 	ר												
⑦ 镜像				<u> </u>	-					暂无数据			暂无费	女据			实例自助检测
			地域和可用区														退出救援模式

2. 实例退出救援模式后,会保持为进入救援模式之前的状态(例如:进入前为运行中,退出后仍为运行中)。

管理云硬盘

创建云硬盘

最近更新时间: 2025-05-28 21:36:01

操作场景

您可创建云硬盘,并将其挂载到同一个可用区内的任何轻量应用服务器,作为数据盘使用。本文介绍如何通过轻量应用服务器控制台,创建云硬盘并将云盘一键挂载 到您所需要的轻量应用服务器上,同时自动完成云盘初始化。

🕛 说明:

轻量应用服务器的云硬盘与同类型 云硬盘 性能处于同一水准。云硬盘性能详情请参见 性能指标。

注意事项

- 云硬盘仅支持挂载至同可用区实例,不支持跨可用区挂载,且创建完成后不支持更改可用区。
- 每个地域的云硬盘配额为20个。

操作步骤

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的云硬盘。
- 2. 在**云硬盘**页面上方,选择实例所在地域,并单击新建。
- 3. 在弹出的新建云硬盘窗口,设置以下参数:

参数项	参数说明
可用区	云硬盘所在的可用区。云硬盘不支持跨可用区挂载,且创建完成后不支持更改可用区。
云硬盘类型	支持高性能云硬盘及 SSD 云硬盘两种类型。更多信息请参见 云硬盘类型简介 。
容量	云硬盘容量,调整步长为10GB。规格如下: • 高性能云硬盘: 10GB - 4000GB • SSD 云硬盘: 20GB - 4000GB
硬盘名称	可选。支持中文,最多支持60个字符。不填则默认使用云硬盘 ID。
备份点	可选。您可选择为云硬盘加购备份点配额。更多信息请参见 管理备份点。
购买数量	默认为1,表示只创建1个云硬盘。目前最多可批量创建10个云硬盘。
购买时长	默认为1个月,可选取的时间范围为1个月-3年。
一键挂载	可选。选择挂载的目标轻量应用服务器并初始化。
自动续费	勾选自动续费后,设备将在到期后且账户余额足够时,按月自动续费。



 ・云硬盘 ・云硬盘 ・ 式硬盘 ・ 此处创 	正常使用需先挂载至实例并完成初始化,当前页面 支持一键挂载 ,如需手动挂载及初始化请 <u>查看操作指引</u> [2]; 仅支持挂载至同可用区 的轻量应用服务器Lighthouse; 建的式或盘仪支持挂载到轻量应用服务器Lighthouse, 不可挂载到云服务器CVM ;
・云硬盆1	义能够作为 数据盘 挂载到服务器, 不可作为条纸盘 ,条纸盘可以通过升级套额进行扩容;
可用区	北京 / 3 マ 北京二区(10) 北京五区(5) 北京六区(23) 北京七区(25) 振示: 示硬食不支持管可用反技費、日不支持更改可用反
云硬盘类型 间	高性能云硬盘 SSD云硬盘
容量	- 20 + GB
	峰值性能: 随机JOPS=1960,吞吐量=103MB/s
硬盘名称	选填,不填默认使用"云硬盘ID-data-disk"
备份点	加购备份点配额 备份点是您为本云硬盘保留的数据历史版本,当前每块云硬盘支持加购1-500个备份点配额
购买数量	- 1 + 块
购买数量 购买时长	- 1 + 块 1个月 2 3 1年 2年 3年 其他时长
购买时长 一键挂载	- 1 + 块 1个月 2 3 1年 2年 3年 其他时长 - - 健建載至目标实例 推荐 借助自动化助手将数据盘 - 健建載至目标轻量应用服务器,并自动初始化。无需配置过程,实现开箱即用。 了解详情 ^C
购买 数量 购买 时长 一键挂载 自动续费	1 + 块 1个月 2 3 1年 2年 3年 其他时长 一 - 1 1 1 1 一 1 1 1 2 3 1
购买 时长 一键挂载 自动续费	1 + 块 1个月 2 3 1年 2年 3年 其他时长 一 一 健建載至目标交例 推荐 借助自动化助手将数据盘 一 健挂載至目标经量应用服务器,并自动初始化。无需配置过程,实现开箱即用。 了解详情记 账户余额足够时,设备到期后按月自动续费

4. 单击确定即可。

如下图所示,您可在 云硬盘 页面查看已创建的云硬盘,选择一键挂载的云硬盘为已挂载状态,并已自动完成初始化。

云硬盘 🕲 北京 9 👻											查看云硬盘帮助文档 记
轻量应用服务器新上线备份点	功能,支持使用备份。	然为云硬盘保留某一时刻的	历史数据,保障数据	安全。 <u>立即前往</u> 12							• • • ×
新建 挂载 卸载	销毁/追逐							多个关键字用竖线 17 分隔,	多个过滤标签用回车调	1分隔	Q \$ \$ \$ ±
ID/名称	状态 ▼	可用区 下	属性 ▼	类型 ▼	容量 \$	关联实例	随实例释放	已用备份点/备份点配额	自动续费	创建/到期时间	操作
200.00	已挂载	北京三区	数据盘	高性能云硬盘	20GB		否	4-	关闭	2023-06-08 16:04:48 创建 2023-07-08 16:04:48 至同时	续费 更多 ▼
C 2008	已挂载	北京五区	系统盘	SSD云硬盘	60GB	-	是	-/-	关闭	2023-05-17 17:29:03 创建 2023-07-17 17:29:03 至開	续费 更多 ▼

后续操作

① 说明: 如果您在创建云硬盘时选择了一键挂载至目标实例,则无需执行后续操作。

请参见 挂载云硬盘 将云硬盘挂载至同一可用区内的轻量应用服务器,作为数据盘使用。



挂载云硬盘

最近更新时间:2025-05-2018:08:02

操作场景

您可将云硬盘挂载到同一个可用区内的任何轻量应用服务器作为数据盘使用。本文介绍如何通过轻量应用服务器控制台挂载云硬盘。

⚠ 注意: 每台轻量应用服务器最多支持挂载5个数据盘。

操作步骤

您可通过以下方式挂载云硬盘:

选择实例进行挂载

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的云硬盘。
- 2. 在**云硬盘**页面上方选择地域,并单击云硬盘所在行右侧的**更多 > 挂载**。如下图所示:

新建 挂载	卸载	退还/销毁			993	今天键字用竖线 " " 分	嗝,多个过滤标签用	回车键分隔			0 ۞ € 上
ID/名称	状态 🍸	可用区 🍸	属性	类型 了	容量 🕻	关联实例	随实例释放	已用备份点/备份)	点 自动续费	操作	
10.00	待挂载		数据盘	高性能云硬 盘	•		否	0/0	关闭	续费	更多 >
	已挂载		系统盘	SSD云硬盘		122	是	-	关闭	续费	挂载 卸载 扩容
	待挂载		数据盘	高性能云硬 盘			否	0/2	开启	续费	创建备份点 调整备份点配额
共3条									20 ~ 条 / 页 🛛 🛤 🔌	1	设置自动续费 退还/销毁

3. 弹出**挂载至实例**窗口,在选择实例步骤中:

选择需挂载的实例,并参考以下信息选择**挂载选项** 。根据您的云硬盘是否已开启自动续费及到期时间,挂载选项会有以下3种情形,请按需选择:

- 对齐实例到期时间,到期时间将延长至 xxxx。(仅当云硬盘到期时间早于选中的实例时提示)
- 设置云硬盘到期后按月自动续费(推荐)
- 直接挂载,不进行其他处理。
- 4. 单击下一步,在后续操作提示步骤中,了解如下事项:
 手动挂载云硬盘后,云硬盘为脱机状态,您需登录实例完成初始化操作使云硬盘可用。
- 5. 单击**开始挂载**。

若云硬盘的状态仍为**待挂载**,表示挂载未成功,请尝试将服务器关机重试挂载。 若云硬盘的状态变为**已挂载**,表示挂载成功。如下图所示:

多个关键字用竖线 〒分隔,多个过滤标签用回车键分隔 Q	φ±
例释放 已用备份点备份点配额 自动续费 创建到期时间 操作	
0/1 关闭 2022-08-10 17:49:59 创建 读書 更多 マ 2022-09-10 17:49:59 到明	
→ 关闭 2022-07-13 17:19:15 创建 _{原用} 更多 → 2022-08-13 17:19:15 到明	
6	多个关键字用显成 T 分档、多个达结构型用固体能分档 Q 期释数 已用癌份如告偿如显示器 自动终奏 创想 影响即问 操作 0/1 关闭 2022-08-10 17.40:59 動鋼 標素 更多 ▼ + 关闭 2022-07.13 17.19:15 金編 映画 更多 ▼

选择云硬盘进行挂载

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台,选择并进入实例详情页。
- 2. 选择**云硬盘**页签,并单击挂载云硬盘。如下图所示:



北京	▲ 份点	AI助手 防火墙 1	央照 监控	对象存储	主机安全	登录 关 执行命令	机重启	重置密码续费	更多操作 >
 轻量应用服务器不支持系统盘单独; 	广容,您可以选择升	₩級到拥有更大容	量的套餐。						
挂载云硬盘 卸载									C
ID/名称 状态 T	可用区	属性 V	类型 🔽	容量 📫	随实例释放	已用备份点/备份点配	自动续费	创建/到期时间	操作
已挂載	北京六区	系统盘	SSD云硬盘	40GB	是	-/-	关闭	2025-05-13 20:25:20 创 建 2025-05-14 06:00:44 到期	续费 更多 >
1条							20 ~	条/页 阔 ◀ 1	/1页 ▶ ▶
出 挂载云硬盘 窗口,在 译需挂载的云硬盘,并 》对齐实例到期时间,)设置云硬盘到期后排)直接挂载,不进行非	E 选择云硬 针参考以下 到期时间 段月自动续 其他处理。	盘 步骤中 信息选择 将延长至 费(推荐	: <mark>挂载选项</mark> xxxx。)	。根据您 (仅当云ō	的云硬盘	是否已开启自动	」续费及至 实例时提	川期时间,挂载选 示)	项会有以下
出 挂载云硬盘 窗口,在 译需挂载的云硬盘,并 可齐实例到期时间, 设置云硬盘到期后胡 直接挂载,不进行事 击下一步,在后续操作 动挂载云硬盘后,云砚 击 开始挂载 。 云硬盘的状态变为已接	E选择云硬 并参判时 安月的处理。 其他处理。 非 是 主 也 是 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	盘步骤中择 。 皇息远长至 费 (推 荐 、 个 、 の 版 功 注 载 成 功	: 挂载选项 xxxx。) 如下事项: 需登录实(。如下图)	。根据您 (仅当云香) 9完成初! 听示 :	的云硬盘 更盘到期时 始化操作使	是否已开启自动 间早于选中的3 ^在 云硬盘可用。)续费及至 实例时提	J期时间,挂载选 示)	项会有以下
出 挂载云硬盘 窗口,在 译需挂载的云硬盘,并 》对齐实例到期时间, 》设置云硬盘到期后指 》直接挂载,不进行指 击下一步,在后续操作 动挂载云硬盘后,云砚 击开始挂载。 云硬盘的状态变为已招	E选择子硬 行参考期自动理。 使月的处理。 使用的处理。 使用的一种。 使用的一种。 使用的一种。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个	盘步骤中择 臺息选至 推费 中,了解 中,了解 挂载成功	: 挂载选项 xxxx。) 如下事项: 需登录实(。如下图)	。根据您 (仅当云香) 例完成初 ; ·	的云硬盘员	是否已开启自动 间早于选中的 空云硬盘可用。	y续费及至 实例时提	J期时间,挂载选 示)	项会有以下 ○
出挂载云硬盘窗口,在 译需挂载的云硬盘,并 》对齐实例到期时间,)设置云硬盘到期后损 〕直接挂载,不进行其 击下一步,在后续操作 动挂载云硬盘后,云砚 击开始挂载。 云硬盘的状态变为已接	E选择子砚 使为到月自处理。 使有一个间续。 使他是一个问题。 使他是一个问题。 使他是一个问题。 在一个问题。 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""	盘步骤中挥空。 金。小子子。 金。 金。 金。 金。 金。 金。 金。 金。 金。 金。 金 、 本 寺 、 で 、 本 寺 、 で 、 本 寺 、 で 、 本 寺 、 で 、 本 寺 、 一 、 本 寺 、 一 、 本 寺 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、	: 挂载选项 XXXX。) 如下事项; 需登录实(。如下图) ^{类型 \[\]} SSD云硬盘	。根据您 (仅当云香 : 例完成初 ; ** ** ** **	的云硬盘员 更盘到期时 给化操作值 ^{脑实例释放}	是否已开启自动 间早于选中的 在云硬盘可用。	1续费及至 文例时提 ^{自动续费} ^{关闭}	J期时间,挂载选 示) 2025-05-13 20:25:20 创 2025-05-14 06:00:44 到期	项会有以下 線作 線数 更多 >

后续操作

手动挂载云硬盘后,云硬盘为脱机状态,您需登录实例完成初始化操作使云硬盘可用。具体操作请参见 初始化云硬盘。

初始化云硬盘 初始化场景介绍

う腾讯云

最近更新时间:2025-05-28 21:36:01

通过控制台创建的云硬盘在手动挂载云硬盘后,作为轻量应用服务器的数据盘使用,默认为脱机状态。您需要对数据盘进行格式化、分区及创建文件系统等初始化操 作,请根据您实际使用场景选择初始化方式:

● 若整块硬盘只呈现为一个独立的分区(即不存在多个逻辑盘,如 vdb1 和 vdb2),推荐您不使用分区,直接在裸设备上构建文件系统。

● 若整块硬盘需要呈现为多个逻辑分区(即存在多个逻辑盘),则您需要先进行分区操作,再在分区上构建文件系统。

常用的磁盘分区形式有主引导记录分区(Master Boot Record,MBR)和全局分区表(Guid Partition Table,GPT),磁盘投入使用后再切换磁盘分区形 式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根据实际需求合理选择分区形式。

两种分区形式的简介如下表所示:

分区形式	支持最大磁盘容量	支持分区数量	分区工具
MBR	2TB	4个主分区3个主分区和1个扩展分区	Windows 操作系统:磁盘管理 Linux 操作系统: • fdisk 工具 • parted 工具
GPT	18EB 目前云硬盘支持的最大容量为 32TB	不限制分区数量	Windows 操作系统:磁盘管理 Linux 操作系统:parted 工具

请根据磁盘容量大小、轻量应用服务器操作系统类型选择合适的操作指引:

• 磁盘容量小于2TB时:

- 初始化云硬盘(Windows)
- 初始化云硬盘 (Linux)
- 磁盘容量大于等于2TB时:
 - 初始化云硬盘(Windows)
 - 初始化云硬盘 (Linux)



初始化云硬盘(小于2TB)

最近更新时间: 2025-06-09 17:47:12

操作场景

本文以云硬盘容量小于2TB为例,提供云硬盘的初始化操作指导。关于磁盘初始化场景的更多介绍,请参见 初始化场景介绍。

前提条件

已 挂载云硬盘 至轻量应用服务器。

注意事项

- 您可先了解 云硬盘使用注意事项 后再对云硬盘进行相关操作,以免损坏重要数据。
- 格式化数据盘会将数据全部清空,请确保数据盘中没有数据或已备份重要数据。
- •为避免服务发生异常,格式化前请确保轻量应用服务器已停止对外服务。

操作步骤

初始化云硬盘(Windows)

🕛 说明

本文将以 Windows Server 2012 R2 操作系统为例,不同操作系统的格式化操作可能不同,本文仅供参考。

- 1. 登录 Windows 轻量应用服务器。
- 2. 在轻量应用服务器桌面,右键单击左下角的 🔣 , 然后单击管理工具 > 计算机管理 > 磁盘管理。
- 3. 在弹出的菜单中,选择磁盘管理。
- 4. 在弹出的**初始化磁盘**对话框中显示需要初始化的磁盘,选中 MBR(主启动记录)或 GPT(GUID 分区表),单击确定。如下图所示:

磁盘必须经过初始化,逻辑磁盘管理器才能访问。 选择磁盘(S): ☑ 磁盘 1 为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(<u>M</u>) ● GPT (GUID 分区表)(<u>G</u>) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。	磁盘必须经过初始化,逻辑磁盘管理器才能访问。 选择磁盘(S):	磁盘必须经过初始化,逻辑磁盘管理器才能访问。 选择磁盘(S):	磁盘必须经过初始化,逻辑磁盘管理器才能访问。 选择磁盘(S): 2 磁盘 1 为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ③ MBR(主启动记录)(M) ④ GPT (GUID 分区表)(G) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 确定 取消		初始化磁盘
 选择磁盘(S): ☑ 磁盘 1 为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ④ MBR(主启动记录)(M) ④ GPT (GUID 分区表)(G) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 	 选择磁盘(S): ☑ 磁盘 1 为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ④ MBR(主启动记录)(M) ④ GPT (GUID 分区表)(G) 注意:所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 	 选择磁曲(S): ✓ 磁盘 1 为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(M) ● GPT (GUID 分区表)(G) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 	 选择磁盘(S): ✓ 磁盘 1 为所选磁盘(使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(M) ● GPT (GUID 分区表)(G) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 确定 取消	磁盘业	%须经过初始化,逻辑磁盘管理器才能访问。
 ✓ 磁盘 1 为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(M) ● GPT (GUID 分区表)(G) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 	 ✓ 磁盘 1 为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(<u>M</u>) ○ GPT (GUID 分区表)(<u>G</u>) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 	 ✓ 磁盘 1 为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(M) ● GPT (GUID 分区表)(G) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 确定 取消 	 ☑ 磁盘 1 为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ④ MBR(主启动记录)(M) ③ GPT (GUID 分区表)(G) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 确定 取消 	选择研	慈 <u>蛊(S)</u> :
 为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(M) ● GPT (GUID 分区表)(G) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 	为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(M) ● GPT (GUID 分区表)(G) 注意:所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。	 为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(M) ● GPT (GUID 分区表)(G) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 	为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(M) ● GPT (GUID 分区表)(G) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 确定 取消	☑ 磁	盘1
 为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(M) ● GPT (GUID 分区表)(G) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 	为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(<u>M</u>) ○ GPT (GUID 分区表)(<u>G</u>) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。	カ所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(M) ○ GPT (GUID 分区表)(G) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 确定 取消	为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(M) ○ GPT (GUID 分区表)(G) 注意:所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 确定 取消		
为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(<u>M</u>) ○ GPT (GUID 分区表)(G) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。	为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(M) ○ GPT (GUID 分区表)(G) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。	为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(<u>M</u>) ○ GPT (GUID 分区表)(<u>G</u>) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 确定 取消	 为所选磁盘使用以下磁盘分区形式: ● MBR(主启动记录)(<u>M</u>) ● GPT (GUID 分区表)(<u>G</u>) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 确定 取消 		
 ● MBR(主启动记录)(M) ○ GPT (GUID 分区表)(G) 注意:所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 	 ● MBR(主启动记录)(M) ○ GPT (GUID 分区表)(G) 注意:所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 	 ● MBR(主启动记录)(M) ○ GPT (GUID 分区表)(G) 注意:所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 确定 取消 	 ● MBR(主启动记录)(M) ● GPT (GUID 分区表)(G) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 确定 取消 	为所送	5磁盘使用以下磁盘分区形式:
○ GPT (GUID 分区表)(<u>G</u>) 注意:所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。	○ GPT (GUID 分区表)(④) 注意:所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。	 ○ GPT (GUID 分区表)(G) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 确定 取消 	○ GPT (GUID 分区表)(G) 注意: 所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 确定 取消	• M	BR(主启动记录)(M)
注意:所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。	注意:所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。	注意:所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 确定 取消	注意:所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。 确定	O G	PT (GUID 分区表)(G)
		确定 取消	确定 取消	注意:	所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。
确定 取消				ł	磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,
确定 取消 ▲ 取消 ▲ 注意 磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根	 注意 磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根 		磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根		
确定 取消 ① 注意 磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根据	▲ 注意 磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根据	① 注意 磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根据	磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根据		
确定 取消 ♪ 注意 磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根据实	▲ 注意 磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根据实		磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根据实		
确定 取消 ① 注意 磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根据实际	▲ 注意 磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根据实际		磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根据实		
确定 取消 ⑦ 注意 磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根据实际	▲ 注意 磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根据实际	⚠ 注意 磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根据	磁盘投入使用后再切换磁盘分区形式,磁盘上的原有数据将会清除,因此请根据实		



5. 在磁盘管理对话框中右键单击磁盘上未分配的区域,选择新建简单卷。如下图所示:

3			磁盘管理		Ŀ	- 0 >	¢
文件(F) 操作(A)	查看(V) 帮	助(H)					
	TT 🕄 🖬	100 A					
卷	布局	类型	文件系统	状态	容量	可用空间	%
🗀 (C:)	简单	基本	NTFS	状态良好 (49.66 GB	35.29 GB	7
System Reserved	1 简单	基本	NTFS	状态良好 (350 MB	88 MB	2!
<							>
	i					-	
🔤 磁盘 1							H
基本 10.00 GB	10.00 CD						
联机	未分配						H
					\$C7#4# 26 25 (D)	-	
					新建间甲を(1)…		
CD-ROM 0					新建約込巷(N)		
CD-ROM (D:)					初建市区を(1)…		
无媒体							
					が注 KAID-3 を	·(vv)	
					属性(P)		
■ 未分配 ■ 主分区					帮助(H)		

6. 弹出**新建简单卷向导**对话框,根据界面提示,单击**下一步**。

- 7. 根据实际情况指定卷大小,默认为最大值,单击**下一步**。
- 8. 分配驱动器号,单击**下一步**。如下图所示:

新建	简单卷向导						
为了便于访问,可以给磁盘分区分配驱动器号或驱动器路径。							
●分配以下驱动器号(A):	E v						
○ 装入以下空白 NTFS 文件夹中(M):							
	浏览(R)						
〇 不分配驱动器号或驱动器路径(D)							
	< 上一步(B) 下一步(N) >	取消					



9. 选择**按下列设置格式化这个卷**,并根据实际情况设置参数,格式化新分区,单击**下一步**完成分区创建。

		新建简单卷向导
格式化要得	分区 在这个磁盘分区上储存数据,你必	须先将其格式化。
选	择是否要格式化这个卷;如果要标	各式化,要使用什么设置。
]
	文件系统(E):	NTFS
	分配单元大小(<u>A</u>):	默认值 ~
	卷标()):	新加卷
	✓ 执行快速格式化(P)	
	启用文件和文件夹压缩	i(<u>E</u>)
		< 上一步(<u>B</u>) 下一步(<u>N</u>) > 取消

10. 单击**完成**完成向导。需要等待片刻让系统完成初始化操作,当卷状态为**状态良好**时,表示初始化磁盘成功。

3			磁盘管理				ĸ
文件(E) 操作(A)	查看(V) 帮助)(<u>H</u>)					
() () () () () () () () () () () () () (FT 🔹 😼						
卷	布局	类型	文件系统	状态	容量	可用空间	%
🗀 (C:)	简单	基本	NTFS	状态良好 (49.66 GB	35.29 GB	7
System Reserved	1 简单	基本	NTFS	状态良好 (…	350 MB	88 MB	2!
📾 新加卷 (E:)	简单	基本	NTFS	状态良好 (10.00 GB	9.96 GB	1(
<							Ľ
💷 磁盘 0							Ĥ
基本 50.00 GB 联机	System Res 350 MB NTF 状态良好 (系)	erved [:] S 统, 活动, 主分图	(C:) 49.66 GB N 状态良好 (启	TFS 动, 页面文件,	故障转储, 主分[<u>×</u>)	≡
💷 磁盘 1						1	
基本 10.00 GB 联机	新加卷 (E:) 10.00 GB NT 状态良好 (主)	FS 分区)					~



初始化成功后,进入计算机界面可以查看到新磁盘。

🔁 🗓 =		这台电脑		_ D X
文件 计算机 查君	E.			v 🕜
🖻 🐵 - 🕇 💻 🕯	这台电脑 ▶		 ・ ・ ・	Ą
☆ 收藏夹	▲ 文件夹 (6)			
▶ 下载 ■ 桌面	视频	图片	文档	
◎ 策近访问的位置	下载	● 音乐	桌面	
▲ 网络	▲ 设备和驱动器 (3)	本地磁盘 (C:)	新加卷 (E:)	

初始化云硬盘(Linux)

请根据您实际使用场景选择初始化方式:

0	说明:
	本文将以 CentOS 7.6 操作系统为例,不同操作系统的格式化操作可能不同,本文仅供参考。

- 若整块硬盘只呈现为一个独立的分区(即不存在多个逻辑盘,如 vdb1 和 vdb2),强烈推荐您不使用分区,直接在裸设备上构建文件系统。
- 若整块硬盘需要呈现为多个逻辑分区(即存在多个逻辑盘),则您需要先进行分区操作,再在分区上构建文件系统。

在裸设备上构建文件系统

- 1. 登录 Linux 轻量应用服务器。
- 2. 以 root 用户执行以下命令,查看磁盘名称。

fdisk -l

回显信息类似如下图,表示当前的轻量应用服务器有两块磁盘,"/dev/vda"是系统盘,"/dev/vdb"是新增数据盘。

Iroot@VM_16_14_centos ~]# fdisk -]
Disk /dev/vda: 53.7 GB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000d64b4
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/vda1 * 2048 104857599 52427776 83 Linux
Disk /dev/vdb: 64.4 GB, 64424509440 bytes, 125829120 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

3. 执行以下命令,对 /dev/vdb 裸设备直接创建文件系统格式。

kfs -t **<文件系统格式>** /dev/vdb

不同文件系统支持的分区大小不同,请根据实际需求合理选择文件系统。以设置文件系统为 EXT4 为例:

mkfs -t ext4 /dev/vdł



格式化需要等待一段时间,请观察系统运行状态,不要退出。

4. 执行以下命令,新建挂载点。

kdir <mark><挂载点</mark>>

以新建挂载点 /data 为例,如果您的系统中已包含/data,您可以自定义挂载点名称:

dir /data

5. 执行以下命令,将新建分区挂载至新建的挂载点。

mount /dev/vdb <<mark>挂载点</mark>>

以新建挂载点 /data 为例:

unt /dev/vdb /data

6. 执行以下命令,查看挂载结果。

df -TH

🕛 说明

若无需设置开机自动挂载磁盘,则跳过后续步骤。

- 7. 确认挂载方式并获取对应信息。
- 8. 您可以根据业务需求选择使用云硬盘的软链接、文件系统的 UUID (universally unique identifier) 或设备名称自动挂载磁盘,相关说明和信息获取方式如下:

挂载方式	优缺点	信息获取方式
使用云硬盘的 软链接(推 荐)	优点 :每个云硬盘的软链接固定且唯一,不会随卸载挂载、格式化分区等操作而改 变。 缺点:只有云硬盘才有软链接。无法感知分区的格式化操作。	执行以下命令,查看云硬盘的软链接。 ls -l /dev/disk/by-id
使用文件系统 的 UUID	可能会因文件系统的 UUID 变化而导致自动挂载设置失效。例如,重新格式化文件 系统后,文件系统的 UUID 将会发生变化。	执行以下命令,查看文件系统的 UUID。 blkid /dev/vdb
使用设备名称	可能会因设备名称变化而导致自动挂载设置失效。例如,迁移数据时将轻量应用服 务器上的云硬盘卸载后再次挂载,操作系统再次识别到该文件系统时,名称可能会 变化。	执行以下命令,查看设备名称。 fdisk -l
9. 执行以下命令,备份	/etc/fstab 文件。以备份到 /home 目录下为例:	

cp -r /etc/fstab /home

10. 执行以下命令,使用 VI 编辑器打开 /etc/fstab 文件。



i /etc/fstab

```
11. 按 i 进入编辑模式。
```

12. 将光标移至文件末尾,按 Enter,添加如下内容。

<设备信息> <挂载点> <文件系统格式> <文件系统安装选项> <文件系统转储频率> <启动时的文件系统检查顺序>

○ (推荐)以使用云硬盘的软链接自动挂载为例,结合前文示例则添加:

/dev/disk/by-id/virtio-disk-drkhklpe /data ext4 defaults 0 0

() 说明

若您有多块云硬盘,则可使用 disk-xxxxx 与 控制台 中的云硬盘 ID 对比以进行区分。

○ 以使用磁盘分区的 UUID 自动挂载为例,结合前文示例则添加:

UUID=d489ca1c-5057-4536-81cb-ceb2847f9954 /data ext4 defaults 0 0

○ 以使用设备名称自动挂载为例,结合前文示例则添加:

/dev/vdb /data ext4 defaults 0

13. 按 Esc, 输入:wq, 按 Enter。

保存设置并退出编辑器。

14. 执行以下命令,检查 /etc/fstab 文件是否写入成功。

nount -a

如果运行通过则说明文件写入成功,新建的文件系统会在操作系统启动时自动挂载。

在分区上构建文件系统

```
🕛 说明
```

本操作将以在 CentOS 7.6 操作系统中使用 fdisk 分区工具将数据盘 /dev/vdb 设置为主分区,分区形式默认设置为 MBR,文件系统设置为 EXT4 格式,挂载在 /data/newpart 下,并设置开机启动自动挂载为例,不同操作系统的格式化操作可能不同,本文仅供参考。

- 1. 登录 Linux 轻量应用服务器。
- 2. 以 root 用户执行以下命令,查看磁盘名称。

fdisk **-l**

回显信息类似如下图,表示当前的轻量应用服务器有两块磁盘,"/dev/vda"是系统盘,"/dev/vdb"是新增数据盘。



[root004_16_14_centos ~]# fdisk -1

Disk /dev/vda: 53.7 GB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk label type: dos Disk identifier: 0x000d64b4 Device Boot Start End Blocks Id System 2048 104857599 52427776 83 Linux ∕dev∕vda1 Disk /dev/vdb: 64.4 GB, 64424509440 bytes, 125829120 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

3. 执行以下命令,进入 fdisk 分区工具,开始对新增数据盘执行分区操作。

disk <新增数据盘>

以新挂载的数据盘 /dev/vdb 为例:

回显信息类似如下图:

[root0VM_16_14_centos ~]# fdisk /dev/vdb Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them. Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table Building a new DOS disklabel with disk identifier Øxcb7892a8.

Command (m for help):

4. 输入n,按Enter,开始新建分区。

回显信息类似如下图:

Comman	d (m for	hel	lp): n				
Partit	ion type:						
р	primary	(Ø	primary,	0	extended,	4	free)
е	extended	l					

表示磁盘有两种分区类型:

- p 表示主要分区。
- e 表示延伸分区。
- 5. 以创建一个主要分区为例,输入 p,按 Enter,开始创建一个主分区。 回显信息类似如下图:

Select (default p): p Partition number (1-4, default 1):

Partition number 表示主分区编号,可以选择1-4。

6. 以选择分区编号1为例,输入主分区编号 1, 按 Enter。 回显信息类似如下图:

Partition number (1-4, default 1): 1 First sector (2048-125829119, default 2048):

First sector 表示初始磁柱区域,可以选择2048 - 125829119,默认为2048。

7. 以选择默认初始磁柱编号2048为例,按 Enter。

回显信息类似如下图:

First sector (2048-125829119, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-125829119, default 125829119):

Last sector 表示截止磁柱区域,可以选择2048 - 125829119,默认为125829119。



8. 以选择默认截止磁柱编号125829119为例,按 Enter。 回显信息类似如下图:

Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-125829119, default 125829119): Partition 1 of type Linux and of size 60 GiB is set					
Command (m for help):					
表示分区完成,即为60GB的数据盘新建了1个分区。					
9. 输入 p,按 Enter,查看新建分区的详细信息。 回显信息类似如下图:					
Command (m for help): p					
Disk /dev/vdb: 64.4 GB, 64424509440 bytes, 125829120 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk label type: dos Disk identifier: 0xcb7892a8					
Device Boot Start End Blocks Id System /dev/vdb1 2048 125829119 62913536 83 Linux					
Command (m for help):					
表示新建分区 /dev/vdb1 的详细信息。					
 说明 若上述分区操作有误,请输入 q,退出 fdisk 分区工具,之前的分区结果将不会被保留。 					
10. 输入 w,按 Enter,将分区结果写入分区表中。 回显信息类似如下图,表示分区创建完成。					
Command (m for help): W The martition table has been altered!					



11. 执行以下命令,将新的分区表变更同步至操作系统。

partprobe

12. 执行以下命令,将新建分区文件系统设置为系统所需格式。

mkfs -t **<文件系统格式>** /dev/vdb1

不同文件系统支持的分区大小不同,请根据实际需求合理选择文件系统。以设置文件系统为 EXT4 为例:

mkfs -t ext4 /dev/vdb1

回显信息类似如下图:



格式化需要等待一段时间,请观察系统运行状态,不要退出。

13. 执行以下命令,新建挂载点。

nkdir **<挂载点**>

以新建挂载点 /data/newpart 为例:

mkdir /data/newpart

14. 执行以下命令,将新建分区挂载至新建的挂载点。

ount /dev/vdb1 <<mark>挂载点</mark>>

以新建挂载点 /data/newpart 为例:

nount /dev/vdb1 /data/newpar

15. 执行以下命令,查看挂载结果。

df -TH

回显信息类似如下图:

[root@VM_16_14	_centos ~]	# mkdi:	r /dat	ta∕newp	oart	
[root0VM_16_14	_centos ~]	# moun	t /dev	⊮vdb1	∕data	a∕newpart
[root0VM_16_14	_centos ~]	# df -'	TH			
Filesystem	Туре	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/vda1	ext4	53G	1.6G	49G	4%	
devtmpfs	devtmpfs	510M	0	510M	0%	∕dev
tmpfs	tmpfs	520M	25k	520M	1%	/dev/shm
tmpfs	tmpfs	520M	492k	520M	1%	∕run
tmpfs	tmpfs	520M	0	520M	0%	/sys/fs/cgroup
tmpfs	tmpfs	104M	0	104M	0%	/run/user/0
∕dev∕vdb1	ext4	64G	55M	60G	1%	∕data∕newpart
[root0VM_16_14	_centos ~1	#				

表示新建分区 /dev/vdb1 已挂载至 /data/newpart 。

🕛 说明

若无需设置开机自动挂载磁盘,则跳过后续步骤。

16. 确认挂载方式并获取对应信息。

- 🔗 腾讯云
 - 17. 您可以根据业务需求选择使用云硬盘的软链接、文件系统的 UUID(universally unique identifier)或设备名称自动挂载磁盘,相关说明和信息获取 方式如下:

挂载方式	优缺点	信息获取方式
使用云硬盘的 软链接(推 荐)	优点 :每个云硬盘的软链接固定且唯一,不会随卸载挂载、格式化分区等操作而改 变。 缺点:只有云硬盘才有软链接。无法感知分区的格式化操作。	执行以下命令,查看云硬盘的软链接。 ls -l /dev/disk/by-id
使用文件系统 的 UUID	可能会因文件系统的 UUID 变化而导致自动挂载设置失效。例如,重新格式化文件 系统后,文件系统的 UUID 将会发生变化。	执行以下命令,查看文件系统的 UUID。 blkid /dev/vdb1
使用设备名称	可能会因设备名称变化而导致自动挂载设置失效。例如,迁移数据时将轻量应用服 务器上的云硬盘卸载后再次挂载,操作系统再次识别到该文件系统时,名称可能会 变化。	执行以下命令,查看设备名称。 fdisk -l

18. 执行以下命令,备份 /etc/fstab 文件 。以备份到 /home 目录下为例:

cp -r /etc/fstab /home

19. 执行以下命令,使用 VI 编辑器打开 /etc/fstab 文件。

vi /etc/fstab

20. 按 i 进入编辑模式。

21. 将光标移至文件末尾,按 Enter,添加如下内容。

<设备信息> <挂载点> <文件系统格式> <文件系统安装选项> <文件系统转储频率> <启动时的文件系统检查顺序>

○ (推荐)以使用云硬盘的软链接自动挂载为例,结合前文示例则添加:

/dev/disk/by-id/virtio-disk-drkhklpe-part1 /data/newpart ext4 defaults 0 2

① 说明 若您有多块云硬盘,则可使用 disk-xxxxx 与 控制台 中的云硬盘 ID 对比以进行区分。

○ 以使用磁盘分区的 UUID 自动挂载为例,结合前文示例则添加:

UUID=d489ca1c-5057-4536-81cb-ceb2847f9954 /data/newpart ext4 defaults 0 2

○ 以使用设备名称自动挂载为例,结合前文示例则添加:

/dev/vdb1 /data/newpart ext4 defaults 0 2

按 Esc, 输入:wq, 按 Enter。
 保存设置并退出编辑器。

^{23.} 执行以下命令,检查 /etc/fstab 文件是否写入成功。



mount -a

如果运行通过则说明文件写入成功,新建的文件系统会在操作系统启动时自动挂载。

相关操作

初始化云硬盘(大于等于2TB)


初始化云硬盘(大于等于2TB)

最近更新时间: 2025-05-30 14:11:01

操作场景

本文以云硬盘容量大于等于2TB为例,提供云硬盘的初始化操作指导。关于云磁盘初始化场景的更多介绍,请参见 初始化场景介绍。 MBR 支持的磁盘最大容量为2TB,因此当为容量大于2TB的磁盘分区时,请采用 GPT 分区形式。对于 Linux 操作系统而言,当磁盘分区形式选用 GPT 时, fdisk 分区工具将无法使用,需要采用 parted 工具。

前提条件

已 挂载云硬盘 至轻量应用服务器。

注意事项

- 您可先了解 云硬盘使用注意事项 后再对云硬盘进行相关操作,以免损坏重要数据。
- 格式化数据盘会将数据全部清空。请确保数据盘中没有数据或已备份重要数据。
- 为避免服务发生异常,格式化前请确保轻量应用服务器已停止对外服务。

操作步骤

初始化云硬盘(Windows)

() 说明:

本文将以 Windows Server 2012 操作系统为例,不同操作系统的初始化操作可能不同,本文仅供参考。

- 1. 登录 Windows 轻量应用服务器。
- 2. 在轻量应用服务器桌面,单击 📥 。
- 3. 进入**服务器管理器**页面,在左侧导航树中单击**文件和存储服务**。
- 4. 在左侧导航树中,选择卷>磁盘。



() 说明:

若新增磁盘处于脱机状态(如上图),需要先执行 步骤5 联机后再执行 步骤6 进行初始化。否则直接执行 步骤6 进行初始化。



5. 在右侧窗格中出现磁盘列表,右键单击1所在行,在菜单列表中选择**联机**,进行联机。联机后,1由**脱机**状态变为**联机**。



6. 右键单击1所在行,在菜单列表中选择初始化。

b			服务器管	理器		
\mathbf{E}	●• "卷•	磁盘		• 🕄) 🏲	管理(M)
	服务器	磁盘 所有磁盘	共2个			
i.	卷	辞洗器		م		
. III	磁盘				0	0
∎∎⊳	存储池	数目 虚拟磁盘	状态	容量	未分配	分区
		▲ 10_141_1	1_107 (2)			
		0	联机	50.0 GB	0.00 B	MBR
		1	联机	新建卷.		未知
				联机		
				脱机	_	
				初始化		
				重査磁	Ħ	

7. 根据界面提示,单击**是**。





8. 初始化后,1由未知分区变为 GPT,右键单击1所在行,在菜单列表中选择新建简单卷。



9. 弹出 新建卷向导 对话框,根据界面提示,单击下一步。

B	新建卷向导 —
开始之前	
开始之前	此向导帮助你创建卷,为其分配驱动器号或文件夹,然后使用文件系统对其进行格式化。
服务器和磁盘	你可以在物理磁盘或虚拟磁盘上创建卷。虚拟磁盘是以前创建的存储池中的一个或多个物理磁盘的 集合。跨物理磁盘的数据布局可以提高卷的可靠性和性能。
驱动器号或文件夹 文件系统设置	要继续,请单击"下一步"。
确认结果	
	□ 不再显示此页(D)
	<上一步(P) 下一步(N) > 创建(C) 取消



10. 选择服务器和磁盘,单击**下一步**。

È	亲	耐建卷向导			_ D X
选择服务器和磁盘	д Э				
开始之前 服务器和磁盘 大小 驱动器号或文件夹 立件夹体20零	服务器(S): 设置为 10_141_11_107	状态 联机	群集角色 未群集	目标本地	
读开系统设置 确认 结果	磁盘(D):		[刷新(F)	重新扫描(R)
	磁盘 虚 磁盘 1	説磁曲 容量 可序 2.93 TB 2	用空间 子系统		
		< 上一步(P)	下一步(N) >	创建(C)	取消

11. 根据实际情况指定卷大小,默认为最大值,单击**下一步**。

L	新建卷向导	_ D X
指定卷大小		
开始之前	可用容量(A): 2.93 TB	
服务器和磁盘	最小大小(M): 8.00 MB	
大小	卷大小(S): 2.93 TB ▼	
驱动器号或文件夹		
文件系统设置		
确认		
结果		
	<上一步(P) 下一步(N) > 创建(C)	取消



12. 分配驱动器号,单击**下一步**。

B	高 新建卷向导					
	新建卷向导 或文件夹 选择是否将卷分配到驱动器号或文件夹。将卷分配到文件夹时,卷将显示为驱动器中 夹,例如 D:\UserData。 分配到: ② 驱动器号(L): [] ③ 以下文件夹(F): ③ 不分配到驱动器号或文件夹(D)。	的—1 	□ \文件 し(B)		[
	<mark><上一步(P)</mark> 下一步(N) > 创建(C)		取消]	

13. 根据实际情况设置参数,格式化新分区,单击**下一步**完成分区创建。

ħ	新建卷向导 —
▲ 法择文件系统设置 开始之前 服务器和磁盘 大小 驱动器号或文件夹 文件系统设置 确认 结果	新建卷向导X 文件系统(F): NTFS 分配单元大小(A): 默认值 卷标(L): 新建卷 □ 生成短文件名(不建议)(G) 对于在客户端计算机上运行的某些 16 位应用程序,要求使用短文件名(8 个字符,以及 3 个字符的扩展名),但这样会使文件运行速度变慢。



14. 确认信息无误后,单击**创建**。

B		新建卷向导		_ □	x
确认选择	确认以下设置正确	无误,然后单击"创建"。			
服务器和磁盘 大小 驱动器号或文件夹 文件系统设置 确认 结果	 卷位置 服务器: 磁盘: 可用空间: 卷尾性 卷大小: 驱动器号或文件夹: 卷标: 文件系统设置 文件系统: 短文件系统: 短文单名创建: 分配单元大小: 	10_141_11_107 磁盘 1 2.93 TB 2.93 TB E:\ 新建卷 NTFS 已禁用 默认值			
		<上一步(P) 下一步(N)	> 创建(C)	取消	

15. 需要等待片刻让系统完成新建卷操作,单击**关闭**。 初始化成功后,进入"这台电脑"界面可以查看到新磁盘。

j 🖳 🌄 🛄 🖛	这台电剧	卤	_ D X
文件 计算机 查	语		~ (
🔄 🕘 🔻 🕇 🌉 🕨	这台电脑 ▶	✓ Ů 搜索"这台电脑"	م ر
☆ 收藏夹	▲ 文件夹 (6)		
鷆 下载		B L	
	(Magy		
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	v#	下載	
🜉 这台电脑		1.32	
👽 网络	音乐	桌面	
	▲ 设备和驱动器 (3)		
	本地磁曲 (C.) 38.4 GB 可用 , 共 49.6 GB	CD 驱动器 (D:)	
	新建卷 (E:) 2.92 TB 可用 , 共 2.92 TB		
9 个项目			:== 📼

初始化云硬盘(Linux)

本文将以 CentOS 7.6 操作系统为例,不同操作系统的初始化操作可能不同,本文仅供参考。

∽ 腾讯云

请根据您实际使用场景选择初始化方式:

- 若整块硬盘只呈现为一个独立的分区(即不存在多个逻辑盘,如 vdb1 和 vdb2),强烈推荐您不使用分区,直接 在裸设备上构建文件系统 。
- 若整块硬盘需要呈现为多个逻辑分区(即存在多个逻辑盘),则您需要先进行分区操作,再在分区上构建文件系统。

在裸设备上构建文件系统

- 1. 登录 Linux 轻量应用服务器。
- 2. 以 root 用户执行以下命令,查看磁盘名称。

fdisk -l

回显信息类似如下图,表示当前的轻量应用服务器有两块磁盘,"/dev/vda" 是系统盘,/dev/vdb 是新增数据盘。



3. 执行以下命令,对 /dev/vdb 裸设备直接创建文件系统格式。

kfs -t **<文件系统格式>** /dev/vdb

不同文件系统支持的分区大小不同,请根据实际需求合理选择文件系统。以设置文件系统为 EXT4 为例:

mkfs -t ext4 /dev/vdb

△ 注意:

格式化需要等待一段时间,请观察系统运行状态,不要退出。

4. 执行以下命令,新建挂载点。

mkdir **<挂载点**>

以新建挂载点 /data 为例:

mkdir /data

🕛 说明:

若您试图创建的目录 /data 已经存在,系统会因此报错 mkdir: cannot create directory '/data': File exists ,您可以使用其 他路径作为挂载点。

5. 执行以下命令,将新建分区挂载至新建的挂载点。

ount /dev/vdb <<mark>挂载点</mark>>

以新建挂载点 /data 为例:

mount /dev/vdb /data



6. 执行以下命令,查看挂载结果。

ar -in

() 说明:

若无需设置开机自动挂载磁盘,则跳过后续步骤。

- 7. 确认挂载方式并获取对应信息。
- 8. 您可以根据业务需求选择使用云硬盘的软链接、文件系统的 UUID(universally unique identifier)或设备名称自动挂载磁盘,相关说明和信息获取方式如下:

挂载方式	优缺点	信息获取方式
使用云硬盘的软链接(推荐)	优点 :每个云硬盘的软链接固定且唯一,不会随卸 载挂载、格式化分区等操作而改变。 缺点:只有云硬盘才有软链接。无法感知分区的格 式化操作。	执行以下命令,查看云硬盘的软链接。 ls -l /dev/disk/by-id
使用文件系统的 UUID	可能会因文件系统的 UUID 变化而导致自动挂载设 置失效。例如,重新格式化文件系统后,文件系统 的 UUID 将会发生变化。	执行以下命令,查看文件系统的 UUID。 blkid /dev/vdb
使用设备名称	可能会因设备名称变化而导致自动挂载设置失效。 例如,迁移数据时将轻量应用服务器上的云硬盘卸 载后再次挂载,操作系统再次识别到该文件系统 时,名称可能会变化。	执行以下命令,查看设备名称。 fdisk -l

9. 执行以下命令,备份 /etc/fstab 文件。以备份到 /home 目录下为例:

cp -r /etc/fstab /home

10. 执行以下命令,使用 VI 编辑器打开 /etc/fstab 文件。

vi /etc/fstab

11. 按 i 进入编辑模式。

12. 将光标移至文件末尾,按 Enter,添加如下内容。

<设备信息> <挂载点> <文件系统格式> <文件系统安装选项> <文件系统转储频率> <启动时的文件系统检查顺序>

○ (推荐)以使用云硬盘的软链接自动挂载为例,结合前文示例则添加:

```
/dev/disk/by-id/virtio-disk-drkhklpe /data ext4 defaults 0 0
```

() 说明:

若您有多块云硬盘,则可使用 disk-xxxxx 与 控制台 中的云硬盘 ID 对比以进行区分。

○ 以使用磁盘分区的 UUID 自动挂载为例,结合前文示例则添加:

JUID=d489ca1c-5057-4536-81cb-ceb2847f9954 /data ext4 defaults 0 0

○ 以使用设备名称自动挂载为例,结合前文示例则添加:



/dev/vdb /data ext4 defaults 0 0

按 Esc, 输入:wq, 按 Enter。
 保存设置并退出编辑器。

14. 执行以下命令,检查 /etc/fstab 文件是否写入成功。

nount -a

如果运行通过则说明文件写入成功,新建的文件系统会在操作系统启动时自动挂载。

在分区上构建文件系统

🕛 说明:

```
本文将以在 CentOS 7.6 操作系统中使用 parted 分区工具将数据盘 /dev/vdc 设置为主分区,分区形式默认设置为 GPT,文件系统设置为 EXT4 格式,挂载在 /data/newpart2 下,并设置开机启动自动挂载为例,不同操作系统的格式化操作可能不同,本文仅供参考。
```

- 1. 登录 Linux 轻量应用服务器
- 2. 以 root 用户执行以下命令,查看磁盘名称。

lsblk

```
回显信息类似如下图,表示当前的轻量应用服务器有两块磁盘, /dev/vda 是系统盘, /dev/vdc 是新增数据盘。
```

[root@	JM_16_14_	_cer	ntos í	~]#	lsbll	ĸ
Name	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sr0	11:0	1	37M	0	rom	
∨da	253:0	0	50G	0	disk	
∟vda1	253:1	0	50G	0	part	/
vdc	253:32	0	ЗT	0	disk	

3. 执行以下命令,进入 parted 分区工具,开始对新增数据盘执行分区操作。

parted <新增数据盘>

以新挂载的数据盘 /dev/vdc 为例:

parted /dev/vdc

回显信息类似如下图:

```
IrootQUM_16_14_centos ~]# parted /dev/vdc
GNU Parted 3.1
Using /dev/vdc
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) _
```

4. 输入 p 并按 Enter, 查看当前磁盘分区形式。
 回显信息类似如下图:

```
(parted) p
Error: /dev/vdc: unrecognised disk label
Model: Virtio Block Device (virtblk)
Disk /dev/vdc: 3221GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:
(parted)_____
```

Partition Table: unknown 表示磁盘分区形式未知。

5. 执行以下命令,设置磁盘分区形式。



mklabel **<磁盘分区方式**>

磁盘容量大于等于2TB时,只能使用 GPT 分区方式:

nklabel gpt

输入 p 并按 Enter,查看磁盘分区形式是否设置成功。
 回显信息类似如下图:



Partition Table: gpt 表示磁盘分区形式为 GPT。

- 7. 输入 unit s 并按 Enter,设置磁盘的计量单位为磁柱。
- 8. 以整个磁盘创建一个分区为例,输入 mkpart opt 2048s 100%,按 Enter。
 2048s表示磁盘起始容量,100%表示磁盘截止容量,此处仅供参考,您可以根据业务需要自行规划磁盘分区数量及容量。
- 9. 输入 p ,按 Enter,查看新建分区的详细信息。

回显信息类似如下图:

(parted (parted (parted Model: Disk /d Sector Partiti Disk Fl) unit) mkpar) p Virtio ev/vdc: size (1 on Tabl ags:	s t opt 2048s 1 Block Device 6291456000s ogical/physic e: gpt	00% (virtblk) al): 512B/512	В		
Number 1	Start 2048s	End 6291453951s	Size 6291451904s	File system	Name opt	Flags
(parted)					

表示新建分区 /dev/vdc1 的详细信息。

- 10. 输入 q 并按 Enter, 退出 parted 分区工具。
- 11. 执行以下命令,查看磁盘名称。

lsblk

回显信息类似如下图,此时可看到新分区 /dev/vdc1 。

[root@	JM_16_14_	_cei	ntos ^	~]#	lsblk
Name	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE MOUNTPOINT
sr0	11:0	1	37M	0	rom
∨da	253:0	0	50G	0	disk
∟vda1	253:1	0	50G	0	part /
vdc	253:32	0	ЗT	0	disk
└─vdc1	253:33	0	ЗT	0	part

12. 执行以下命令,将新建分区文件系统设置为系统所需格式。

mkfs -t **<文件系统格式>** /dev/vdc1

不同文件系统支持的分区大小不同,请根据实际需求合理选择文件系统。以设置文件系统为 EXT4 为例:

mkfs -t ext4 /dev/vdc:

回显信息类似如下图:

腾讯云

[woot0]M 16 14 powtoo "]# mkfp_t_t_ovt4_/dou/udo1
whether 1 dg (28 Dec 2013)
MKC218 1.42.3 (20-DCC-2013)
Filesystem label=
US type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
196608000 inodes, 786431488 blocks
39321574 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2933915648
24000 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
102400000 214990848 512000000 550731776 644972544
102100000, 21155010, 312000005, 335131110, 511512311
Allocating group tables: done
Initiating inequal tables: deve
Writing induce tables, adde
creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

格式化需要等待一段时间,请观察系统运行状态,不要退出。

13. 执行以下命令,新建挂载点。

mkdir <挂载点>

以新建挂载点 /data/newpart2 为例:

dir /data/newpart2

14. 执行以下命令,将新建分区挂载至新建的挂载点。

mount /dev/vdc1 **<挂载点>**

以新建挂载点 /data/newpart2 为例:

mount /dev/vdc1 /data/newpart2

```
15. 执行以下命令,查看挂载结果。
```

回显信息类似如下图	8:					
[rootQVM_16_14 [rootQVM_16_14 [rootQVM_16_14 Filesystem /dev/vda1 devtmpfs tmpfs tmpfs tmpfs tmpfs tmpfs /dev/vdc1	_centos ~]: _centos ~]: _centos ~]: Type ext4 devtmpfs tmpfs tmpfs tmpfs tmpfs ext4	# mkd ir # mount # df -1 Size 53G 510M 520M 520M 520M 104M 3.2T	• ∕dat ↓ ⁄dev Used 1.6G 0 25k 459k 0 0 93M	a/newp //vdc1 Avail 49G 510M 520M 520M 520M 104M 3.1T	art2 /data Use% 4% 0% 1% 1% 0% 0% 1%	Mounted on / /dev /dev/shm /run /sys/fs/cgroup /run/user/0 /data/newpart2
 示新建分区 /de 说明: 若无需设置升 	v/vdc1 已括 所们自动挂载磁	「載至 /	data/ 跳过后约	newpar 续步骤。	t2 o	



17. 您可以根据业务需求选择使用云硬盘的软链接、文件系统的 UUID(universally unique identifier)或设备名称自动挂载磁盘,相关说明和信息获取 方式如下:

挂载方式	优缺点	信息获取方式
使用云硬盘的软链接(推荐)	优点 :每个云硬盘的软链接固定且唯一,不会随卸载 挂载、格式化分区等操作而改变。 缺点:只有云硬盘才有软链接。无法感知分区的格式 化操作。	执行以下命令,查看云硬盘的软链接。 ls -l /dev/disk/by-id
使用文件系统的 UUID	可能会因文件系统的 UUID 变化而导致自动挂载设置 失效。例如,重新格式化文件系统后,文件系统的 UUID 将会发生变化。	执行以下命令,查看文件系统的 UUID。 blkid /dev/vdc1
使用设备名称	可能会因设备名称变化而导致自动挂载设置失效。例 如,迁移数据时将轻量应用服务器上的云硬盘卸载后 再次挂载,操作系统再次识别到该文件系统时,名称 可能会变化。	执行以下命令,查看设备名称。 fdisk -l

18. 执行以下命令,备份 /etc/fstab 文件。以备份到 /home 目录下为例:

cp -r /etc/fstab /home

19. 执行以下命令,使用 VI 编辑器打开 /etc/fstab 文件。

vi /etc/fstab

20. 按 i 进入编辑模式。

21. 将光标移至文件末尾,按 Enter,添加如下内容。

<设备信息> <挂载点> <文件系统格式> <文件系统安装选项> <文件系统转储频率> <启动时的文件系统检查顺序>

○ (推荐)以使用云硬盘的软链接自动挂载为例,结合前文示例则添加:

/dev/disk/by-id/virtio-disk-bm42ztpm-part1 /data/newpart2 ext4 defaults 0 2

() 说明:

若您有多块云硬盘,则可使用 disk-xxxxx 与 控制台 中的云硬盘 ID 对比以进行区分。

○ 以使用磁盘分区的 UUID 自动挂载为例,结合前文示例则添加:

UUID=fc3f42cc-2093-49c7-b4fd-c616ba6165f4 /data/newpart2 ext4 defaults 0 2

○ 以使用设备名称自动挂载为例,结合前文示例则添加:

dev/vdc1 /data/newpart2 ext4 defaults 0

- 22. 按 Esc, 输入 :wq, 按 Enter。 保存设置并退出编辑器。
- 23. 执行以下命令,检查 /etc/fstab 文件是否写入成功。

mount -a



如果运行通过则说明文件写入成功,新建的文件系统会在操作系统启动时自动挂载。

相关操作

初始化云硬盘(小于2TB)

扩容云硬盘 扩容场景介绍

最近更新时间: 2024-06-26 16:44:12

轻量应用服务器操作场景

您可以对作为数据盘的云硬盘进行扩容,以增加存储空间,同时不失去云硬盘上原有的数据。

▲ 注意:

已初始化的云硬盘扩容完成后,还需扩展分区及文件系统。您可将扩容部分的容量划分至已有分区内,或者将扩容部分的容量格式化成独立的新分区。

扩容前	扩容后	后续操作
土初始化	磁盘容量小于2TB	初始化云硬盘(小于2TB)
不切知道	磁盘容量大于等于2TB	初始化云硬盘(大于等于2TB)
	磁盘容量小于2TB	 扩容的是 Windows 轻量应用服务器的云硬盘:数据盘扩展分区及文件系统(Windows) 扩容的是 Linux 轻量应用服务器的云硬盘:数据盘扩展分区及文件系统(Linux)
已初始化	磁盘容量大于等于2TB	 采用 GPT 分区格式: 数据盘扩展分区及文件系统(Windows)或确认扩展方式(Linux)。 采用 MBR 分区格式:不支持。 MBR 格式分区支持的磁盘最大容量为2TB。如果您的硬盘分区为 MBR 格式,且需要扩容到超过2TB时,建议您重新创建并挂载一块新的数据盘,然后使用 GPT 分区方式后将数据拷贝至新盘中。

费用说明

云硬盘扩容具体费用规则:

- 遵循按天补差价,升配费用 = 按月升配差价 × 升配月数 × 适用折扣。
- 按月升配差价:新老配置原价按月的单价。
- 升配月数:升配的费用按天折算到月
- 升配天数 = 资源到期时间 当前时间
- 升配月数 = 升配天数 / (365/12)
- 适用折扣:根据升配月数匹配官网适用折扣,其中折扣为官网生效的折扣。

() 说明

- 本操作不影响资源到期时间。
- 本操作可以使用代金券和平台赠送余额(赠送金)抵扣费用。

计费示例

```
① 说明
以下价格仅作示例用,非官网实际价格,云硬盘价格请参见云硬盘定价。
```

```
某用户在广州地域下,于2023年05月01日购买了一块时长为1个月的 200GB SSD 云硬盘,作为轻量应用服务器实例的数据盘使用。在2023年05月05日扩容至
300GB 。则费用计算如下:
按月升配差价 = 300 – 200 = 100元/月
升配天数 = 27天
适用折扣 = 不享受任何折扣
最终总升配费用 = 100 ×(27 /(365/12))× 1 = 88.76元
```



扩容云硬盘

最近更新时间: 2024-07-15 17:52:01

操作场景

您可以对作为数据盘的云硬盘进行扩容,以增加存储空间,同时不失去云硬盘上原有的数据。

▲ 注意:

- 1. 已初始化的云硬盘扩容完成后,还需扩展分区及文件系统。您可将扩容部分的容量划分至已有分区内,或者将扩容部分的容量格式化成独立的新分区。
- 2. MBR 格式分区支持的磁盘最大容量为2TB。如果您的硬盘分区为 MBR 格式,且需要扩容到超过2TB时,建议您重新创建并挂载一块数据盘,使用 GPT 分区方式后将数据拷贝至新盘中。

扩容数据盘

当扩容类型为数据盘的云硬盘时,您可通过以下2种方式进行扩容。

▲ 注意:

若您的轻量应用服务器上已挂载了多块容量及类型均相同的云硬盘,则可参见 区分数据盘 操作进行区分。选定需扩容的数据盘后,再通过以下方式进行扩 容。

通过云硬盘列表进行扩容

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的云硬盘。
- 2. 在**云硬盘**页面上方选择地域,并单击云硬盘所在行右侧的更多 > 扩容。如下图所示:

云硬盘 ◎ 上海6 ~												查看云硬盘帮助文档。
① 轻量应用服务器云硬盘当前支	持高性能云硬盘和SSDZ	·硬盘两种类型,您可以将;	云硬盘挂载至实例作为数3	据盘,且支持扩容。(提示	: 此列表中展示的云	硬盘仅供轻量应用服务器使用。)						••• ×
512 110	测还/钢股									多个关键字用竖线 "广分隔,多	个过滤标整用回车键分隔	Q \$ \$ 4
ID/名称	状态 ▼	可用区 〒	尾性 ▼	英型 ▼	容量 #	关联实例	陆实例释放	已用备份点/备份点配额	自动续费	创建/到期时间	操作	
	已接载	上海八区	系统盘	SSD云硬盘	40GB		是	-	英纲		续费 更多 ▼	
	特挂载	上海二区	数据盘	高性胞云硬盘	20GB		ā	0/0	关闭		续费 更多 ▼	
	已挂载	上海二区	系统盘	SSD云硬盘	450GB		是	•	关闭		/注载 读性 即型 宇容	
	已挂载	上海二区	系统盘	SSD云硬盘	180GB		是	-	关闭		創建备份点 線型 調整备份点配額	
	特挂载	上海五区	数据盘	高性能云硬盘	20GB		ā	3/6	开启		读量目初终致 续费 退还/销毁	
	待挂载	上海二区	数据盘	高性能云硬盘	20GB		香	5/Б	开启		续费 更多 ▼	
共6条											20 w 条/页 ii i ∢	1 /1页 > ⊨

3. 在弹出的云硬盘扩容弹窗中,确认需要扩容的云硬盘,并设置目标容量,如下图所示:



 1. 为了約 2. 若硬盘 3. 云硬盘 Linux; 	正数据云天,作为数据盘 初始化为 MBR 格式,容 扩容成功后,您还需要到 <u>文件系统</u> 已。	的云硬蓝仪又持扩容,1 量最大支持 2TiB。若扩整 录实例手动扩展分区及文	·又村鄉谷。 穿超出 2TiB 则需要您重新初始 (件系统,详细操作参见: <u>扩容</u>	化为 GPT 格式, <u>宣看详情</u> 记 。 <mark>Windows文件系统</mark> 记 或 <u>扩容</u>
您已选择 1个云硬盘	, 收起			
ID/名称	可用区	容量/类型	已建备份点/备份点配额	创建/到期时间
	上海二区	20GB 高性能云硬盘	-/-	2024-05-24 18:18:27 创建 2024-07-24 18:18:27 到期
当前容量 20GB				
目标容量 ————————————————————————————————————)			- 40 + GB
峰值性	200GB 能:随机IOPS=2120,	500GB 吞吐量=106MB/s	1000GB	4000GB

- 4. 设置完成后,单击**提交订单**,支付成功后,即可完成扩容。
- 5. 根据目标云服务的操作系统类型,您需要 数据盘扩展分区及文件系统(Windows)或 数据盘扩展分区及文件系统(Linux)将扩容部分的容量划分至已 有分区内,或者将扩容部分的容量格式化成独立的新分区。

通过实例详情页云硬盘页签进行扩容

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台,选择并进入**实例详情页**。
- 2. 选择**云硬盘**页签,并单击云硬盘所在行右侧的更多 > 扩容。如下图所示:

Yang Mangalan Sana Sana Sana Sana Sana Sana Sana	0.150309m/#A									登录 开机	重息	重置密码	续费	更多操作 ▼
既要 应用管理	域名 云硬盘	备份点	防火墙 SS	H密钥 快照	風 监控	对象存储	主机安全							
	 轻量应用服务器不支 	持系统盘单独扩	容,您可以选择升约	吸到拥有更大容量的	音餐。									
	挂载云硬盘											φ		
	ID/名称	状态 ▼	可用区	属性 ▼	类型 ▼	容量 \$	随实例释放	已用备份点/备份点配额	自动续费	创建/到期时间	操作			
	in the directly.	已挂载	广州三区	数据盘	高性能云硬盘	10GiB	否	-/-	关闭	2023-12-06 14:49:36 创建 2024-01-06 14:49:36 到期	续费	更多 ▼		
	Distances and the second secon	已挂载	广州三区	系统盘	SSD云硬盘	50GiB	是	-/-	关闭	2023-10-09 19:36:29 创建 2026-10-09 19:36:29 到期	续费	卸载 创建备份点 扩突	_	
	共 2 条									20▼条/页 🛛 🔺	1	调整备份点配额 设置自动续费		



3. 在弹出的云硬盘扩容弹窗中,确认需要扩容的云硬盘,并设置目标容量,如下图所示:

 1. 为了防止對 2. 若硬盘初始 3. 云硬盘扩射 文件系統 	女据丢失,作为数据盘的 台化为 MBR 格式,容量 §成功后,您还需要登录 ☑。	回云硬盘仅支持扩容,不 最大支持 2TIB。若扩系 数实例手动扩展分区及文	^K 支持缩容。 穿超出 2TiB 则需要您重新初始化为 C件系统,详细操作参见: 扩容Wii) GPT 格式, <u>查看详情</u> 亿。 ndows文件系统 亿 或扩容Linux
您已选择 1个云硬盘, 	起			
ID/名称	可用区	容量/类型	已建备份点/备份点配額	创建/到期时间
ladar - scharder Inder - Asjander - en Asja	广州三区	10GiB 高性能云硬盘	-/-	2023-12-06 14:49:36 创建 2024-01-06 14:49:36 到期
当前容量 10GiB				
目标容量 峰值性能	200GiB 随机IOPS=2200,吞叫	500GiB 士量=108MB/s	1000GiB	- 50 + G
*** 1 / * *	(i)			

- 4. 设置完成后,单击**提交订单**,支付成功后,即可完成扩容。
- 5. 根据目标云服务的操作系统类型,您需要 数据盘扩展分区及文件系统(Windows)或 数据盘扩展分区及文件系统(Linux)将扩容部分的容量划分至已 有分区内,或者将扩容部分的容量格式化成独立的新分区。

相关操作

区分数据盘

您可根据轻量应用服务器实际使用的操作系统,选择查看方式:

Linux

- 1. 登录 Linux 实例。
- 2. 执行以下命令,查看到云硬盘与设备名之间的对应关系。

ls -l /dev/disk/by-id

返回结果如下图所示:

total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 6 15:06 ata-QEMU_DVD-ROM_QM00002 ->//sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 6 15:06 virtio-disk-4dpiio9u ->//vdb
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 6 15:10 virtio-disk-mv9okebq ->//vdd
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 6 15:09 virtio-disk-nmzil17k ->//vdc

其中, disk-xxxxxxxx 为云硬盘 ID, 您可前往 云硬盘列表 查看。

Windows

- 1. 登录 Windows 实例。
- 2. 右键单击 🥂 ,选择运行。
- 3. 在运行窗口中,输入 cmd 并按 Enter。
- 4. 执行以下命令,查看云硬盘与设备名之间的对应关系。

wmic diskdrive get caption, deviceid, serial number



返回结果如下图所示:

	47772	
C:\Users\Ad Caption Red Hat Vir Red Hat Vir	ninistrator>wmic diskdrive get caption,deviceid,serialnumber DeviceID SerialNumber 10 SCSI Disk Device \\.\PHYSICALDRIUEØ 10 SCSI Disk Device \\.\PHYSICALDRIUE1 disk-hmvcmqrm	
或执行以下命令	÷:	
wmic path	win32_physicalmedia get SerialNumber,Tag	
返回结果如下图		
C: Wsers Ad SerialNumbe disk-486hcb	ninistrator>wmic path win32_physicalmedia get SerialNumber,Tag	
其中, disk-	xxxx 为云硬盘 ID,您可前往 云硬盘列表 查看。	

查看实例 cloudinit 配置

您可根据轻量应用服务器实际使用的操作系统,选择查看方式:

```
查看 Linux 实例 cloudinit 配置
完成扩容操作后,请 登录 Linux 实例 确认 /etc/cloud/cloud.cfg 是否包含 growpart 及 resizefs 配置项。
• 是,则无需进行其他操作。如下图所示:
   cloud init modules:
     migrator
    - bootcmd
   - write-files
     growpart
     resizefs
     set_hostname
     update_hostname
      ['update_etc_hosts', 'once-per-instance']
     rsyslog
     users-groups
     ssh
   ○ growpart: 扩展分区大小到磁盘大小。
```

- resizefs: 扩展调整 / 分区文件系统到分区大小。
- 否,则需根据目标云服务的操作系统类型,手动扩文件系统及分区。您需要执行数据盘扩展分区及文件系统(Linux),将扩容部分的容量划分至已有分 区内或将扩容部分的容量格式化为新的独立分区。

```
杳看 Windows 实例 cloudinit 配置
```

完成扩容操作后,请 登录 Windows 实例 确认 C:\Program Files\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init\conf\cloudbase-init.conf 中 的 plugin 是否包含 ExtendVolumesPlugin 配置项。

• 是,如果 cloudbase-init 配置文件 cloudbase-init.conf 中包含了 ExtendVolumesPlugin 配置项,需要重启机器 cloudbase-init 才 会自动扩展卷把 C 分区后面的空白空间加到 C 分区,并且需要 C 分区和空白空间之间无其他分区干扰。如果 C 分区和空白空间之间无其他分区、且不想 重启,或者有第三方安全软件拦截 cloudbase-init 使之不能完成 extend volume,您需要手动执行如下 powershell 命令。

I	\$DiskOps="0
I	select disk 0
I	select volume c
I	extend
I	exit
I	@ "



\$DiskOps | diskpart.exe | Out-Null

• 否,则需根据目标云服务的操作系统类型,手动扩文件系统及分区。您需要执行数据盘扩展分区及文件系统(Windows),将扩容部分的容量划分至已 有分区内或将扩容部分的容量格式化为新的独立分区。

数据盘扩展分区及文件系统(Windows)

最近更新时间:2025-05-2018:08:02

腾讯云

操作场景

在通过控制台 扩容云硬盘 后,需要将扩容部分的容量划分至已有分区内,或者将扩容部分的容量格式化成一个独立的新分区。

- 若您在云硬盘连接在轻量应用服务器上并且该服务器为正常运行状态时执行了硬盘扩容操作,需要先执行 重新扫描磁盘 操作来识别扩容后的硬盘空间。
- 若您在云硬盘待挂载状态/硬盘挂载但服务器已经关机执行了扩容操作,扩容后的硬盘空间将自动识别。

▲ 注意

- 扩容文件系统操作不慎可能影响已有数据,因此强烈建议您在操作前通过数据盘备份点手动备份数据。
- 扩容文件系统需要重启实例或重新扫描磁盘,将导致一定时间的业务中断,建议您选择合适的时间谨慎操作。
- 完成扩容操作后,强烈建议您按照重新扫描磁盘识别扩容后的容量。执行"刷新"等其他操作不能确保系统可识别扩容容量。

前提条件

- 已通过控制台扩容云硬盘。
- 该云硬盘已通过控制台挂载到 Windows 轻量应用服务器并已创建文件系统。详情请参见挂载云硬盘。
- 已登录待扩展分区及文件系统的 Windows 轻量应用服务器。详情请参见使用标准方式(WebRDP)登录 Windows 实例。

🕛 说明

本文以 Windows Server 2012 R2 操作系统的轻量应用服务器为例,不同操作系统的扩容操作可能略有不同,本文仅供参考。

操作步骤

△ 注意

- 如通过控制台扩容云硬盘时,挂载该盘的轻量应用服务器正处于正常运行状态,则需要 重新扫描磁盘 待识别扩容后的云硬盘空间后再 扩容原有分区的 文件系统或新建分区。
- 如通过控制台扩容云硬盘时,该盘处于待挂载状态或者挂载该盘的轻量应用服务器正处于关机状态,直接 扩容原有分区的文件系统或新建分区 即可。
- 如果轻量应用服务器的存储控制器的 Virtio 驱动版本低于58003,则请重启实例 后再进行以下操作。可参见查看 Virtio 驱动版本,确定正在使用的 Virtio 驱动版本。

重新扫描磁盘

- 1. 右键单击 ,并选择计算机管理。
- 2. 在**计算机管理**窗口的左侧导航栏中,选择**存储 > 磁盘管理**。



3. 右键单击磁盘管理,选择重新扫描磁盘。如下图所示:

🌆 计算机管理(本地)		卷
		📼 (C:)
▷ 🕑 任务计划程	序	📼 System Reserve
D 🛃 事件查看器	ŧ	📼 新加卷 (E:)
▷ 📓 共享文件夹	E	
Þ 🜆 本地用户和	組	
▷ 🔕 性能		
🛁 设备管理器	f	
⊿ 🚰 存储		
Windows	Server Back	
📄 磁盘管理		
▷ 🔜 服务和应用	刷新(F)	
	重新扫描磁	:盘(R)
	创建 VHD	
	附加 VHD	
	所有任务(K) •
	查看(V)	•
	帮助(H)	

4. 扫描完成后,查看数据盘是否已经变为扩容后的大小(本例中执行扫描操作后识别到硬盘由原来的10GB扩容到了50GB)。如下图所示:

*	计算机管理				
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮	助(H)				
🗢 🄿 🖄 🗊 📓 🖬 📓					
计算机管理(本地)	卷	布局 类型	文件系统	状态	
◎ 系統工具	🖙 (C:)	简单 基本	NTFS	状态良好	(启动, 页)
▶ 🕑 任务计划程序	System Reserved	简单基本	NTFS	状态良好	(系统, 活动
▷ 🛃 事件查看器	□□·新加卷 (E:)	简单基本	NTFS	状态良好	(主分区)
▶ 👸 共享文件夹					
▷ 🌆 本地用户和组					
▶ 🔞 性能					
🚑 设备管理器					
🔄 存储					
Windows Server Backup					
🗃 磁盘管理					
🔜 服务和应用程序					
			_		
	<				>
	0				^
	L 磁盘1	training and			_
	基本 50.00 GB	新加老 (E:)		O GB	
	联机	状态良好 (1	·分区 未分	£80	~
< III >	■ 未分配 ■ 主分区				

扩容原有分区的文件系统或新建分区

您可根据实际需求,参考以下步骤扩容数据盘原有分区的文件系统,或创建新分区:

扩容原有分区的文件系统



1. 右键单击磁盘空间的任一空白处,选择扩展卷。如下图所示:

8			磁盘管	管理		-	D X	
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)								
i 🛐 🏟 👘	♦ ⇒ 1 2 1 2 × 2 2 2 3 4							
卷	布局	类型	文件系统	状态	容量	可用空间	%可用 ^	
📼 (C:)	简单	基本	NTFS	状态良好 (39.66 GB	26.78 GB	68 % ≡	
System Reserve	」 简单	基本	NTFS	状态良好 (350 MB	88 MB	25 %	
□●新加卷 (E:)	简单	基本	NTFS	状态良好 (10.00 GB	9.96 GB	100 % 🗠	
📼 磁盘 0								
基本 40.00 GB	Syster 350 M	m Reserved IB NTFS	(C 39.0	:) 56 GB NTFS				
联机 状态良好 (系统,活动,主分区) 状态良好 (启动,页面文件,故障转储,主分区)								
□□ 磁盘 1 基本 20.00 GB 联机	新加卷 1 为	(E:) 打开(O) 资源管理器(E) 将分区标记为活	动分区(M)	/// 10.00 GB 未分配				
4 CD-ROM 0 CD-ROM (D:) 无媒体		更改驱动器号和 格式化(F) 扩展卷(X) 压缩卷(H)	路径(C)					
■ 未分配 ■ 主分区		rokUldt完t級(A) 删除卷(D) 属性(P)						
		帯助(H)						

根据扩展卷向导的指引完成扩展卷操作。
 完成后新增的数据盘空间将会合入原有卷中。

创建新分区

1. 右键单击磁盘未分配空白处,选择新建简单卷。如下图所示:

2			磁盘管	锂		-		x
文件(F) 操作(A)	查看(V) 帮!	助(H)						
🖛 🔿 🖬 🚺	1 🖸 💕	10 0						
卷	布局	类型	文件系统	状态	容量	可用空间	% 可用	₹ ^
🗈 (C:)	简单	基本	NTFS	状态良好 (39.66 GB	26.78 GB	68 %	≡
System Reserved	简单	基本	NTFS	状态良好 (350 MB	88 MB	25 %	
■新加卷 (E:) <	简单	基本	NTFS	状态良好 (. 10.00 GB	9.96 GB	100 %	5 × >
								_
基本 基本 40.00 GB 联机	System Re 350 MB NT 状态良好 (3	served TFS 系统, 活动, 主	分区) (C 39.6 状态	;) 66 GB NTFS :良好 (启动, 页面	文件, 故障转储, ;	主分区)		
□ 磁盘 1 基本 20.00 GB 联机	新加卷 (E:) 10.00 GB N 状态良好 (目	ITFS E分区)		10. 未	新建简单卷(I) 新建跨区卷(N) 新建带区卷(T) 新建镜像卷(R)			
CD-ROM 0					新建 RAID-5 卷	(W)		
CD-ROM (D:)					属性(P)			
无媒体					帮助(H)			
							_	
木刀印 単 土刀込								

根据新建简单卷向导的默认设置完成简单卷操作。
 完成后新增的数据盘空间会新建一个分区。



相关操作

查看 Virtio 驱动版本

- 1. 右键单击 ,并选择**设备管理器**。
- 2. 在设备管理器窗口中,展开存储控制器项,并双击 Tencent VirtIO SCSI controller。
- 3. 在 Tencent VirtIO SCSI controller 属性窗口中,选择驱动程序,查看当前版本。如下图所示,当前版本为58005。



相关文档

- 扩容云硬盘
- 数据盘扩展分区及文件系统(Linux)



数据盘扩展分区及文件系统(Linux) 在线扩展数据盘分区及文件系统

最近更新时间: 2025-05-20 18:08:02

操作场景

当您通过控制台扩容了作为数据盘的云硬盘后,此时仅扩展了存储容量,还需进行云硬盘分区或文件系统的扩容。本文提供了不停服的扩容分区及文件系统步骤,您 可参考本文进行操作。

前提条件

- 在按照本文操作前,强烈建议您为对应云硬盘进行数据备份。详情请参见 创建备份点。如出现误操作导致数据丢失,则可回滚备份点进行数据恢复。
- 已通过控制台扩容云硬盘容量,且该盘已挂载至轻量应用服务器。详情请参见扩容云硬盘。
- Linux 内核不低于3.6.0版本,可使用 uname -a 命令查看内核版本。若内核版本低于3.6.0,可参见离线扩展分区及文件系统(Linux)进行操作。

操作环境

资源	说明			
操作系统	CentOS 7.6 64位			
云硬盘(数据盘)	 /dev/vdb:使用 MBR 分区和 ext4 文件系统,已通过控制台由50GB扩容到60GB。 /dev/vdc:使用 GPT 分区和 xfs 文件系统,已通过控制台由50GB扩容到60GB。 			

操作步骤

查看云硬盘分区信息

- 1. 登录轻量应用服务器,详情请参见使用 OrcaTerm 方式登录 Linux 实例。
- 2. 执行以下命令,查询云硬盘的分区信息。

fdisk -l

🕗 腾讯云

返回结果如下图所示:

Disk /dev/vda: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors					
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes					
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes					
I/O size (minimum/optimal): 262144 bytes / 262144 bytes					
Disklabel type: dos					
Disk identifier: 0x89ee0607					
Device Boot Start End Sectors Size Id Type					
/dev/vda1 * 2048 41943006 41940959 20G 83 Linux					
Disk /dev/vdb: 60 GiB, 64424509440 bytes, 125829120 sectors					
Units: sectors of 1 * 512 - 512 bytes					
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes					
1/O size (minimum/optimal): 262144 bytes / 262144 bytes					
Disklabel type: dos					
Diskidentifier, 0x6d971946					
Disk identifier: 0x6d871946					
Disk identifier: 0x6d871946					
Disk identifier: 0x6d871946 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/wdb1 2048 104857599 104855552 50g 83 Linux					
Disk identifier: 0x6d871946 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/vdb1 2048 104857599 104855552 50G 83 Linux					
Disk identifier: 0x6d871946 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/vdb1 2048 104857599 104855552 50G 83 Linux					
Disk identifier: 0x6d871946 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/vdb1 2048 104857599 104855552 50G 83 Linux Disk /dev/vdc: 60 GiB, 64424509440 bytes, 125829120 sectors					
Disk identifier: 0x6d871946 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/vdb1 2048 104857599 104855552 50G 83 Linux Disk /dev/vdc: 60 GiB, 64424509440 bytes, 125829120 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes					
Disk identifier: 0x6d871946 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/vdb1 2048 104857599 104855552 50G 83 Linux Disk /dev/vdc: 60 GiB, 64424509440 bytes, 125829120 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes					
Disk identifier: 0x6d871946 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/vdb1 2048 104857599 104855552 50G 83 Linux Disk /dev/vdc: 60 GiB, 64424509440 bytes, 125829120 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 262144 bytes / 262144 bytes					
Disk identifier: 0x6d871946 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/vdb1 2048 104857599 104855552 50G 83 Linux Disk /dev/vdc: 60 GiB, 64424509440 bytes, 125829120 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 262144 bytes / 262144 bytes Disklabel type: gpt					
Disk identifier: 0x6d871946 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/vdb1 2048 104857599 104855552 50G 83 Linux Disk /dev/vdc: 60 GiB, 64424509440 bytes, 125829120 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 262144 bytes / 262144 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: 8D34962D-3D6F-47E4-A3FF-7F2DC0441FE3					
Disk identifier: 0x6d871946 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/vdb1 2048 104857599 104855552 50G 83 Linux Disk /dev/vdc: 60 GiB, 64424509440 bytes, 125829120 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 262144 bytes / 262144 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: 8D34962D-3D6F-47E4-A3FF-7F2DC0441FE3					
Disk identifier: 0x6d871946 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/vdb1 2048 104857599 104855552 50G 83 Linux Disk /dev/vdc: 60 GiB, 64424509440 bytes, 125829120 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 262144 bytes / 262144 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: 8D34962D-3D6F-47E4-A3FF-7F2DC0441FE3 Device Start End Sectors Size Type					

可从图中获取以下信息:

- /dev/vdb 数据盘容量为60GB,包含 MBR 分区 /dev/vdb1 ,容量为50GB。
- /dev/vdc 数据盘容量为60GB,包含 GPT 分区 /dev/vdc1 ,容量为50GB。
- 3. 执行以下命令,确认已有分区的文件系统类型。

df -TH

返回结果如下图所示:

[root@VM-8-61-0	centos ~]‡	df -TH	1			
Filesystem	Туре	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	devtmpfs	946M	0	946M	0%	/dev
tmpfs	tmpfs	960M	25k	960M	18	/dev/shm
tmpfs	tmpfs	960M	443k	959M	18	/run
tmpfs	tmpfs	960M	0	960M	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/vda1	ext4	22G	2.1G	19G	11%	/
/dev/vdb1	ext4	53G	55M	50G	1%	/mnt/disk1
/dev/vdc1	xfs	54G	409M	54G	18	/mnt/disk2
tmpfs	tmpfs	192M	0	192M	0%	/run/user/0

可从图中获取以下信息:

- /dev/vdb1 文件系统类型为 ext4,已挂载至 /mnt/disk1 。
- /dev/vdc1 文件系统类型为 xfs,已挂载至 /mnt/disk2 。

扩容分区

- 1. 根据实际情况执行命令,安装 gdisk 工具。
 - 若分区类型为 MBR,则请跳过此步骤。
 - 若分区类型为 GPT,则请对应轻量应用服务器操作系统类型,执行以下命令安装工具。

CentOS



yum install gdisk -y

Ubuntu 或 Debian

apt-get install gdisk -y

2. 对应轻量应用服务器操作系统类型,执行以下命令,安装 growpart 工具。

CentOS
yum install -y cloud-utils-growpart
Ubuntu 或 Debian
apt-get install -y cloud-guest-utils

3. 执行以下命令,使用 growpart 工具扩容分区。

```
本文以扩容 /dev/vdb1 分区为例,命令中 /dev/vdb 与 1 间需使用空格分隔。您可按需修改命令。
```

返回结果如下图所示,则表示分区扩容成功。

```
[root@VM-8-61-centos ~] # growpart /dev/vdb 1
CHANGED: partition=1 start=2048 old: size=104855552 end=104857600 new: size=125
7039,end=125829087
```

扩容文件系统

1. 根据 步骤3 获取到的文件系统类型,执行对应命令扩容文件系统:

扩容 ext 文件系统

执行以下命令,扩容 ext 文件系统。

resize2fs /dev/vdb1

返回结果如下图所示:

```
[root@VM-8-61-centos ~] # resize2fs /dev/vdb1
resize2fs 1.44.3 (10-July-2018)
Filesystem at /dev/vdb1 is mounted on /mnt/disk1; on-line resizing required
old_desc_blocks = 7, new_desc_blocks = 8
The filesystem on /dev/vdb1 is now 15728379 (4k) blocks long.
```



扩容 xfs 文件系统

执行以下命令,安装 xfsprogs 工具。

type xfs_growfs || sudo apt-get install -y xfsprogs

执行以下命令,扩容 xfs 文件系统。

xfs_growfs **<挂载点**>

本文示例为 /dev/vdc1 挂载至 /mnt/disk2 ,则执行以下命令。

xfs_growfs /mnt/disk2

返回结果如下图所示:

[root@VM	-8-61-centos ~] # x fs_gro	wfs /mnt/disk	2
meta-dat	a=/dev/vdc1	isize=512	agcount=4, agsize=3276672 blks
	=	sectsz=512	attr=2, projid32bit=1
	=	crc=1	<pre>finobt=1, sparse=1, rmapbt=0</pre>
	=	reflink=1	
data	=	bsize=4096	blocks=13106688, imaxpct=25
	=	sunit=0	swidth=0 blks
naming	=version 2	bsize=4096	ascii-ci=0, ftype=1
log	=internal log	bsize=4096	blocks=6399, version=2
	=	sectsz=512	<pre>sunit=0 blks, lazy-count=1</pre>
realtime	=none	extsz=4096	<pre>blocks=0, rtextents=0</pre>

2. 执行以下命令,查看扩容结果。

df -TH			

返回结果如下图所示,则表示已扩容成功。

[root@VM-8-61-0	centos ~]#	df -T	Ħ			
Filesystem	туре	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	devtmpfs	946M	0	946M	0%	/dev
tmpfs	tmpfs	960M	25k	960M	18	/dev/shm
tmpfs	tmpfs	960M	443k	959M	18	/run
tmpfs	tmpfs	960M	0	960M	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/vda1	ext4	22G	2.1G	19G	11%	/
/dev/vdb1	ext4	64G	55M	60G	18	/mnt/disk1
/dev/vdc1	xfs	65G	484M	64G	1%	/mnt/disk2
tmpfs	tmpfs	192M	0	192M	0%	/run/user/0

3. 扩容成功后请检查数据完整性,观察轻量应用服务器中的业务是否正常运行。如果有异常可以使用回滚备份点的方式进行数据恢复,详情参见回滚备份点。



离线扩展数据盘分区及文件系统 确认扩展方式

最近更新时间: 2024-06-26 16:44:12

操作场景

云硬盘是云上可扩展的存储设备,您可以在创建云硬盘后随时扩展其大小,以增加存储空间,同时不失去云硬盘上原有的数据。 在通过控制台完成 <mark>扩容云硬盘</mark> 后,您还需要在轻量应用服务器实例内部将扩容部分的容量划分至已有分区内,您需要结合实际需求选择最佳的云硬盘扩展方式。本 文档介绍了在 Linux 轻量应用服务器上如何确定云硬盘的扩展方式。

▲ 注意

扩容文件系统操作不慎可能影响已有数据,因此建议您在操作前手动 创建备份点 备份数据。

前提条件

- 已通过控制台扩容云硬盘。
- 该云硬盘已挂载到 Linux 轻量应用服务器并已创建文件系统。详情请参见 挂载云硬盘。
- 已登录待扩展分区及文件系统的 Linux 轻量应用服务器。详情请参见使用 OrcaTerm 方式登录 Linux 实例 。

操作步骤

1. 以 root 用户执行以下命令,查询云硬盘使用的分区形式。

fdisk -l

○ 若结果如下图所示无分区(仅展示 /dev/vdb),按下方表格中**扩容文件系统**步骤操作。

```
[root@VM_0_102_centos ~] # fdisk -1
Disk /dev/vda: 53.7 GB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000d64b4
   Device Boot
                                                    Blocks
                        Start
                                         End
                                                               та
                                                                   System
/dev/vda1
                         2048
                                  104857599
                                                  52427776
                                                               83
                                                                   Linux
Disk /dev/vdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
[root@VM 0 102 centos ~]#
```

○ 若结果如下两图所示(根据操作系统不同略有不同),按下方表格中 GPT 分区步骤操作。



WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/vdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.



○ 若结果如下图所示(根据操作系统不同略有不同),按下方表格中 MBR 分区步骤操作。

[root@VM_20_49_tlin Disk /dev/xvda: 856 255 heads, 63 secto Units = cylinders of Sector size (logic: I/O size (minimum/of Disk identifier: 0;	nux ~]# fdisk 39 MB, 858993 prs/track, 10 pf 16065 * 51 al/physical): pptimal): 512 xf5a25329	4592 bytes 44 cylinde 2 = 822528 512 bytes bytes / 5	rs 0 bytes / 512 byte 12 bytes			
Device Boot /dev/xvdal *	Start 1	End 1044	Blocks 8385898+	Id 83	System Linux	
Disk /dev/xvdc: 107.4 GB 107374182400 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 13054 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x06a4a875						
Device Boot /dev/xvdcl	Start 1	End 6526	Blocks 52420063+	Id 83	System Linux	

2. 根据 步骤1 查询到的云硬盘分区形式,结合云硬盘实际情况选择对应的扩容方式。

△ 注意

- MBR 分区方式支持的磁盘最大容量为2TB。
- 若您的磁盘使用 MBR 分区方式,且需要扩容至超过2TB时,建议您重新创建并挂载一块数据盘,并采用 GPT 方式进行分区后将原有数据拷贝至新数据盘上。

分区形式	扩容方式	说明
-	扩容文件系统	适用于没有创建分区、直接在裸设备上创建了文件系统的场景。
GPT	将扩容部分的容量划分至原有 GPT 分区	扩容原有 GPT 分区。
	将扩容部分的容量格式化成独立的 GPT 分区	保持原有分区不变,扩容部分新建 GPT 分区。
MBR	将扩容部分的容量划分至原有 MBR 分区	扩容原有 MBR 分区。
	将扩容部分的容量格式化成独立的 MBR 分区	保持原有分区不变,扩容部分新建 MBR 分区。



离线扩展 MBR 分区及文件系统(小于2TB)

最近更新时间: 2024-06-26 16:44:13

操作场景

当您的云硬盘在已有 MBR 分区并已创建文件系统的情况下,已扩容至小于2TB。则请根据实际情况,通过以下两种方式扩展分区及文件系统:

- 将扩容部分的容量划分至原有 MBR 分区
- 将扩容部分的容量格式化成独立的 MBR 分区

前提条件

fdisk/e2fsck/resize2fs 自动扩容工具适用于 Linux 操作系统,用于将新扩容的云硬盘空间添加到已有的文件系统中,扩容能够成功必须满足以下条件:

- 已确认扩容分区格式,详情请参见确认扩展方式。
- 文件系统是 EXT2/EXT3/EXT4/XFS。
- 当前文件系统不能有错误。
- 扩容后的磁盘大小不超过2TB。
- 文档中使用的扩容工具仅支持 Python 2 版本,不支持 Python 3 版本。

操作步骤

将扩容部分的容量划分至原有 MBR 分区

以 root 用户执行以下命令,查询云硬盘的分区信息。

lsblk

[•] 返回信息如下图所示,则说明仅具备1个分区。您可使用工具进行自动扩容,详情请参见使用工具扩容。

[root@	VM-8-57-α	cent	:os ~] ‡	ls	olk	
NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sr0	11:0	1	118.6M	0	rom	
vda	253:0	0	10G	0	disk	
∟vda1	253:1	0	10G	0	part	/
vdb	253:16	0	10G	0	disk	
∟vdb1	253:17	0	10G	0	part	

• 返回信息如下图所示,则说明已具备 vdb1 、 vdb2 两个分区。如果您具备2个或以上分区时,请参见 手动扩容 选择分区进行扩容。

[root@	M-8-128-	-cer	ntos ~]	1:	∃blk	
NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sr0	11:0	1	118.6M	0	rom	
vda	253:0	0	10G	0	disk	
∟ _{vda1}	253:1	0	10G	0	part	/
vdb	253:16	0	30G	0	disk	_
-vdb1	253:17	0	10G	0	part	
∟vdb2	253:18	0	10G	0	part	

使用工具扩容

🕛 说明

使用工具扩容的方式支持仅1个分区的场景。若存在2个及以上分区,请使用 手动扩容 方式。

1. 以 root 用户执行以下命令,卸载分区。

umount **<挂载点**>

本文挂载点以 /data 为例,则执行:

umount /data



2. 执行以下命令,下载工具。

```
wget -0 /tmp/devresize.py https://raw.githubusercontent.com/tencentyun/tencentcloud-cbs-
tools/master/devresize/devresize.py
```

3. 执行以下命令,使用扩容工具进行扩容。

python /tmp/devresize.py <硬盘路径

```
本文以硬盘路径以 /dev/vdb ,文件系统在 vdb1 上为例,则执行:
```

python /tmp/devresize.py /dev/vdb

4. 若输出 The filesystem on /dev/vdb1 is now XXXXX blocks long. 如下图所示,则表示扩容成功,请执行 步骤6。



5. 若输出 [ERROR] - e2fsck failed!!, 请执行以下步骤: a. 执行以下命令,修复文件系统所在分区。

fsck -a <**分区路径**>

本文以硬盘路径是 /dev/vdb 且文件系统在 vdb1 上为例,则执行:

fsck -a /dev/vdb1

b. 修复成功后,再次执行以下命令,使用扩容工具进行扩容。

python /tmp/devresize.py /dev/vdb

6. 执行以下命令,手动挂载扩容后的分区,本文挂载点以 /data 为例。

ount <分区路径> <挂载点>

若扩容前已有分区且分区路径以 /dev/vdb1 为例,则执行:

mount /dev/vdb1 /data

7. 执行以下命令,查看扩容后的分区容量。

df -h



若返回类似如下图所示的信息,说明挂载成功,即可查看到数据盘:

[root@VM-2-4-	centos ~]# df	-h		
Filesystem	Size	Used	Avail	Use €	Mounted on
devtmpfs	902M	0	902M	0%	/dev
tmpfs	915M	24K	915M	1%	/dev/shm
tmpfs	915M	416K	915M	1%	/run
tmpfs	915M	0	915M	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/vda1	9.8G	2.2G	7.2G	23%	/
tmpfs	183M	0	183M	0%	/run/user/0
/dev/vdb1	20G	44M	19G	18	/data

8. 执行以下命令,查看扩容后原分区的数据信息,确认新增加的存储空间是否扩容到文件系统中。

ll /data

手动扩容

1. 以 root 用户执行以下命令,卸载分区。

umount <挂载点>

本文挂载点以 /data 为例,则执行:

umount /data

2. 下载 growpart 工具。

yum install -y cloud-utils-growpar

3. 执行以下命令,扩容分区 vdb2 。本文以扩容 vdb2 分区为例,您可根据实际情况修改命令。

growpart /dev/vdb 2

4. 执行以下命令,扩容分区的文件系统。

resize2fs /dev/vdb2

返回结果如下图所示,则表示已成功扩容。

[root@VM-8-128-centos ~] # resize2fs /dev/vdb2 resize2fs 1.42.9 (28-Dec-2013) Resizing the filesystem on /dev/vdb2 to 5242875 (4k) blocks. The filesystem on /dev/vdb2 is now 5242875 blocks long.

5. 执行以下命令,手动挂载扩容后的分区,本文以挂载点以 /data 为例。

ount **<分区路径> <挂载点**>

若扩容前已有分区且以分区路径以 /dev/vdb2 为例,则执行:

ount /dev/vdb2 /data

6. 执行以下命令,查看扩容后的分区容量。

df -h



若返回类似如下图所示的信息,说明挂载成功,即可查看到数据盘:

[root@VM-8-57	-centos	~]# di	E –h		
Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	909M	0	909M	08	/dev
tmpfs	919M	24K	919M	18	/dev/shm
tmpfs	919M	472K	919M	18	/run
tmpfs	919M	0	919M	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/vda1	9.8G	2.0G	7.4G	21 %	/
tmpfs	184M	0	184M	0%	/run/user/0
/dev/vdb2	20G	44M	19G	18	/data

7. 执行以下命令,查看扩容后原分区的数据信息,确认新增加的存储空间是否扩容到文件系统中。

ll /data

将扩容部分的容量格式化成独立的 MBR 分区

1. 以 root 用户执行以下命令,查看已挂载的数据盘分区信息。

df -h
已挂载数据盘分区为20GB。如下图所示:
[root@VM-2-4-centos ~] # df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

Filesystem	Size	Used	Avail	Use≹	Mounted on
devtmpfs	902M	0	902M	0%	/dev
tmpfs	915M	24K	915M	18	/dev/shm
tmpfs	915M	416K	915M	1%	/run
tmpfs	915M	0	915M	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/vda1	9.8G	2.2G	7.2G	23%	/
tmpfs	183M	0	183M	0%	/run/user/0
/dev/vdb1	20G	44M	19G	18	/data

2. 执行以下命令,查看数据盘扩容后未分区的信息。

fdisk -l

数据盘已扩容至30GB。如下图所示:

```
[root@VM-2-4-centos ~] # fdisk -1
Disk /dev/vda: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 262144 bytes / 262144 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x89ee0607
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/vda1 * 2048 20971486 20969439 10G 83 Linux
Disk /dev/vdb: 30 GiB 32212254720 bytes, 62914560 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 262144 bytes / 262144 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x7bb67b98
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/vdb1 2048 41943039 41940992 20G 83 Linux
```

3. 执行以下命令,解挂所有已挂载的分区。

umount <**挂载点**>

本文挂载点以 /data 为例,则执行:

umount /data



🕛 说明

请将云硬盘上所有分区都解挂后,再执行 步骤4。

4. 执行以下命令,新建一个新分区。

fdisk <**硬盘路径**>

本文磁盘路径以 /dev/vdb 为例,则执行:

```
      fdisk /dev/vdb

      按照界面的提示,依次执行以下步骤:

      i. 输入 p: 查看现有分区信息,本文已有分区 /dev/vdb1。

      ii. 输入 n: 新建分区。

      iii. 输入 p: 新建主分区。

      iv. 输入 2: 新建第2个主分区。

      v. 按2次 Enter: 分区大小使用默认配置。

      vi. 输入 w: 保存分区表,开始分区。

      如下图所示:
```

[root@VM-2-4-centos ~] # fdisk /dev/vdb

```
Welcome to fdisk (util-linux 2.32.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
```

```
Command (m for help): p
Disk /dev/vdb: 30 GiB, 32212254720 bytes, 62914560 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 262144 bytes / 262144 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x7bb67b98
```

 Device
 Boot Start
 End
 Sectors Size Id
 Type

 /dev/vdb1
 2048 41943039 41940992
 20G 83 Linux

```
Command (m for help): n

Partition type

p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)

e extended (container for logical partitions)

Select (default p): p

Partition number (2-4, default 2): 2

First sector (41943040-62914559, default 41943040):

Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (41943040-62914559, default 62914559):

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 10 GiB.

Command (m for help): W

The partition table has been altered.
```

The partition table has been altered. Calling ioctl() to re-read partition table. Syncing disks.

 说明 本文以创建一个分区为例,您可以根据实际需求创建多个分区。

5. 执行以下命令,查看新分区。

fdisk -l



新的分区 vdb2 已经创建完成。如下图所示:

[root@VM-2-4-centos ~] # fdisk -1						
Disk /dev/vda: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors						
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes						
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes						
I/O size (minimum/optimal): 262144 bytes / 262144 bytes						
Disklabel type: dos						
Disk identifier: 0x89ee0607						
Device Boot Start End Sectors Size Id Type						
/dev/vda1 * 2048 20971486 20969439 10G 83 Linux						
Disk /dev/vdb: 30 GiB, 32212254720 bytes, 62914560 sectors						
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes						
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes						
I/O size (minimum/optimal): 262144 bytes / 262144 bytes						
Disklabel type: dos						
Disk identifier: 0x7bb67b98						
Device Boot Start End Sectors Size Id Type						
/dev/vdb1 2048 41943039 41940992 20G 83 Linux						
/dev/vdb2 41943040 62914559 20971520 10G 83 Linux						

6. 执行以下命令,格式化新分区并创建文件系统,您可以自行选择文件系统的格式,例如 EXT2、EXT3 等。

mkfs.<fstype> <**分区路径**>

本文以 EXT4 为例,则执行:

mkfs.ext4 /dev/vdb2

已成功创建 EXT4 文件系统,如下图所示:



7. 执行以下命令,创建新的挂载点。

mkdir <**新挂载点**>

本文新挂载点以 /data1 为例,则执行:

nkdir /data1

8. 执行以下命令,手动挂载新分区。

mount <新分区路径> <新挂载点>

本文以新分区路径 /dev/vdb2 ,新挂载点 /data1 为例,则执行:

mount /dev/vdb2 /data1

9. 执行以下命令,查看新分区信息。

if -h



返回如下图所示信息则说明挂载成功,即可以查看到数据盘:

[root@VM-2-4-ce	entos ~] # df	-h		
Filesystem	Size	Used	Avail	Use €	Mounted on
devtmpfs	902M	0	902M	0%	/dev
tmpfs	915M	24K	915M	1%	/dev/shm
tmpfs	915M	424K	915M	18	/run
tmpfs	915M	0	915M	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/vda1	9.8G	2.2G	7.2G	24%	/
tmpfs	183M	0	183M	0%	/run/user/0
/dev/vdb2	9.8G	37M	9.3G	1%	/data1
/dev/vdb1	20G	44M	19G	1%	/data

🕛 说明

若您希望轻量应用服务器在重启或开机时能自动挂载数据盘,则需要执行 步骤10 和 步骤11 添加新分区信息至 /etc/fstab 中。



cho '/dev/vdb2 /data1 ext4 defaults 0 0' >> /etc/fstab

11. 执行以下命令,查看信息。

cat /etc/fstab

若返回如下图所示信息,则表示添加分区信息成功。

[root@VM-2-4-centos ~] # cat /etc/fstab
ŧ
/etc/fstab
Created by anaconda on Tue Nov 26 02:11:36 2019
ŧ
Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
*
After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
units generated from this file.
*
UUID=659e6f89ccdf2c06e0fe / ext4 defaults 1
/dev/vdb2 /data1 ext4 defaults 0 0

相关文档

扩展分区及文件系统(Windows)


扩展 GPT 分区及文件系统(大于2TB)

最近更新时间: 2025-03-24 14:53:22

操作场景

当您的云硬盘在已有 GPT 分区并已创建文件系统的情况下,可根据实际情况,通过以下两种方式扩展分区及文件系统:

- 将扩容部分的容量划分至原有 GPT 分区
- 将扩容部分的容量格式化成独立的 GPT 分区

前提条件

e2fsck/resize2fs 自动扩容工具适用于 Linux 操作系统,用于将新扩容的云硬盘空间添加到已有的文件系统中,扩容能够成功必须满足以下条件:

- 已确认扩容分区格式,详情请参见确认扩展方式。
- 文件系统是 EXT 或 XFS。
- 当前文件系统不能有错误。

操作步骤

将扩容部分的容量划分至原有 GPT 分区

1. 以 root 用户执行以下命令,确认云硬盘的容量变化。

parted <磁盘路径> print

本文磁盘路径以 /dev/vdc 为例,则执行:

parted /dev/vdc print

若在过程中提示如下图所示信息,请输入 Fix 。如下图所示:

```
[root@VM-2-4-centos ~] # parted /dev/vdc print
Warning: Not all of the space available to /dev/vdc appears to be used, you can fix the GPT to use all of the spac
(an extra 3963617280 blocks) or continue with the current setting?
Fix/Ignore? Fix
```

扩容后的云硬盘大小为2040GB,已有分区的大小为10.7GB。如下图所示:

```
Model: Virtio Block Device (virtblk)
Disk /dev/vdc: 2040GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number Start End Size File system Name Flags
1 1049kB 10.7GB 10.7GB ext4 opt
```

2. 执行以下命令,查看该云硬盘是否有已挂载分区。

mount | grep '<磁盘路径>'

本文磁盘路径以 /dev/vdc 为例,则执行:

ount | grep '/dev/vdc'

○ 返回结果如下,则说明云硬盘上有一个分区(vdc1)挂载在 /data 上。

[root@VM-2-4-centos ~] # mount | grep '/dev/vdc' /dev/vdc1 on /data type ext4 (rw,relatime,stripe=64)

执行以下命令,将云硬盘上的**所有分区**都解挂。

umount <**挂载点**>



本文挂载点以 /data 为例,则执行:

umount /dat

○ 返回结果如下所示,则无已挂载分区,请执行下一步。

```
[root@VM-2-4-centos ~] # mount | grep '/dev/vdc'
[root@VM-2-4-centos ~] #
```

3. 执行以下命令,进入 parted 分区工具。

 parted <磁盘路径>

 本文磁盘路径以 /dev/vdc 为例,则执行:

 parted /dev/vdc

 4. 执行以下命令,将显示和操纵单位变成 sector (默认为GB)。

unit s

5. 执行以下命令,查看分区信息,并记录已有分区的 Start 值。

print ① 注意

```
请务必记录 Start 值。删除分区并新建后,Start 值必须保持不变,否则将会引起数据丢失。
```



6. 执行以下命令,删除原有分区。

rm < 分区 Number>	
由上图可知云硬盘上有一个分区,Number 为"1",则执行:	

rm 1

7. 执行以下命令,确定分区已删除,回显信息如下图所示。

print



(parted (parted) rm 1) print											
(paroca	(parced) princ											
Model:	Virtio	Block	Devic	e (vi	tblk)							
Disk /d	ev/vdc:	3984	588800	3								
Sector	size (l	ogica	l/phys	ical):	512B/5	12B						
Partiti	on Tabl	e: gp	t									
Disk Fl	ags:											
Number	Start	End	Size	File	system	Name	Flags					
(parted)											

△ 注意

如果误删分区,可立即执行 rescue 命令,并根据提示输入 Start、End 值确认恢复分区。

8. 执行以下命令,新建一个主分区。

mkpart primary <**原分区起始扇区**> 100%

100%表示此分区到磁盘的最末尾,且由 步骤5 可得 Start 值,请根据您的实际情况填写。本文中原分区删除前扇区由2048s开始,则 Start 值为2048,执 行:

mkpart primary 2048s 100%

如果出现如下图所示的状态,请输入 Ignore 。

Warning: The resulting partition is not properly aligned for best performance. Ignore/Cancel? Ignore

9. 执行以下命令,查看新分区是否已创建成功。

print

返回结果如下图所示,即表示新分区已创建成功。



10. 执行以下命令,退出 parted 工具。

uit

11. 执行以下命令,将新的分区表变更同步至操作系统。

partprobe

12. 执行以下命令,检查扩容后的分区。

e2fsck -f <**分区路径**>

本文以新建分区是1(即分区路径是 /dev/vdc1)为例,则执行:

e2fsck -f /dev/vdc1



返回如下图所示结果:

<pre>[root@VM-2-4-centos ~] # e2fsck -f /dev/vdc1</pre>										
e2fsck 1.44.3 (10-July-2018)										
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes										
Pass 2: Checking directory structure										
Pass 3: Checking directory connectivity										
Pass 4: Checking reference counts										
Pass 5: Checking group summary information										
/dev/vdc1: 11/655360 files (0.0% non-contiguous), 66753/2620928 blocks										

13. 请根据您的实际情况,对新建分区上的文件系统进行扩容操作。

○ EXT 文件系统执行以下命令:

resize2fs <**分区路径**>

本文分区路径以 /dev/vdc1 为例,则执行:

resize2fs /dev/vdc1

扩容成功则如下图所示:

```
[root@VM-2-4-centos ~] # resize2fs /dev/vdc1
resize2fs 1.44.3 (10-July-2018)
Resizing the filesystem on /dev/vdc1 to 498073088 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/vdc1 is now 498073088 (4k) blocks long.
```

○ XFS 文件系统执行以下命令:

xfs_growfs <**分区路径**>

本文分区路径以 /dev/vdc1 为例,则执行:

xfs_growfs /dev/vdc1

```
14. 执行以下命令,手动挂载新分区。
```

mount <分区路径> <挂载点>

本文分区路径以 /dev/vdc1 , 挂载点 /data 为例,则执行:

nount /dev/vdc1 /data

15. 执行以下命令,查看新分区。

df -h

返回如下图信息说明挂载成功,即可以查看到数据盘。

[root@VM-2-4-centos ~] # df -h										
Filesystem	Size	Used	Avail	Use €	Mounted on					
devtmpfs	902M	0	902M	8 0	/dev					
tmpfs	915M	24K	915M	1%	/dev/shm					
tmpfs	915M	420K	915M	1%	/run					
tmpfs	915M	0	915M	0%	/sys/fs/cgroup					
/dev/vda1	9.8G	2.2G	7.2G	24%	/					
tmpfs	183M	0	183M	0%	/run/user/0					
/dev/vdc1	1.9T	59M	1.8T	18	/data					

将扩容部分的容量格式化成独立的 GPT 分区

1. 以 root 用户执行以下命令, 确认云硬盘的容量变化。

parted <磁盘路径> print



本文磁盘路径以 /dev/vdc 为例,则执行:

parted /dev/vdc print

若在过程中提示如下图所示信息,请输入 Fix 。

```
[root@VM-2-4-centos ~] # parted /dev/vdc print
Warning: Not all of the space available to /dev/vdc appears to be used, you can fix the GPT to use all of the space
(an extra 209715200 blocks) or continue with the current setting?
Fix/Ignore? Fix
```

扩容后的云硬盘大小为2147GB,已有分区的大小为2040GB。如下图所示:



2. 执行以下命令,查看该云硬盘是否有已挂载分区。

mount | grep '<磁盘路径>'

本文磁盘路径以 /dev/vdc 为例,则执行:

ount | grep '/dev/vdc'

○ 返回结果如下,则说明云硬盘上有一个分区 (vdc1) 挂载在 /data 上。

[root@VM-2-4-centos ~] # mount | grep '/dev/vdc'
/dev/vdc1 on /data type ext4 (rw,relatime,stripe=64)

执行以下命令,将云硬盘上的所有分区都解挂。

umount <**挂载点**>

本文挂载点以 /data 为例,则执行:

umount /data

○ 返回结果如下所示,则无已挂载分区,请执行下一步。

[root@VM-2-4-centos	~]#	umount	/data
[root@VM-2-4-centos	~]#		

3. 执行以下命令,进入 parted 分区工具。

parted '<磁盘路径>'

本文磁盘路径以 /dev/vdc 为例,则执行:

parted '/dev/vdc'

4. 执行以下命令,查看分区信息,并记录已有分区的 End 值,以此值作为下一个分区的起始偏移值。

print



(parted	(parted) print											
Model: Virtio Block Device (virtblk)												
Disk /d	ev/vdc: :	2147GB										
Sector	size (lo	gical/ph	ysical):	512B/512B								
Partiti	on Table	: gpt										
Disk Fl	ags:											
Number	Number Start End Size File system Name Flags											
1	1049kB	2040GB	2040GB	ext4	primary							
-	1010.00		201002		Primary							

5. 执行以下命令,新建一个主分区。此分区将从已有分区的末尾开始,覆盖硬盘所有的新增空间。

nkpart primary start end

由 步骤4 可得 End 值,请您根据实际情况填写。本文中 End 值为2040GB,则执行:

kpart primary 2040GB 100%

6. 执行以下命令,查看新分区是否已创建成功。

princ

输出结果如下,则已成功新建分区:

(parted) mkpart primary 2040GB 100% (parted) print											
Model: Virtio Block Device (virtblk)											
Disk /d	ev/vdc:	2147GB									
Sector	size (lo	gical/phy	ysical):	512B/	512B						
Partiti	on Table	gpt									
Disk Fl	ags:										
Number	Start	End	Size	File	system	Name	Flags				
1	1049kB	2040GB	2040GB	ext4		primary					
2	2040GB	2147GB	107GB			primary					

7. 执行以下命令,退出 parted 工具。

quit

8. 执行以下命令,格式化新建的分区。您可以自行选择文件系统的格式,例如 EXT2、EXT3 等。

mkfs.<fstype> <**分区路径**>

本文以 EXT4 为例,则执行:

mkfs.ext4 /dev/vdc2

9. 执行以下命令,手动挂载新分区。

mount <分区路径> <挂载点>

本文分区路径以 /dev/vdc2 ,挂载点 /data 为例,则执行:

ount /dev/vdc2 /data

10. 执行以下命令,查看新分区。

df -h



返回如下图信息说明挂载成功,即可以查看到数据盘。

[root@VM-2-4-centos ~] # df -h										
Filesystem	Size	Used	Avail	Use €	Mounted on					
devtmpfs	902M	0	902M	0%	/dev					
tmpfs	915M	24K	915M	1%	/dev/shm					
tmpfs	915M	424K	915M	1%	/run					
tmpfs	915M	0	915M	0%	/sys/fs/cgroup					
/dev/vda1	9.8G	2.2G	7.2G	24%	/					
tmpfs	183M	0	183M	0%	/run/user/0					
/dev/vdc2	98G	61M	93G	18	/data					

相关文档

扩展分区及文件系统(Windows)



裸数据盘扩展文件系统

最近更新时间: 2024-06-26 16:44:13

操作场景

本文介绍如何在轻量应用服务器内部扩容文件系统,此方式适用于未在云硬盘上创建分区,直接创建文件系统的场景。

操作步骤

1. 执行以下命令,确认云硬盘的文件系统类型。

df -ihT

○ 返回结果如下图所示,则文件系统类型为 EXT。

[root@VM-2-4-centos ~] # df -ihT										
Filesystem	Type	Inodes	IUsed	IFree	IUse≹	Mounted on				
devtmpfs	devtmpfs	228K	334	227K	1%	/dev				
tmpfs	tmpfs	230K	7	230K	1%	/dev/shm				
tmpfs	tmpfs	230K	444	230K	1%	/run				
tmpfs	tmpfs	230K	16	230K	1%	/sys/fs/cgroup				
/dev/vda1	ext4	640K	58K	583K	10%	/				
tmpfs	tmpfs	230K	1	230K	18	/run/user/0				
/de v/v db	ext4	640K	11	640K	1%	/data				

○ 返回结果如下图所示,则文件系统类型为 XFS。

[root@VM-2-4-centos ~] # df -ihT									
Filesystem	Type	Inodes	IUsed	IFree	IUse≹	Mounted on			
devtmpfs	devtmpfs	228K	334	227K	1%	/dev			
tmpfs	tmpfs	230K	7	230K	1%	/dev/shm			
tmpfs	tmpfs	230K	444	230K	18	/run			
tmpfs	tmpfs	230K	16	230K	18	/sys/fs/cgroup			
/dev/vda1	ext4	640K	58K	583K	10%	/			
tmpfs	tmpfs	230K	1	230K	18	/run/user/0			
/dev/vdc	xfs	5.0M	3	5.0M	1%	/data			

2. 根据云硬盘文件系统的类型,执行不同的命令进行扩容。

🕛 说明

EXT 文件系统具备以下容量限制:

- EXT3 文件系统最大支持16TB,单个文件2TB。
- EXT4 文件系统最大支持1EB,单个文件16TB。

扩容 EXT 文件系统

执行以下命令扩容 EXT 文件系统(以 /dev/vdb 为例)。

resize2fs /dev/vdb

执行结果如下图所示,则扩容成功。

```
[root@VM_0_102_centos ~]# resize2fs /dev/vdb
resize2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
The filesystem is already 5242880 blocks long. Nothing to do!
[root@VM_0_102_centos ~]#
```

扩容 XFS 文件系统

执行以下命令扩容 XFS 文件系统(以 /dev/vdc 为例)。



xfs_growfs /dev/vdc

执行结果如下图所示,则扩容成功。

[root@VM-2-4-centos ~] # xfs_growfs /dev/vdc									
meta-data=/dev/vdc		isize=512	agcount=16, agsize=163840 blks						
	=	sectsz=512	attr=2, projid32bit=1						
	=	crc=1	finobt=0 spinodes=0						
data	=	bsize=4096	blocks=2621440, imaxpct=25						
	=	sunit=0	swidth=0 blks						
naming	=version 2	bsize=4096	ascii-ci=0 ftype=1						
log	=internal	bsize=4096	blocks=2560, version=2						
	=	sectsz=512	<pre>sunit=0 blks, lazy-count=1</pre>						
realtime	=none	extsz=4096	blocks=0, rtextents=0						
data blo	data blocks changed from 2621440 to 5242880								

3. 执行以下命令,查看文件系统的硬盘空间情况。

df -h



续费云硬盘

最近更新时间: 2025-05-23 14:48:52

操作场景

本文介绍通过轻量应用服务器控制台,对作为数据盘的云硬盘进行手动续费或设置自动续费。

() 说明:

- 若您的云硬盘已具备备份点配额,则续费时将会一并续费。
- 您可将鼠标覆盖至续费窗口费用中的 (j,查看费用明细。如需了解备份点配额计费信息,请参见备份点配额。

操作步骤

手动续费

您可对应云硬盘状态,选择以下续费方式:

续费待回收云硬盘

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的云硬盘。
- 2. 在云硬盘页面上方选择地域,并单击云硬盘所在行右侧的续费。如下图所示:

云硬盘	⑤ 广州7 ▼												云硬盘使	用指南 亿
(j)	经量应用服务器新上	线云硬盘功能,	支持高性能云硬盘和	OSSD云硬盘两种的	睡型,您可以将云碛	國主載至实例作为	政振盘。	(提示: 此列署	長中展示的云硬盘仅	共轻量应用服务器使用。)			• • •	×
新建	挂载	卸载	销毁退还					多个关键字用	竖线 『分隔,多个	过滤标签用回车键分隔			Q,	φ±
	/名称	状态 ▼	可用区 🕈	属性 ▼	类型 ▼	容量 🕈	关联实例	I	随实例释放	已用备份点/备份点配额	自动续费	操作		
	dun hdgessem sch	待回收	广州四区	数据盘	高性能云硬盘	10GB			否	1/1	关闭	续费 更多 🔻	•	
	dan Jandolfa K	待回收	广州四区	数据盘	高性能云硬盘	10GB			否	0/1	关闭	续费更多 🔻	,	

3. 在弹出的续费云硬盘窗口中,选择续费时长,单击确定,并完成续费支付即可。

续费未到期云硬盘

您可通过以下方式,续费未到期云硬盘:

在云硬盘页面续费

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的云硬盘。
- 2. 在云硬盘页面上方选择地域,并单击云硬盘所在行右侧的续费。如下图所示:

云硬	2 ⑤ 广州7 ▼												云硬盘使用	用指南 ビ
0	轻量应用服务器新上约	戋云硬盘功能,	支持高性能云硬盘和	SSD云硬盘两种	类型,您可以将云琴	題挂載至实例作为	政振盘。	(提示: 此列	表中展示的云硬盘仅	供轻量应用服务器使用。)			• 0 0	×
新建	主	卸载	销毁退还					多个关键字所	相竖线 平分隔,多个	过滤标签用回车键分隔			Q	φ±
	ID/名称	状态 ▼	可用区 🔻	属性 ▼	类型 ▼	容量 🕈	关联实例	I	随实例释放	已用备份点/备份点配额	自动续费	操作		
	ngun högassern Becf	待挂载	广州四区	数据盘	高性能云硬盘	10GB			否	1/1	关闭	续费更多。	,	
	hdut badelle Bei	待回收	广州四区	数据盘	高性能云硬盘	10GB			否	0/1	关闭	续费 更多,		

3. 在弹出的续费云硬盘窗口中,选择续费时长,单击确定,并完成续费支付即可。

在实例详情页面续费

1. 登录 轻量应用服务器控制台,选择并进入实例详情页。



2. 选择云硬盘页签,选择需续费云硬盘所在行右侧的续费。如下图所示:

要 应用管理 域名解	斤 云硬盘	备份点	5火墙 SSH密钥 快持	そ 塩柱	对象存储	执行命令								
			 经量应用服务器不 	艺特系统盘单独扩展	¥. 您可以选择升级	到拥有更大容量的	長裕.							
			挂线云砚盘 909											φ
			ID/名称	状态 〒	可用区	原性 ▼	後型 ▼	容量 \$	融实例释放	已用备份点/备份点配额	白动续费	创建倒期时间	操作	
			□ · - 演试	已挂载	北京六区	数据曲	高性能云硬盘	20GB	否	-1-	开启	2024-04-25 16:46:55 创建 2024-05-25 16:46:55 到期	☆島 亜多 ▼	
			Ihdisk-o01byssk	已挂载	北京六区	系统曲	SSD云硬盘	40GB	5	-4-	关闭	2024-04-25 16:41:42 创建 2024-05-25 16:41:42 到期	(\$\$.25 •	
			共 2 条									20 * 奈/页 🛛 🔺 🔹	1 /1页 →	н

3. 在弹出的续费云硬盘窗口中,选择续费时长,单击确定,并完成续费支付即可。

设置自动续费

您可通过以下方式,设置云硬盘自动续费。建议开启云硬盘自动续费,避免忘记续费导致云硬盘到期后被退还、销毁。

 说明: 在您账户余额充足的情况下,若您已设置了自动续费,该云硬盘在到期当日会自动扣除下一计费周期的费用,自动进入下一个周期。

在云硬盘页面设置自动续费

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的云硬盘。
- 2. 在**云硬盘**页面上方选择地域,选择云硬盘所在行右侧的更多 > 设置自动续费。如下图所示:

新建 挂载	卸载	退还/销毁					多个关键字用竖	线 " " 分隔,多个过滤标签。	用回车键分隔			Q & C ±
ID/名称	状态 🔽	可用区 ℃	属性 ⑦	类型 丁	容量 ‡	关联实例	随实例释放	已用备份点/备份点	自动续费	创建/到期时间	操作	
1000	待挂载	南京一区	数据盘	高性能云硬 盘	20GB		否	0/0	关闭	2025-05-14 12:08:33 创 建	续费	更多 ~
										2025-06-14 12:08:33 到 期		挂载
1000	待挂载	南京二区	数据盘	高性能云硬	10GB		否	0/1	关闭	2025-04-02 17:31:30 创 建	续费	卸载
										 2025-06-02 17:31:30 到 期		创建备份点
	待挂载	南京二区	数据盘	高性能云硬	10GB		否	0/1	关闭	2025-04-02 17:31:18 创	续费	调整备份点配额 设置自动续费
				<u>194</u>						²⁰¹¹ 2025-06-02 17:31:18 到 期		退还/销毁

3. 在弹出窗口中单击确定,即可开启或关闭云硬盘自动续费。

在实例详情页面设置自动续费

1. 登录 轻量应用服务器控制台,选择并进入实例详情页。

2. 选择云硬盘页签,选择需续费云硬盘所在行右侧的更多 > 设置自动续费。如下图所示:

e 应用管理 或名解析	「工切堂」	晉份忌	防火墙	SSHEER	快飛	開拓	闪绿仔储	执行邮令								
				 经量应用限 	务飜不支持	#系统盘单独扩窄	g, 您可以选择升载	吸到拥有更大容量的	李粲.							
				挂载云硬盘	FOR											φ
				ID/名称		状态 ▼	可用区	居性 ▼	类型 🔻	容量 \$	随实例释放	已用备份点/备份点配额	自动续费	创建/到期时间	腺作	
				測试!		已挂载	北京六区	数据盘	高性能云硬盘	20GB	否	-/-	开启	2024-04-25 16:46:55 创建 2024-05-25 16:46:55 到期	续数	更多 ▼
						已挂戴	北京大区	系统盘	SSD云硬曲	40GB	5	./ .	关闭	2024-04-25 16:41:42 创建 2024-05-25 16:41:42 到期	续进	卸载 创建新份点
			ŧ	t 2 条										20 ¥ 条/页 H 4	1	调整备份点配额

3. 在弹出窗口中单击确定,即可开启或关闭云硬盘自动续费。



云硬盘回收机制

最近更新时间: 2025-06-13 16:49:22

适用说明

以下回收机制的说明,仅适用于作为轻量应用服务器实例数据盘的云硬盘。对于轻量应用服务器实例的系统盘,其生命周期与实例完全一致,详情请参见 <mark>实例欠费与</mark> 停服说明 。

回收机制

- 云硬盘到期前7天开始,腾讯云每天会以站内信、短信等形式发送到期预警以及续费提醒通知。
- •账户余额充足的情况下,若您已经为云硬盘设置了自动续费,则腾讯云会在到期当天自动续费。
- 若您的云硬盘在到期时间点之前未进行续费:
 - 腾讯云将对云硬盘作停服处理(云硬盘的性能急剧下降至不可用,仅保留数据),云硬盘进入**待回收**状态。
 - 腾讯云将在云硬盘进入待回收状态3天后,**强制解除**该云硬盘与轻量应用服务器的挂载关系(如有)。强制解除挂载关系后,再次续费需要**手动挂载,**操作指 引详情请参见: 挂载云硬盘。
 - 云硬盘处于待回收状态时,您仍然可以对云硬盘进行续费找回,但被续费找回的云硬盘续费周期的起始时间为上一个周期的到期时间。操作指引详情请参见 续费云硬盘。

云硬盘 🔇 雅加达 4	ې د ا	助手 帮我分析实例	监控数据								查看云硬盘帮助文档口
1 轻量应用服务器不	支持系统盘单独挂	⁺ 容,您可以选择升	·级至系统盘容量	更大的实例套餐,	或为实例选购	并挂载新的云硬盘。					< 3/3 > ×
新建 挂载	卸载	退还/销毁					多个关键字用型	线 " " 分隔,多个过滤标签	用回车键分隔		Q @₿₽¥
ID/名称	状态 冚	可用区 了	属性 冚	类型 丁	容量 ‡	关联实例	随实例释放	已用备份点/备份点	自动续费	创建/到期时间	操作
10.0	待回收	雅加达二区	数据盘	高性能云硬 盘	20GB		否	0/0	关闭	2025-06-13 15:12:54 创 建 2025-06-13 15:13:25 到 期	续费 更多 >

若您的云硬盘进入待回收状态后15天之内仍未进行续费找回,腾讯云将销毁云硬盘。云硬盘销毁后,到期云硬盘中的数据将被清除且不可找回。在云硬盘被销毁的同时,该云硬盘已创建的备份点将同时被删除。

相关文档

- 续费云硬盘
- 销毁云硬盘



卸载云硬盘

最近更新时间:2025-05-2314:48:52

操作场景

当您需要将作为数据盘的云硬盘挂载到另一台轻量应用服务器上使用时,您可以主动地从轻量应用服务器卸载该云硬盘,并将其挂载到其他轻量应用服务器上。**卸载 云硬盘并不会清除该硬盘上的数据。**本文介绍如何通过轻量应用服务器控制台卸载云硬盘。

注意事项

- 仅支持卸载作为数据盘的云硬盘,系统盘不可卸载。
- 卸载云硬盘前需先执行 umount (Linux 实例) 或脱机 (Windows 实例) 操作,否则可能会导致轻量应用服务器再次挂载云硬盘时无法识别。

操作步骤

准备工作

当您的实例进行 umount(Linux 实例)或脱机(Windows 实例)操作后,才可执行云硬盘卸载操作。请对应您的实例操作系统,进行以下操作:

Windows 实例

- •为了保证数据完整性,建议您暂停对该磁盘的所有文件系统的读写操作,否则未完成读写的数据会丢失。
- 卸载云硬盘时需要先将磁盘设为脱机状态,否则在不重启实例的情况下,您可能将无法再次挂载云硬盘。
 您需要执行以下操作:
- 1. 登录轻量应用服务器,详情请参见使用 VNC 方式登录 Windows 实例。
- 2. 右键单击桌面左下角的 든 ,并在弹出菜单中选择磁盘管理。
- 3. 在磁盘管理窗口中,右键单击磁盘1区域,在菜单列表中选择脱机。如下图所示:

	布局	类型	文件系	統	状态	容量	可用空间	%
C:) ystem Re	新建跨区卷(N). 新建带区卷(T).		NTFS NTFS		状态良好 (状态良好 (39.66 GB 350 MB	24.91 GB 82 MB	63 23
	新建镜像卷(R) 新建 RAID-5 卷	ŧ(W)						>
基本 40.00 GE 联机	转换到动态磁盘 转换成 GPT 磁	t(C) 盘(V)		(C:) 39.66(状态良	GB NTFS 仔 (启动, 页面)	2件,故障转储,3	主分区)	
	成1/16(0)							
□□ 磁盘 基本	濡면(F) 帮助(H)							
20.00 GB 联机	20.00 GE 状态良好	NTFS (主分区)						

Linux 实例





sudo lvremove /dev/test/lv1

1.3 执行以下命令,移除卷组。

腾讯云

sudo vgremove test

1.4 执行以下命令,移除物理卷。

sudo pvremove /dev/vdb

通过控制台卸载云硬盘

您可通过以下方式卸载云硬盘:

在云硬盘页面卸载

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的云硬盘。
- 2. 在**云硬盘**页面上方选择地域,并单击云硬盘所在行右侧的更多 > 卸载。如下图所示:

已挂载	香港一区	数据盘	高性能云硬 盘	10GB	K	0/1	关闭	2024-08-02 17:02:06 创 建 2025-06-02 17:02:06 到 期	续费	更多 ~ 挂载
已挂载	香港一区	系统盘	SSD云硬盘	220GB	是	-	关闭	2024-05-23 09:48:37 创 建 2025-05-23 09:48:37 到 期	续费	卸载 扩容 创建备份点
已挂载	香港一区	系统盘	SSD云硬盘	180GB	是		关闭	2024-05-05 21:22:09 创 建 2025-06-05 21:22:09 到 期	续费	调亚面历点电频 设置自动续费 退还/销毁

若您需批量卸载云硬盘,则勾选云硬盘后,单击页面上方卸载。



在弹出的卸载云硬盘窗口中,确认信息后单击确定即可。
 卸载成功后,可在页面中查看云硬盘状态为待挂载。

在实例详情页面卸载

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台,选择并进入实例详情页。
- 2. 选择云硬盘页签,选择需卸载云硬盘所在行右侧的更多 > 卸载。如下图所示:

÷			6															
概要	应用管理	域名解析	云硬盘	备份点	防火墙	SSH密钥	快照	监控	对象存储	执行命令								
						④ 经量应用服	务離不支持	系统盘单独扩系	¥, 您可以选择升!	及到拥有更大容量的	察餐 、							
						挂载云硕盘	卸载											φ
						ID/名称		状态 ▼	可用区	服性 ▼	类型 〒	容量 \$	随实例释放	已用备份点/备份点配额	自动续费	创建/到期时间	操作	
								已挂戴	北京六区	数据盘	高性能云硬盘	20GB	否	-/-	开启	2024-04-25 16:46:55 创建 2024-05-25 16:46:55 到期	续费 更	∦ ▼
								已接載	北京六区	系统盘	SSD云硬曲	40GB	是	-1-	关闭	2024-04-25 16:41:42 创建 2024-05-25 16:41:42 到期	(435 1	4934 創建告份点 新客
						共 2 条										20 w 条/页 H 4	1 1	调整备份点配额 设置自动续费

若您需批量卸载云硬盘,则勾选云硬盘后,单击页面上方卸载。

在弹出的卸载云硬盘窗口中,确认信息后单击确定即可。
 卸载成功后,实例的云硬盘页签中已无该盘,可前往云硬盘,页面中查看云硬盘状态为待挂载。



销毁云硬盘

最近更新时间: 2025-06-13 16:49:22

操作场景

当云硬盘不再使用且已备份重要数据时,您可以通过销毁云硬盘来释放虚拟资源。销毁云硬盘后,将不会对该云硬盘收取费用。**销毁云硬盘时,会同时删除云硬盘中 所有数据且不可找回,已经销毁的云硬盘不可恢复,请谨慎操作。**本文档介绍如何通过轻量应用服务器控制台销毁数据盘。 云硬盘作为系统盘及数据盘,具备不同的生命周期,销毁方式如下:

数据盘

生命周期独立于轻量应用服务器,因此可以独立于轻量应用服务器销毁。

- 云硬盘支持未到期手动退还,退还后该云硬盘将保留15天,请提前备份数据。
- 每个主体可享受1块云硬盘五天无理由退还,单个账号每年可享受199块云硬盘普通自助退还,退费细则请参见 退费说明。超过可退还数量后,您将无法手动销毁云硬盘。

系统盘

生命周期跟随轻量应用服务器,只能在轻量应用服务器销毁时被销毁,具体操作请参见 销毁实例。

前提条件

- 支持销毁状态为**待挂载**的云硬盘。"已挂载"状态的云硬盘,请参见 卸载云硬盘,完成卸载操作。
- 已结合业务要求完成重要数据备份。

操作步骤

手动退还未到期的云硬盘

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 云硬盘。
- 2. 在云硬盘页面上方选择地域,并选择云硬盘所在行右侧的更多 > 退还/销毁。如下图所示:

云硬盘 ◎ 弗吉尼亚 3 > 公 和助手 帮我分析实例监控数据			查看云硬盘帮助文档记
① 轻量应用服务器新上线备份点功能,支持使用备份点为云硬盘保留某一时刻的历史数据,保障数据安全。 新建 挂载 卸载 退还倒毁	<u>立即前往</u> ば 多个关键字用竖线 1 ¹¹ 分隔。1	多个过滤标签用回车键分隔	< 1/3 > ×
ID/各称 状态 □ 可用区 □ 属性 □ 类型 □ 容量 ↓	关联实例 随实例释放 已用备份点	/备份点 自动续费 创建/到期时间	操作
待挂载 弗吉尼亚二区 数据盘 高性能云硬 10GB 盘	否 0/0	关闭 2024-08-27 17:27:02 创 建 2025-05-27 17:27:02 到 期	续费 更多 > 挂载
已挂载 弗吉尼亚二区 系统盘 SSD云硬盘 50GB	윤 -	关闭 2024-08-05 10:04:46 创 建 2025-06-05 10:04:46 到 期	卸载 续费 扩容 创建备份点
待挂载 弗吉尼亚二区 数据盘 高性能云硬 20GB 盘	香 0/2	开启 2024-07-30 09:35:41 创 建 2025-05-31 11:04:30 到 期	调整备份点配额 续费 设置自动续费 退还/销毁
共3条		20~条/页 间 4	1 /1页 ▶ №

- 3. 若您需批量退还云硬盘,请勾选云硬盘后,单击页面上方的退还/销毁。
- 4. 在弹出的退还/销毁云硬盘窗口中,勾选"已阅读并同意退费规则",并单击提交退还订单。
- 5. 在退款信息页面中,确认退款信息并单击确认退款。

```
⚠ 注意:
在云硬盘页面中,该盘状态已转换为待回收,并将保留15天。此时云硬盘已不可用,仅保留数据。如确定无需保留云硬盘数据,您可彻底销毁该云硬
盘。
```



彻底销毁云硬盘

1. 在**云硬盘**页面中,选择状态为 待回收 云硬盘所在行右侧的更多 > 退还/销毁。如下图所示:

云硬盘 🕓 北京 68	~ <5 A	山助手 帮我推荐套行	*									查看云硬盘帮助文档口
④ 轻量应用服务器不支	持系统盘单独	扩容,您可以选择升	级至系统盘容量	量更大的实例套餐,	,或为实例选购	可并挂载新的云硬盘。						< 3/3 > ×
新建 挂载	卸载	退还/销毁					多个关键字用	圣线 "!" 分隔,多个过滤标签	经用回车键分隔			Q ‡ C ±
ID/名称	状态 了	可用区 了	属性 🛛	类型 🔽	容量 ‡	关联实例	随实例释放	已用备份点/备份点	自动续费	创建/到期时间	操作	
	待回收	北京六区	数据盘	高性能云硬 盘	50GB		否	0/0	关闭	2025-05-14 14:13:48 创 建	续费	更多 >
				_						2025-05-15 06:00:52 到 期		挂载
	待回收	北京六区	数据盘	高性能云硬	10GB		否	0/0	关闭	2025-05-14 14:08:02 创 动	续费	卸载
				<u>im</u> .						^{xe} 2025-05-15 06:00:52 到 期		创建备份点
	待挂载	北京三区	数据盘	高性能云硬	20GB		否	0/0	关闭	2025-05-14 12:10:06 创 动	续费	调整备份点配额 设置自动续费
				m						^{xe} 2025-06-14 12:10:06 到 期		退还/销毁

若您需批量销毁云硬盘,请勾选云硬盘后,单击页面上方的**退还/销毁**。

2. 在弹出的退还/销毁云硬盘窗口中,单击确定即可彻底销毁云硬盘。

<u>∧ 注意</u>:

- 彻底销毁云硬盘时,会同时删除云硬盘中所有数据且不可找回。已经销毁的云硬盘不可恢复,请谨慎操作。
- 云硬盘的备份点会同步删除,备份点配额会同步退还,请谨慎操作。

管理域名 获取访问授权

最近更新时间: 2025-05-28 21:36:01

操作场景

由于轻量应用服务器的域名功能需要访问其他云产品的 API(例如域名注册、云解析 DNS),所以需要授权轻量应用服务器创建服务角色。

操作步骤

您可以通过域名页面或者实例页面进行授权。

通过域名页面授权

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的域名。
- 2. 在弹出的授权窗口中,单击**同意授权**,即可为轻量应用服务器授权服务角色访问您其他云产品资源。



通过实例页面授权

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 服务器。
- 2. 在**实例列表**中,选择目标实例并进入**实例详情页**。
- 3. 选择**域名解析**页签。

←		北京		S AIB	۱						登录	关机	重启	重置密码	续费	更多操作 ~
概要	应用管理	域名解析	云硬盘	备份点	防火墙	SSH密钥	快照	监控	对象存储	主机安全	执行命令					
	实例信息								实例监控					(+:)	【试用AI分析》	实例监控
	实例ID								CPU利用率(%	b)			内存使用量(M	1B)		
	实例名称								当前: 暂无数据	总量:2核			当前: 暂无数	居总量: 1GB		
	实例状态	○ 运行中														
	地域和可用区	北京 北京六区								暂无数据				暂无数据		
	套餐类型	锐驰型														

- 4. 在弹出的页面中单击授权,跳转至访问管理控制台的授权页面。
- 5. 单击确认,即可为轻量应用服务器授权服务角色访问您其他云产品资源。



添加域名

最近更新时间:2025-04-2817:34:32

操作场景

该任务指导您通过轻量应用服务器控制台,添加新购域名或已有域名,并且可将添加的域名解析到任何轻量应用服务器。

注意事项

- 添加的域名必须使用腾讯云 云解析 DNS 服务才可正常使用,未使用 云解析 DNS 服务,添加域名解析后将提示"未生效"。
- 所有对中国大陆境内提供服务的网站都必须先进行 ICP 备案,详情请查看 ICP 备案。

操作步骤

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的域名。
- 2. 在域名页面,单击**添加域名**或**注册新域名**。

 说明: 您可以根据实际情况,选择以下任意一种方式添加域名。

方式一: 注册新域名

- 1. 在弹窗中选择购买新的域名。
- 2. 输入并查询想要购买的域名。

注册新	域名				
()	1. 您可以在注册域名的同时 2. 域名注册订单支付成功员 日,通过后才能正常添加场	寸,快速设置域名解析。 5,注册局会对域名进行注 或名解析并使其生效。	E册审核,	一般需要1-3个.	工作
lightho	ouse666		0	.com 🔻	Q
1 ដ	先择信息模板				
	lighthouse666.com				
	iighthouse000.com			1年▼ \ }	⁴⁸⁵ ¥75
	信息模板			1年▼│ 4	***5 ¥75
2	信息模板 设置域名解析(选填)			1年▼ 4	***5 ¥75

3. 设置域名解析(可选)。

▲ 注意:

域名注册订单支付成功后,注册局会对域名进行注册审核,一般需要1-3个工作日。如您在注册域名的同时设置域名解析,通过后才能正常添加域 名解析并使其生效。





方式二:添加已有域名

1. 在弹窗中选择添加域名。

2. 在下拉菜单中可以选择当前账号下已有的解析域名,或直接输入其他想要添加的域名。

添加域	Ξ.	
()	成功将域名添加至轻量应用服务器控制台后,您可以将域名快速解析至轻量 应用服务器实例,从而通过域名访问实例内部署的网站。	
域名★	lighthouse.net	
	确定取消	

3. 设置域名解析(可选)。



应用服务	务器实例,从而通过域名访问:	实例内部署的网站。	±1± ±	
域名★	ighthouse.net		\odot	•
~	同时设置域名解析,即可通	过域名访问您的网站		
主机名 * ✓	www.lighthouse.net(添加" lighthouse.net(添加"@"主	www"主机记录) 几记录)		
+	自定义主机记录			
记录类型 Ai	记录①			
请选择实例				
上海 3 🔹	请输入实例名或公网IP进行	授索		Q
ID/实例名		公网 IP		
ID/实例名		公网 IP		
ID/实例名		公网 IP		
ID/实例名		公网 IP		

3. 域名添加成功后,界面显示如下:

✓ 域名添加成功 您可以将域名解析到轻量应用那	服务器实例,生效后即可通过域名访问您的网站。	×
 添加域名 ✓ ✓ ✓ ✓ 		
域名解析生效后,即可通过	t light 访问您的网站!	
设置HTTPS以向访问者声明	用您的网站是安全的!	
添加域	名解析 暂时不用	

后续步骤

添加域名解析



删除域名

最近更新时间: 2024-04-28 10:26:54

操作场景

当您不需要某个域名时,可进行删除操作,删除后该域名将不能在轻量应用服务器控制台进行管理。

注意事项

- 如您在轻量应用服务器中为当前域名添加了域名解析,则需要先删除域名解析 后才可删除该域名。
- 在轻量应用服务器控制台删除域名后,您依然可以在腾讯云 DNSPod 控制台 管理域名及解析记录。

操作步骤

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,在左侧导航栏选择域名。
- 2. 在域名列表中,找到目标域名,单击操作列的删除。

域名			
 如果您的域名已在其他接入商备案并且解析 	至经量应用服务器,但未在腾讯云办理接入备案,则访问网站时会被腾讯云	阻断,并削持到固定页面。 <mark>了解接入备案 </mark>	
添加线名 注册新域名			
域名	DNS状态	到期时间 ③	操作
	其他 ()	2025-11-08 09:53:25	添加域名解析 删除
共 1 条			

3. 在确认删除的弹窗中,单击确定即可。



添加域名解析

最近更新时间: 2025-06-09 17:41:02

操作场景

您可以为轻量应用服务器实例添加域名解析。通过添加域名解析可将域名(例如 cloud.tencent.com)指向一个 IP 地址(外网地址),方便您通过域名来访问网 站。

注意事项

- 轻量应用服务器控制台当前仅支持添加 A 记录。
- 添加的域名解析的主机记录为 @ 时,意味着您可以直接通过域名访问部署的网站。例如:主机名为 @.example.com ,则您可以通过 example.com 访问 网站。
- 如果域名处于锁定或其他异常状态,则无法添加域名解析。
- 如未选购专业版及以上版本的 DNS 套餐服务,每个主机名最多添加两条负载均衡,主机名最大支持5级,更多限制请查看 DNS 套餐服务 。

说明:
 负载均衡指单个主机名最多可解析实例的数量,关于负载均衡配额的详细说明,请参见 DNS 套餐服务 - 负载均衡服务。

如果您的域名托管在腾讯云中国境内轻量应用服务器,且服务的主办者和域名从未办理过备案,在开通服务前,需在腾讯云备案系统进行首次备案的操作。详情参见 ICP备案。

操作步骤

您可以通过轻量应用服务器购买页、域名页面或者实例详情页添加域名解析。

通过轻量应用服务器购买页添加域名解析

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 单击新建,进入轻量应用服务器购买页面后,找到域名解析。如下图所示:



3. 勾选一键配置域名解析,并输入您想要解析的域名,待验证通过提示**可解析**时,即可在创建实例的同时解析该域名。

△ 注意:

- 当您输入的域名最终未成功解析至新创建的服务器时,您可以前往腾讯云云解析 DNS 控制台 查看该域名是否存在解析记录冲突的情况。
- 当您的域名未将腾讯云云解析 DNS 作为解析服务商时,域名解析成功后,其状态会展示为"未生效"。



应用创建方式	 使用应用氧化 服务器创造后基于模板自动构建应用 ✓ 开稿即用、简单方便 ✓ 活合需要快速构建应用的用户 	 基于操作系统情绪 服务器提供供操作系统,手动层建应用 义民场转载,随心所放 运会具备较强技术载力的用户 	使用容易镜象 基于Docker容器镜像构建应用 父 快差影響容器化应用 父 快差影響容器化应用 父 适急熟悉Docker容器的用户	 使用自定义线像 使用自定义线像快速构建应用 · 快速重制已得建应用, 灵活高效 · 适合需要复制,迁移应用的用户
应用模板①	全部网站	NEW AI Web开发 开发工具	电商 云盘 音	祝 频 游戏
	BT.MI 宝塔Linux圆板 详情	WordPress	Halo建站	WooCommerce
		Y Lightwings	OpenFaaS	SRS音視频服务器
	E Typecho	Cloudreve云盘	📣 Matomo	o Node.js
	Cloud Studio IDE	30 Theia IDE	🚔 翼龙面板	√ 約書帕鲁Windows 第三方
	💦 幻兽拍鲁Ubuntu 🗵 🛪	第領王国 第三方	Docker CE	🚶 K3s
	BTM 宝塔Windows面板	① 1Panel Linux 面板	🐯 LobeChat	Dify
	sp.net			
域名解析①	☑ 一键配置域名解析 将您的域名添加至轻量应用服务器控制台,并解析 www.example.cn	至即将创建的实例 ● > ② 可解析		
14h1027(1)	MV A 97 SWEEL (20.58)			

当您输入的域名存在以下情况时将无法直接添加解析,您需要参考页面中的提示信息进行处理:

- 域名格式不正确,此时您需要检查并将域名格式调整正确(如 www.example.com)。
- 域名尚未注册,此时您可以选择注册该域名,并在实例创建完成后前往轻量应用服务器控制台添加并管理该域名。
- 域名已被其他腾讯云账号添加,您可以前往腾讯云云解析 DNS 控制台 取回该域名。
- 4. 待实例创建完成后,您可以前往轻量应用服务器域名页或实例详情页域名解析页签下查看已添加的域名解析。

线名 🔅 AI助手					查看域名帮助
 如果您的域名已在其他接入商备案并且解析 	F至轻量应用服务器,但未在腾讯云办理接入备案	,则访问网站时会被腾讯云阻断,并跳转到固定页	面。 <u>了解接入备来</u> 12		
激加域名 注册新域名					
城名	DNS状态	至	期时间 ①	操作	
example.cn	正常			添加域名解析 删除	
共 4 条				20~条/页 14 4	1 /1页 ▶
-	\$ AI助手			金录 关机 重启 重置密码 线	美费 更多操f
概要 应用管理 域名解析	云硬盘 备份点 防火墙 S	SH密钥 快照 监控 对象存f	诸 执行命令		
添加城名解析 注册	新城名				Ø
主机名 ①	解析状态	记录类型 ①	HTTPS设置历史记录 ①	操作	
example.cn D	正常	A	未设置	修改城名解析 设置HTTPS 删除	
共1条				20 ~ 条/页 ⊨ ◀ 1 /1页 ►	н

通过域名页面添加域名解析

前提条件:您已添加域名。

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的域名。
- 2. 选择任意一种方式,进入添加域名解析的弹窗。

方式一:在域名列表添加域名解析									
在域名页面,找到目标域名,单击操作列的 添加域名解析 。									
添加城名 注册新城名									
域名	DNS状态	到期时间①	操作						
	0	2024-11-08 09:53:25	添加城名解析 删除						
共 1 条									
方式二: 在域名详情页添加域名解析									
1. 在域名页面,单击目标域名,进入域名详情页。									



, ST AIRDF						查看域名帮助文档已
 如果您的域名已在其他接入商备案并」 	1解析至轻量应用服务器,但未在腾	讯云办理接入备案,则访问网站时会被腾讯云阳图	i,并跳转到固定页面。 <u>了解接入备案</u> I ²			×
添加成名 注册新成名						ø
城名		DNS状态	到期时间 ①		操作	
lighthouse		正常			滚加坡名解析 删除	
example		正常			滚加坡名解析 删除	
共 6 条					20 ~ 条 / 页	н ≼ 1 /1页 ▶ н
 ← lighthou 通过添加域名解析可终域名 	脂向一个公网 IP 地址,将域名解	P新到当前实例后,即可通过域名访问实例中I	86署69网站。			城名使用指南 び ● ○ ○ × ×
漆加域名解析						¢
主机名 ③	解析状态	记录类型 ()	记录值 ③	关联实例	HTTPS设置历史记录 ③	操作
abc.lighthous	正常	A	100 C		未设置	修改域名解析 设置HTTPS 删除
www.lighthous	正常	А			设置成功	修改域名解析 设置HTTPS 删除
共 2 条					10 + 3	k/页 H ≪ 1 /1页 ► H

当您输入的域名存在以下情况时将无法直接添加解析,您需要参考页面中的提示信息进行处理:

- 域名格式不正确,此时您需要检查并将域名格式调整正确(如 www.example.com)。
- 域名尚未注册,此时您可以选择注册该域名,并在实例创建完成后前往轻量应用服务器控制台添加并管理该域名。
- 域名已被其他腾讯云账号添加,您可以前往腾讯云云解析 DNS 控制台 取回该域名。
- 3. 在弹窗中输入想要添加的主机名,并选择当前账号下的轻量应用服务器。

添加域名触	释析		
域名			
主机名 *	☐ www. (添加" ↓ 自定义主机记录	(添加"www"主机记录) "@"主机记录)	
记录类型	A记录①		
请选择实例			
请选择实例 广州 2	▼ 请输入实例名或公网]IP进行搜索	C
请选择实例 广州 2 ID/习	 ▼ 请输入实例名或公网 C例名 	IIP进行搜索 公网 IP	C
请选择实例 广州 2 ID/纲	▼ 请输入实例名或公网	JIP进行搜索 公网 IP	С
请选择实例 广州 2 □D/9 ○	▼ 请输入实例名或公网 5例名	IP进行搜索 公网 IP	C

4. 单击确定即可。

通过实例详情页添加域名解析

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 服务器。
- 2. 在实例列表中,选择目标实例并进入实例详情页。
- 3. 选择**域名解析**页签,并单击**添加域名解析**。

← w	ordPress											登录	关机	16	重置密码	续费
概要	应用管理	域名解析	云硬盘	备份点	防火墙	SSH密钥	快照	监控	对象存储	执行命令						
		 ④ 轻量应用 	服务器控制台	仅支持使用当前	账号内的SSL词	E书设置HTTPS。\$	印果您需要对财	《号内的SSL	证书进行管理,计	前往 腾讯云SSL证书控制	<u>迨</u> 23 .				••• ×	
		添加域名解析	注册	新城名											φ	
		主机名 ③			解析状态			记录多	12 (j)		HTTPS设置历史记录 ①	操作				
			ō		正常			A			未设置	修改城	8解析 设置	ITTPS 删除		



腾讯云

4. 在添加域名解析的弹窗中,选择域名,输入主机名。

添加域名	3解析	
(j)	 1、域名解析至轻量应用服务器实例后,您就可以通过域名访问实例内部署的网站。 2、如果您想解析的域名尚未添加至轻量应用服务器控制台,您可以直接输入该域名进行解析。 	
域名★	٢	▼
主机名 *	www (添加"www"主机记录) (添加"@"主机记录)	
	十 自定义主机记录	
	A记录①	
记录类型		

5. 单击确定即可。

当您输入的域名存在以下情况时将无法直接添加解析,您需要参考页面中的提示信息进行处理:

- 域名格式不正确,此时您需要检查并将域名格式调整正确(如 www.example.com)。
- 域名尚未注册,此时您可以选择注册该域名,并在实例创建完成后前往轻量应用服务器控制台添加并管理该域名。
- 域名已被其他腾讯云账号添加,您可以前往 腾讯云云解析 DNS 控制台 取回该域名。



修改域名解析

最近更新时间: 2025-02-11 11:30:32

操作场景

该任务指导您通过轻量应用服务器控制台,修改域名解析记录。一般情况下,您的解析记录需要变更时,可直接进行修改。

注意事项

- 如未选购专业版及以上的 DNS 套餐服务,每个主机名最多添加两条负载均衡,主机名最大支持5级,详情请查看 DNS 套餐服务。
- 修改后的域名解析若已达到负载均衡配额,则无法成功添加。

() 说明:

负载均衡指单个主机名最多可解析实例的数量,关于负载均衡配额的详细说明,请参见 DNS 套餐服务 – 负载均衡服务 。

前提条件

已 添加域名解析 。

操作步骤

您可以通过域名页面或者实例页面来修改域名解析。

通过域名页面修改域名解析

- 1. 登录轻量云服务器控制台,选择左侧导航栏中的域名。
- 2. 在域名列表中,单击目标域名,进入域名详情页。

域名 🔅 AI助手				查看域名帮助文档 [2]				
① 如果您的域名已在其他接入商备案并且解析至轻量应用服务器。但未在展示云办理接入备案,则访问网站时会被展示云细断,并确转到固定页面, <u>了解接入备室</u> C								
添加域名 注册新域名				Ø				
域名	DNS状态	到期时间 ①	操作					
example-one.com	正常		添加域名解析 删除					
example-two.com	正常		添加域名解析 删除					
example-three.com	正常		添加域名解析 删除					

3. 在目标域名解析的操作列单击修改域名解析。

← example-one.com						域名使	4用指南 ピ
① 通过添加域名解析可将域名指向一个	个公网 IP 地址,将域名解析到当前实例后,即	可通过域名访问实例中部署的网站。				< 1/3 →	×
添加域名解析							C
主机名 ()	解析状态	记录类型 🛈	记录值 ()	关联实例	HTTPS设置历史记录 (i)	操作	
www.example-one.com	正常	A			未设置	修改域名解析 设置HTTPS 删除	(
example-one.com	正常	A			未设置	修改域名解析 设置HTTPS 删除	(
共2条					10 ~ 条 /	页 ⊮ ◀ 1 /1页	► H

- 4. 在修改域名解析弹窗中,填写新的主机名或修改解析的实例。
- 5. 单击确定即可完成修改。



域名	example-one.	com	
记录类型	A记录		
主机名	www	.example-one.com	
已选择实例			
上海 10	 请输入实 	例名或公网IP进行搜索	Q
ID/实例	列名	公网 P	
─ ^{Ihins-} 测试实	例1		
O Ihins- 测试实	例2		
〇 <mark>Ihins</mark> - 测试实	例3		
○ ^{Ihins-} 测试实	例4		

通过实例详情页修改域名解析

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 服务器。
- 2. 在实例列表中,选择目标实例并进入实例详情页。
- 3. 在实例详情页选择域名解析页签,在目标域名解析的操作列单击修改域名解析。

←	测试实例1	1.00						🛟 AI助手				2 3	录 关机	重启	重置密码	续费	更多操作 ~
概要	应用管理	域名解析	云硬盘	备份点	防火墙	SSH密钥	快照	监控	对象存储	主机安全	执行命令						
		 设置HT 	TTPS基于自动化	助手实现。请注	E意:成功设置⊢	TTPS后重装系统	冬导致HTTPS	3失效,此时†	需重新设置。					< 1	3/3 > ×		
		添加域名解	浙注册	新城名											C		
		主机名 ①			解析状态			记录	大型 ①		HTTPS设置历史记录 ①	損	k/F				
		www.exampl	le-one.com 🖻		正常			A			未设置	19	8改域名解析 设置	HTTPS 删除			
		example-one	e.com 🗗		正常			А			未设置	15	8改域名解析 设置	HTTPS 删除			
		共2条										20 ~	条/页 睹	4 1	/1页 ▶ ⊨		

- 4. 在修改域名解析弹窗中,填写新的主机名。
- 5. 单击确定即可完成修改。

修改域名	解析		×
域名	example-one.co	m	
记录类型	A记录()		
主机名	www	.example-one.com	
记录值			
		确定取消	



删除域名解析

最近更新时间:2025-05-28 21:36:02

操作场景

当不需要某条解析记录时,可进行删除操作,删除后该记录将不生效,请谨慎操作。

注意事项

在轻量应用服务器控制台删除域名解析时,将同步删除 腾讯云云解析 DNS 控制台 对应的解析记录。

操作步骤

您可以通过域名页面或者实例页面来删除域名解析。

通过域名页面删除域名解析

- 1. 登录轻量云服务器控制台,选择左侧导航栏中的域名。
- 2. 在域名列表中,单击目标域名,进入域名详情页。

域名				
 如果您的; 	或名已在其他接入商备案并且解析至经量应用服务器,但未在腾讯云办理接入备	案,则访问网站时会被腾讯云阻断,并跳转到固定页面。	了解接入备案 12	
添加域名	注册新城名			
域名	DNS状态		到期时间 ()	操作
test-	其他 ①		2024-11-08 09:53:25	添加域名解析删除

3. 选择需要删除的域名解析,单击操作列的删除。

← lighthous						域名使用指南 岱
 通过添加域名解析可将域名排 	l向一个公网 IP 地址,将域名解析到当前变	例后,即可通过域名访问实例中部署的网位	<i>Б.</i>			• • • ×
添加域名解析						φ
主机名 ③	解析状态	记录类型 ()	记录值 ③	关联实例	HTTPS设置历史记录 🕄	操作
abc.lighthou:	正常	А		in the second seco	未设置	修改域名解析 设置HTTPS 删除
www.lighthou	正常	A			设置成功	修改域名解析 设置HTTPS 删除
共 2 条					10 ▼ 条/页	K 4 1 /1页 ▶ N

4. 在确认删除的弹窗中,单击确定即可。

通过实例详情页删除域名解析

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 服务器。
- 2. 在实例列表中,选择目标实例并进入实例详情页。
- 3. 选择域名解析页签,在需要删除的域名解析的操作列单击删除。

← v	VordPress											登录 关机	重启	重置密码	续费	
概要	应用管理	域名解析	云硬盘	备份点	防火墙	SSH密钥	快照	监控	对象存储	执行命令						
		① 如您已成 应的任务	功设置HTTPS, 记录。	重装系统将导	欧HTTPS失效,	此时需重新进行设	里。设置HTTF	PS需要通过关	联实例中的自动	化助手执行命令完成操作	乍,每次执行设置HTTPS操作后	i,关联实例的自动化助手执行命令历 史	中将会增加相	••• ×		
		添加域名解析	注册新	域名											þ	
		主机名()			解析状态			记录类型	1		HTTPS设置历史记录 ①	操作				
		6			正常			А			未设置	修改域名解析 设	THTTPS	5		
		6			正常			А			未设置	修改域名解析 设	置HTTPS 删除	8		

4. 在确认删除的弹窗中,单击确定即可。

设置 HTTPS 为网站设置 HTTPS

最近更新时间: 2025-05-28 21:36:02

操作场景

设置 HTTPS 将使您基于部分轻量应用服务器应用镜像搭建的网站具备以 HTTPS 加密的方式进行数据传输、身份验证等的能力。

说明:

- 设置 HTTPS 的功能基于自动化助手 TAT 来完成,您可以一键完成 SSL 证书上传与安装的操作。
- 轻量应用服务器控制台仅展示自动化助手执行设置 HTTPS 命令的结果,并不代表 HTTPS 设置在您实例中的实际生效状态,完成设置后建议您通过访问 https://您的主机名 进行验证。

使用限制:

- 支持设置 HTTPS 的应用镜像: WordPress、WooCommerce、SRS 音视频服务器、Typecho、Cloudreve、Matomo、LAMP、Theia IDE、 Cloud Studio、OpenFaaS;如您需要为基于其他镜像创建的轻量应用服务器实例设置 HTTPS ,请参见 如何安装 SSL 证书。
- 您还需要确保轻量应用服务器实例中的自动化助手 TAT 处于在线状态(前往实例详情页概要页签,在自动化助手卡片中即可获知其状态),否则依然无法设置 HTTPS。

操作步骤

前提:

- 您在轻量应用服务器已经成功添加域名解析,查看详情请参见 添加域名解析 。
- 您当前账号在 腾讯云 SSL 证书控制台 拥有状态为已签发,且绑定域名与所选主机名相同的 SSL 证书。

获取 SSL 证书

您可以选择 申请免费证书 或上传本地已有证书,详情请参见 上传(托管) SSL 证书指引 。

设置 HTTPS

登录腾讯云轻量应用服务器控制台,选择任意一种方式设置 HTTPS:

方式一: 在域名解析列表设置 HTTPS

1. 从域名页面进入域名解析列表,在对应域名解析的操作列单击设置 HTTPS:



2. 选择**腾讯云 SSL 证书**。



设置HTTPS	×
(i) 设置HTTPS时,仅支持选择 <u>费讯云SSL证书控制台</u> 区中状态为"已签发 书。如您已有SSL证书,则可以先将您的证书上传后再进行设置重看指	"的证 区
域名 .lighth 证书来源 在线申请 ● 腾讯云SSL证书 上传第三方证书 选择证书 JlbNWa9J 202	
确定 取消	
单击 确定 即可。	

方式二:在实例详情页设置 HTTPS

1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的服务器。

- 2. 在实例列表中,选择目标实例并进入实例详情页。
- 3. 选择域名解析页签,在对应域名解析的操作列单击设置 HTTPS。

← 測試 北東 (2) で						() X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	<u></u> ጀናዊስ •
概要 应用管理 <mark>域名解析</mark> 云硬盘 备份点 防火	B SSH密明 快照 监控	对象存储 执行命令					
	 (1) 知識者, 200日成功役費HTTPS, 重要系統 和目的任务记录。 	將每款HTTPS失效。此时電量新进行设置。	设置HTTPS需要通过关期实例中的自动化和	bfm509ma&c.#2555@BHTPS&c8.5	N数实例的自动化助手执行命令历史中将会增加 ••• ×		
	annsant ittens				0		
	INS ()	相任任臣	记录天型 ①	HTTPS设置历史记录 ①	ith:		
	0	正常	٨	未设置	INSCREMENT GENERATION BOOK		
	10	Ε π	A	未必難	HERICAR AND COMMITTEE HERE		
	共 2 張				20 ¥ ≌/⊠ H 4 1 /1⊠ ≻ H		
选择 SSI 证书。							
设置HTTPS				×			
设置HTTPS时 仅支持	洗择腾讯云SSI证书	控制台 12 中状态が	司"已签发"的证				
书。如您已有SSL证书,	则可以先将您的证书	书上传后再进行设置	置查看指引 亿				
はないにもあ							
或名 .lignth							
证书来源 🔷 在线申请 🔵 月	骞讯云SSL证书	上传第三方证书					
选择证书 JlbNWa9J 202		T					
	74.00	7 294					
	棚走 马	()月					
单击 确定 即可。							

▲ 注意:

轻量应用服务器控制台只为您展示设置 HTTPS 的历史记录及其状态,且不支持通过本功能对已设置的 HTTPS 进行回退。如您部署的网站不再需要 HTTPS 加密,请参见 删除 HTTPS 设置。

上传第三方证书并部署

腾讯云轻量应用服务器设置 HTTPS 功能支持使用第三方证书:

操作步骤

1. 在设置 HTTPS 弹窗中,单击**上传第三方证书**选项。



	lighthous
E书来源	○ 在线申请 ── 腾讯云SSL证书
E名证书	上传证书 (后缀通常为.crt或.pem)
	证书格式以"BEGIN CERTIFICATE"开头,以" END CERTIFICATE"结尾
名私钥	上传私钥 (后缀为.key) 私钥格式以"BEGIN (RSA) PRIVATE KEY"开头,以"
	END(RSA) PRIVATE KEY"结尾

2. 上传证书文件、证书签名私钥文件,或直接复制粘贴对应文件的内容。

() 说明:

- 1. 仅支持上传并部署 SVR 证书,不支持部署 CA 证书。
- 2. 上传证书的绑定域名需要与设置 HTTPS 的域名保持一致。

3. 单击确定,开始部署。

在线申请证书并部署

在设置 HTTPS 时,如果您网站所部署的服务器所在地域和镜像符合条件时(详见下方说明),可以选择**在线申请**的方式,此时系统将为您自动申请一张全新的免 费 SSL 证书并部署至轻量应用服务器实例,无需额外操作。

() 说明:

- 目前仅中国香港和其他国家地域支持通过在线申请证书的方式设置 HTTPS。
- 支持在线申请证书的应用模板镜像: WordPress、WooCommerce、Cloudreve、Typecho、Matomo、LAMP。
- 免费申请证书的额度参见 免费证书额度说明。

1. 在设置 HTTPS 弹窗中选择在线申请。

设置HTTP	S	×
域名	periodi ampio in	
证书来源	 ○ 在线申请 ○ 腾讯云SSL证书 ○ 上传第三方证书 您可以申请一张免费SSL证书,并将其部署至轻量应用服务器实例中。 	
证书有效期	三个月 证书到期前,您需要重新设置HTTPS	
	确定取消	

2. 单击确定后,等待设置成功即可。

▲ 注意:			



在线申请的方式一般需要1~2分钟,如果页面内提示您尚未完成 HTTPS 设置,建议您不要关闭弹窗,否则需要重新设置。

查看 HTTPS 设置历史记录

最近更新时间: 2025-05-28 21:36:02

操作场景

腾讯云



用于您获取某个主机名在当前解析的轻量应用服务器 设置HTTPS 的历史记录及其状态。

说明

设置 HTTPS 需要通过关联实例中的自动化助手执行命令完成操作。每次执行设置 HTTPS 操作后,关联实例的自动化助手执行命令历史中将会增加相应的任务记 录。

△ 注意:

- 您在轻量应用服务器控制台删除域名解析,已经设置的 HTTPS 历史记录不会发生变化,但实际上已经不能通过该主机名访问轻量应用服务器实例中部 署的网站。
- 如果您对轻量应用服务器实例进行重装系统,则已经设置的 HTTPS 将会失效,但轻量应用服务器控制台仍然会显示该次设置记录的状态。

操作步骤

登录腾讯云轻量应用服务器控制台,选择任意一种方式查看 HTTPS 设置历史记录:

方式一:在域名解析列表查看 HTTPS 设置历史记录

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的域名。
- 2. 从域名页面进入域名解析列表。
- 3. 将鼠标悬停在对应域名解析的 HTTPS 设置历史记录 一列,即可查看该域名解析对应 HTTPS 设置历史的记录。

~						以名使用 指	1月 じ
 通过添加域 	名解析可将域名指向一个公网	IP 地址,将域名解析到当前实例	后,即可通过域名访问实例中都	部署的网站。		• • • • ;	×
添加域名解析							φ
主机名 🕄	解析状态	记录类型 🛈	记录值 🕄	关联实例	HTTPS设置历史记录 🛈	操作	
	正常	А	139.155.156.74		设置成功	修改域名解析 设置HTTPS 删除	
	正常	A	139.155.156.74		设置成功	修改域名解析 设置HTTPS 删除	
共 2 条					10 v 条/页 H ◀	1 /1页 ▶	H

4. 如该解析记录对应的 HTTPS 设置历史的记录超过 5 条,可以在悬停气泡最下方点击查看全部历史记录。

HTTPS设置历史					>
 	务器控制台仅展示自动化 态。	3助手执行设置 HTTPS 命令	的结果,并不代表 HTTPS	设置在您实例内 Web Server 中的	
主机名	. The second second				
HTTPS设置历史记录					
执行ID	事件状态	证书ID	实例ID	操作时间	
in-Sejarth	命令成功	THERE	his abolity	2022-12-14 14:29:53	
in-Hibby?	命令成功	THERMON	his aboth	2022-12-14 14:29:38	
in-2047x75	命令成功	THERMON	his aboth	2022-12-14 14:29:24	
in-Boulhylic	命令成功	THEMOL	his aboth	2022-12-14 14:28:52	
in-prunspr1	命令成功	THIRDHICL	his aboth	2022-12-13 20:21:08	
in-hyllet3	命令成功	THIRDINGS	his aboth	2022-12-13 20:19:39	
共 6 条			10 ▼ 条/页		

方式二:在实例详情页查看 HTTPS 设置历史记录

1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的服务器。



- 2. 在实例列表中,选择目标实例并进入实例详情页。
- 3. 选择域名解析页签,将鼠标悬停在对应域名解析的 HTTPS 设置历史记录一列,即可查看该域名解析对应 HTTPS 设置历史的记录。

÷								登录	关机	重启	重置密码	续费	更多	操作 ▼
概要	应用管理	域名解析	云硬盘	备份点	防火墙	SSH密钥	快照	监控	对象存储	执行	命令			
() ü	通过添加域名解析	f可将域名指向一个公	、网 IP 地址,将	城名解析到当前	i实例后,即可ì	通过域名访问实例中	中部署的网站	•					• • •	×
添加域	名解析	注册新域名												¢
主机名 🤅	D	解析状	态		记录类型 🛈		HTTP	S设置历史记	录 🛈	操作				
		正常			A		设置成	砌		修改域	名解析 设置HT	TPS 删除		
		正常			A		设置成	动		修改域	名解析 设置HT	TPS 删除		
共 2 条										20 🔻 条/	页 🛛 🖣	1	/1页	•

4. 如该解析记录对应的 HTTPS 设置历史的记录超过5条,可以在悬停气泡最下方点击查看全部历史记录。

HTTPS设置历史					
轻量应用服装 实际生效状态	务器控制台仅展示自动作 态。	出助手执行设置 HTTPS 命令	的结果,并不代表 HTTPS i	设置在您实例内 Web Server 中的	
主机名	an airean aire				
执行ID	事件状态	证书ID	实例ID	操作时间	
in-Sajarth	命令成功	THERE AND	his-shottly	2022-12-14 14:29:53	
ine HilbingS	命令成功	THERMON	his-shallbr	2022-12-14 14:29:38	
in-2047675	命令成功	THEMOS	tim-abolity	2022-12-14 14:29:24	
in-Realbylic	命令成功	THERE	tim-shallbr	2022-12-14 14:28:52	
its-prompt1	命令成功	THERE AND	his-shalls	2022-12-13 20:21:08	
in-hyterd	命令成功	THEMPS	his shoth	2022-12-13 20:19:39	
共 6 条			10 ▼ 条/页	∀ < 1 /1页 >	



删除 HTTPS 设置

最近更新时间: 2025-05-28 21:36:02

操作场景

本文档以 WooCommerce 6.8.2 应用镜像为例,由于镜像间的差异,设置 HTTPS 的路径可能有所不同。

操作步骤

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的服务器。
- 2. 在**实例列表中**,选择目标实例并进入**实例详情页**。
- 3. 选择应用管理页签,在应用软件安装地址卡片中找到当前实例中 Web Server 的安装路径(如 /www/server/nginx)。



- 4. 登录服务器,进入步骤3中获取到的路径,并找到 Web Server 应用安装的目录。
- 5. 在应用安装目录下找到 主机名.conf 的文件(如/www/server/nginx/conf/nginx.conf)。

≙	注意							
	也可以用"	cd /	"命	令进入根目录进行搜索	find	-name	"您的主机名.conf"	•

6. 删除该文件。

r.

rm -f 搜索到的文件路径

7. 重启 Nginx。

sudo systemctl reload nginx


管理密钥

最近更新时间: 2025-06-09 17:47:12

操作场景

轻量应用服务器目前为远程登录实例提供两种用户凭证:密码和 SSH 密钥对。在实例创建完成后可以绑定密钥对,绑定后您可以使用私钥登录实例。

 说明: SSH密钥对登录方式仅针对操作系统为 Linux 的实例。

SSH 密钥对是通过加密算法生成的一对密钥,为远程登录实例提供一种更安全便捷的认证方式。腾讯云创建的 SSH 密钥对采用 RSA 2048位的加密方式,生成包 括公有密钥(公钥)和私有密钥(私钥):

- 公钥: SSH 密钥对成功生成后,腾讯云仅存储公钥。对于 Linux 实例,公钥内容存储在 ~/.ssh/authorized_keys 文件中。
- 私钥:您需要下载并妥善保管私钥,私钥仅一次下载机会,腾讯云不会保存您的私钥。拥有您的私钥的任何人都可以解密您的登录信息,因此您需将私钥保存在 一个安全的位置。

功能优势

使用 SSH 密钥对作为登录凭证,相比用户名和密码的认证方式具备以下优势:

- 安全性:相比普通的密码登录,SSH 密钥对的安全强度更高,可避免暴力破解。SSH 密钥对采用非对称加密算法生成,使用公开密钥对数据进行加密,只有用 对应的私有密钥才能解密。私钥可由用户自己保管,无需通过网络发送。
- 便捷性: 使用 SSH 密钥对可以实现一键远程登录 Linux 实例,无需每次登录都输入密码。另外,在同时维护多台 Linux 实例的场景下,使用 SSH 密钥对登 录可以实现更加方便、统一的管理。

使用限制

- 每个账户在单地域可创建的 SSH 密钥数量限制: 10个。
- SSH 密钥仅支持绑定同地域的轻量应用服务器 Linux 实例。

操作步骤

创建 SSH 密钥

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台,并单击左侧导航栏中的 SSH 密钥。
- 2. 在密钥列表页面,单击创建密钥。
- 3. 在弹出的创建 SSH 密钥窗口中,设置密钥的所属地域,选择密钥的创建方式,如下图所示。



- 创建方式:
 - 若创建方式选择创建新密钥,请输入密钥名称。
 - 若创建方式选择使用已有公钥,请输入密钥名称和已有的公钥信息。



() 说明:

公钥支持 ssh-rsa、ssh-dss、ecdsa-sha2-nistp256、ssh-ed25519 四种加密方式。

○ 密钥名称: 自定义名称。

4. 单击确定,即可完成创建。

▲ 注意:

- 创建完成后将自动下载私钥,腾讯云不会保管您的私钥信息。如果私钥文件丢失,可以考虑重新创建密钥,并绑定至对应实例。
- 密钥仅有一次下载机会,请您妥善保管。
- 若没有出现下载弹窗,请在浏览器的下载页面查看是否拦截。

密钥绑定/解绑实例

△ 注意:

在绑定实例时,实例的地域和密钥的地域必须相同。

1. 登录 轻量应用服务器控制台,根据实际的操作习惯,选择不同的方式进行绑定/解绑。

SSH 密钥控	制台						
1. 在左侧导航 2. 在 密钥 页页	航栏中,单击 SSH 密钥 。 面,选择需要绑定/解绑实(列的 SSH 密	密钥,单击 绑定实例 或 解	绑实例 。			
密钥							查看SSH密钥帮助文档 II
	创建密钥				请输入密钥名称进行搜索		Q Ø
	ID/名称	地域	公钥	已绑定实例	创建时间	操作	
		广州	ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQ		2023-11-20 16:05:20	绑定实例 解绑实例 删除	
		上海	ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQ		2023-12-19 10:25:48	绑定实例 解绑实例 删除	
		北京	ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQ		2023-12-19 10:39:00	绑定实例 解绑实例 删除	

实例详情页

应用管 绑定密钥	管理 域名解析	云硬盘	备份点	防火墙	SSH密钥	快照	监控	对象存储	士机安全	地行会会							
绑定密钥	解绑							P.3 19 13 144	1/021	1741 J mp 🗢							
										请输入密钥	ID或名称进	衍搜索					Q
ID/名称			公钥					创建时间			ł	桑作					
			10					2023-05-18 20:19	9:01			释绑					
共1条												10 ~ 条 /	页	H 4	1	/1页	► H

2. 在弹出的绑定/解绑实例窗口中,勾选需绑定/解绑的 Linux 实例,单击确定。

🕛 说明:

- 在执行绑定/解绑实例操作时,如果您选择的实例处于未关机状态,请注意以下事项:
- 绑定/解绑过程中,实例将会先关机再开机。其期间将会短暂中断业务,建议您在业务低谷时操作。
- 如果正常关机失败,则会进行强制关机。强制关机可能会导致数据丢失或文件系统损坏,请谨慎操作!



- 强制关机可能需要您等待较长时间,请耐心等待。
- 为提高轻量应用服务器实例的安全性,Linux 实例绑定密钥后,默认会禁止通过密码登录 root 用户。如您仍需保留密码登录方式,可参见 修改 SSH 配置以开启密码登录 进行修改。

删除 SSH 密钥

```
△ 注意:
```

若 SSH 密钥已关联 Linux 实例,则该密钥不能删除。

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 在左侧导航栏中,单击 SSH 密钥。
- 3. 在密钥页面,选择需要删除的 SSH 密钥,单击删除。

密钥							查看SSH密钥帮助文档 II
	创建密钥				请输入密钥名称进行搜索		Q Ø
	D/名称	地域	公钥	已绑定实例	创建时间	操作	
	2 p. 7 m.	广州	ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQ	-	2023-11-20 16:05:20	绑定实例 解绑实例 删除	
		上海	ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQ		2023-12-19 10:25:48	绑定实例 解绑实例 删除	
		北京	ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQ	-	2023-12-19 10:39:00	绑定实例 解绑实例 删除	

4. 在删除密钥窗口,单击确定。

相关操作

修改 SSH 配置以开启密码登录

- 1. 使用 OrcaTerm 方式登录 Linux 实例。也可以根据实际操作习惯,选择其他不同的登录方式,详情请参见 登录 Linux 实例。
- 2. 执行以下命令,打开 sshd_config 配置文件。

3. 按i切换至编辑模式,找到 #Authentication ,将 PasswordAuthentication 参数修改为 yes。如下图所示:

```
    ① 说明:
    若 sshd_config 配置文件中无此配置项,则添加 PasswordAuthentication yes 项即可。
```



4. 执行以下命令,重启 ssh 服务。本文以 CentOS 7 为例,请根据您实际使用的操作系统执行命令。

do systemctl restart sshd

重启后,您可尝试使用密码进行登录。

管理防火墙 管理实例防火墙

最近更新时间: 2025-05-22 16:16:32

操作场景

防火墙是保障轻量应用服务器实例网络安全的重要手段,所提供的安全防护作用等同于云服务器中的安全组。您可以通过配置防火墙规则,允许或禁止公网或私网对 轻量应用服务器实例的访问。

() 说明:

防火墙只能对实例的入流量进行控制,以下所有防火墙规则限制针对入流量。出流量默认允许除25端口外的所有请求。

相关概念

- 出流量: 数据从实例内通过公网或内网传输至实例外产生的流量。
- 入流量:数据从实例外通过公网或内网传输至实例内产生的流量。

防火墙规则

配额限制

每个轻量应用服务器的实例可创建的防火墙规则数量限制: 100个。

组成部分

轻量应用服务器实例的防火墙中可以包含多条防火墙规则。每条防火墙规则包括如下组成部分:

组成部分	说明
应用类型	 自定义:您可以按需定义协议和端口。 预置的应用类型:提供常用的防火墙规则模板,如 Windows登录(3389)、Linux登录(22)等。若选择预置的应用类型,则对应的协议 和端口将会自动填入且不可修改。
来源	指定的单个 IPv4 地址、 IPv4 地址范围或 IPv6 地址范围。
协议	协议类型,可选择 TCP、UDP、ICMP、ICMPv6 其中一种。
端口	协议端口,指定的单个或多个端口。
策略	 允许:放行该端口相应的访问请求。 拒绝:直接丢弃数据包,不返回任何回应信息。
备注	自定义,简短地描述规则,便于后期管理。

规则优先级

• 防火墙内规则具有优先级。

规则优先级通过规则在列表中的位置来表示,列表顶端规则优先级最高,最先应用;列表底端规则优先级最低。

- 若有规则冲突,则默认应用位置更前的规则。
- 当有流量进入对应防火墙的实例时,将从防火墙规则列表顶端的规则开始逐条匹配至最后一条。如果匹配某一条规则成功,允许通过,则不再匹配该规则之后的 规则。
- 当进入的流量与任何一条防火墙规则都不匹配时,防火墙将默认阻止该流量进入实例。
 若您需调整防火墙已有规则优先级,请参见 修改防火墙规则优先级。

操作步骤

 说明: 您可参考此步骤添加或删除防火墙规则,修改立即生效。



添加防火墙规则

1. 登录轻量应用服务器控制台,在**服务器**列表中找到您想要操作的实例,单击右上角 ··· > 查看详情进入该实例的详情页。



2. 在实例详情页中,选择**防火墙**页签,并单击添加规则。如下图所示:

← □ 概要 域点解析 云硼鱼 备份点 防火墙 SSH	密钥 快照 监控 对#	象存储 执行命令					
	 防火填所提供的安全防护性 	11用等同于云极务器中的安全组。	不支持为经量应用服务器配置安全	8.			0 • 0 ×
	海加規則 一種放通	1819: 187 9	设置多台实例的防火境?				¢ 1
	□ 应用类型	来遊④	协议 ⑥	第口 ④	前語 ④	备注	操作
		0.0.0.0/0	TCP	80	允许		編編 動除
		0.0.0/0	TCP	443	允许		编辑 塑料
		0.0.0/0	TCP	22	允许		编辑 删除
		0.0.0.0/0	TCP	3389	允许		编辑 教師
		0.0.0/0	UDP	3389	允许		(45) (11) (11)
		0.0.0/0	ICMP	ALL	允许		编辑 影响
	共 6 魚					20 -	(← 1 /1页 ▶ 用

() 说明:

- 轻量应用服务器创建后,默认放通 ICMP 协议,默认开启80端口(HTTP 服务)、443端口(HTTPS 服务)、22端口(Linux SSH 服务)和 3389端口(Windows TCP 和 UDP,注意2023年3月30日创建后的服务器默认两个均放通,在此日期前的实例均需要手动放通 UDP3389 端 口以便提升登录优化质量)。
- 上述默认放通的端口,实例创建完成后您可以根据自身业务需求,在实例详情页防火墙页面手动修改策略为"拒绝"或者删除防火墙规则(删除后默认不通)。

3. 在弹出的**创建新的规则**窗口中,参考以下信息进行添加。如下图所示:

本文以添加放通来源 IP 为 192.168.1.1 , 协议类型 TCP , 端口为 3306-20000 的规则为例。请您结合实际情况进行操作,规则参数说明请参见 组成部分。

添加规则						×
⑦ 对轻量应用服务	器实例的入流量进行控制。					
应用场景	来源 🕄	协议	端口 (1)	策略	备注	
iii 自定义	▼ 192.168.1.1	TCP 🔻	3306-20000	允许 🔻	可输入60个字符	
		+ 新增-	条 您还可增加 96 条			
		确定	取消			

- **应用类型**:本文需自行设置协议类型及端口,则选择自定义。
- 限制来源:本文需限制源 IP,则需填写来源。如不填写,则该规则对所有 IPv4 源地址均生效。
- 源IP地址: 防火墙规则仅对输入的源 IP 地址生效。支持以下输入格式:



- 指定单个 IP: 例如 192.168.1.1 。
- 指定 CIDR 段: 例如 192.168.1.0/24 。
- 所有 IPv4 地址: 0.0.0.0/0 。
- 当前登录 IP: 您登录腾讯云控制台的 IP 地址,例如 101.205.94.112 。
- 协议: 可选择 TCP、UDP、ICMPv6 或 ICMP,本文以选择 TCP 为例。
- 端口:可指定单个或多个端口,范围需在1到65535之间,多个端口范围之间使用符号 ,进行分隔。端口支持格式如下:
 - **单个端口:** 例如 80 。
 - 多个离散端口:例如 80,443。
 - 连续端口: 例如 3306-20000 。
 - 所有端口: ALL 。
- 策略:默认选择**允许**。
 - **允许:** 放行该端口相应的访问请求。
 - **拒绝:**直接丢弃数据包,不返回任何回应信息。
- 备注: 自定义,简短地描述规则,便于后期管理。
- 4. 单击确定即可添加防火墙规则。

删除防火墙规则

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台,选择并进入该实例的详情页。
- 2. 在实例详情页中,选择**防火墙**页签。
- 3. 在防火墙页签中,选择需要删除的防火墙规则所在行右侧的删除。如下图所示:

添加规则一一键放通	删除排序	设置多台实例的防火墙?				\$ <u>1</u>
应用类型	来源 🚺	协议 🛈	端口 (1)	策略 (i)	备注	操作
	0.0.0.0/0	TCP	80	允许		編編 删除
	0.0.0/0	TCP	443	允许		编辑 删除
	0.0.0.0/0	TCP	22	允许		编辑删除
	0.0.0.0/0	TCP	3389	允许		编辑 删除
	0.0.0.0/0	UDP	3389	允许		编辑 删除
	0.0.0/0	ICMP	ALL	允许		编辑 删除
共 6 魚					20 ▼ 条/页	K ≼ 1 /1页 > H

4. 在弹出的提示框中,单击确定,即可删除对应的防火墙规则。

修改防火墙规则

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台,选择并进入该实例的详情页。
- 2. 在实例详情页中,选择**防火墙**页签。
- 3. 在防火墙页签中,选择需修改的防火墙规则所在行右侧的编辑。如下图所示:

添加规则 一键放通	删除 推序 1	设置多台实例的防火墙?				φ.	Ŧ
应用类型	来源()	协议 ⑤	端口 ()	策略 ()	备注	操作	
	0.0.0.0/0	TCP	80	允许		編辑 删除	
	0.0.0.0/0	TCP	443	允许		编辑 删除	
	0.0.0.0/0	TCP	22	允许		編輯 删除	
	0.0.0/0	TCP	3389	允许		编辑 删除	
	0.0.0.0/0	UDP	3389	允许		编辑删除	
	0.0.0.0/0	ICMP	ALL	允许		编辑 删除	
共6条					20 👻 簽/页 🛛	▲ 1 /1页 → →	



4. 在弹出的编辑已有的规则窗口中,参见规则参数说明修改已有设置后,单击确定即可。

() 说明:

- "应用类型非自定义"的规则,不支持修改协议及端口。如需修改,请将应用类型切换为自定义。
- 修改完成后无需重启轻量应用服务器。

相关操作

· MAR.

导入防火墙规则

您可以将待导入的规则按照导入模板进行填写,或直接导出已有规则。

Ū	说明: 导入模板的规则如下图所示,式	z持 .csv 格式的文件。导入规则	J模板文件中的来源、协议、端I	口等格式可参照控制台页面提示	0
	CidrBlock	Protocol	Port	Action	FirewallRuleDescript ion
	0.0.0/0	ТСР	1	ACCEPT	-
	0.0.0/0	ТСР	2	ACCEPT	-
	0.0.0/0	ТСР	3	ACCEPT	-
	0.0.0/0	ТСР	4	ACCEPT	-
	0.0.0/0	ТСР	5	ACCEPT	-
	0.0.0/0	ТСР	6	ACCEPT	-

1. 登录 轻量应用服务器控制台,选择并进入该实例的详情页。

2. 在实例详情页中,选择**防火墙**页签。

3. 在**防火墙**页签中单击**导入规则**,在弹出的弹窗中选择导入规则的方式。



覆盖导入规则

覆盖导入规则:选择文件中的规则将覆盖防火墙模板的原有规则。 1.导入方式选择**覆盖导入**。

2. 上传规则文件,通过校验后,单击**开始导入**。



导入方式	◯ 覆盖导入()	追加导入③								
选择文件	firewallRules_202	firewallRules_2023-11-08 21 重新上传 删除 🥥								
	❷共100条规则, >	將以覆盖导入方式全部导	λ							
	源IP地址	协议端口	策略	备注	校验					
		1000	允许		\odot					
		1010	允许		\odot					
		1010	允许		\odot					
		1004	允许		\odot					
		1070	允许		\odot					
		1014	允许		\odot					

追加导入规则

追加导入规则:选择文件中的规则将添加至防火墙模板原有规则之前。

- 1. 导入方式选择**追加导入**。
- 2. 上传规则文件,通过校验后,单击**开始导入**。

入方式	覆盖导入①	● 追加导入④				
择文件	firewallRules_202 ❤共100条规则,	23-11-08 21 将以追加导入方式全部导	重新上传 删除 ⊘			
	源IP地址	协议端口	策略	备注	校验	
		1001	允许		Ø	
		1070	允许		Ø	
		1070	允许		\odot	
		1074	允许		${\boldsymbol{ \oslash}}$	
		1010	允许		${}^{\odot}$	
		1000	允许		\odot	

修改防火墙规则优先级

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台,选择并进入该实例的详情页。
- 2. 在实例详情页中,选择**防火墙**页签,并单击**排序**。
- 3. 选择需调整规则前的 🛄,拖动至所需位置后松开鼠标。如下图所示:



添加规则 导入规则	一键放通 删除	排序 设置多台实例的际	5火墙?				C 7
应用类型	来源 ①	协议 🕕	端口 ()	策略 ①	备注	操作	
11 HTTP (80)	全部IPv4地址	TCP	80	允许		编辑删除	
HTTPS (443)	全部IPv4地址	TCP	443	允许	10.00	编辑删除	
11 Linux 登录 (22)	全部IPv4地址	TCP	22	允许		编辑 删除	
… Windows登录 (3389)	全部IPv4地址	TCP	3389	允许		编辑删除	
₩ Windows登录优化 (3389)	全部IPv4地址	UDP	3389	允许		编辑删除	
iii Ping	全部IPv4地址	ICMP	ALL	允许	1.00	编辑删除	
共 6 条 保存 取消					20 ~ 条 / 页	⊌ ◀ 1 /1	页 🕨 🕅

4. 单击列表下方保存即可完成防火墙规则优先级调整。



服务器常用端口

最近更新时间: 2024-09-25 16:07:31

如下是服务器常用端口介绍,关于 Windows 下更多的服务应用端口说明,请参考微软官方文档(Windows 的服务概述和网络端口要求)。

端口	服务	说明
21	FTP	FTP 服务器所开放的端口,用于上传、下载。
22	SSH	22端口就是 SSH 端口,用于通过命令行模式远程连接 Linux 系统服务器。
25	SMTP	SMTP 服务器所开放的端口,用于发送邮件。
80	HTTP	用于网站服务例如 IIS、Apache、Nginx 等提供对外访问。
110	POP3	110端口是为 POP3(邮件协议 3)服务开放的。
137、138、139	NETBIOS 协议	其中137、138是 UDP 端口,当通过网上邻居传输文件时用这个端口。 而139端口:通过这个端口进入的连接试图获得 NetBIOS/SMB 服务。这个协议被用于 Windows 文件和打印机共享和 SAMBA。
143	IMAP	143端口主要是用于"Internet Message Access Protocol"v2(Internet 消息访问协议,简称 IMAP),和 POP3 一样,是用于电子邮件接收的协议。
443	HTTPS	网页浏览端口,能提供加密和通过安全端口传输的另一种 HTTP。
1433	SQL Server	1433端口,是 SQL Server 默认的端口,SQL Server 服务使用两个端口:TCP- 1433、UDP-1434。其中1433用于供 SQL Server 对外提供服务,1434用于向请求者 返回 SQL Server 使用了哪个 TCP/IP 端口。
3306	MySQL	3306端口,是 MySQL 数据库的默认端口,用于 MySQL 对外提供服务。
3389	Windows Server Remote Desktop Services(远程桌面服 务)	3389端口是 Windows Server 远程桌面的服务端口,可以通过这个端口,用"远程桌面"连接工具来连接到远程的服务器。
8080	代理端口	8080端口同80端口,是被用于 WWW 代理服务的,可以实现网页浏览,经常在访问某个 网站或使用代理服务器的时候,会加上":8080"端口号。另外 Apache Tomcat web server 安装后,默认的服务端口就是8080。

防火墙模板 防火墙模板概述

🔗 腾讯云

最近更新时间: 2024-10-31 14:31:52

防火墙模板是轻量应用服务器提供的一种支持同时设置多台实例防火墙规则的能力。防火墙模板由模板规则和模板设置记录组成。

不同于安全组,防火墙模板规则本身不具有流量控制的能力,您可将一组防火墙规则保存为防火墙模板,在设置轻量应用服务器实例防火墙规则时使用。

防火墙模板配额

配额项	西 尼裔页
防火墙模板	单账号最多创建 50 个模板。
防火墙模板规则	单个防火墙模板最多支持添加 100 条规则。
模板设置记录	单个防火墙模板最多保存最近 5 次设置记录。

使用限制

防火墙模板**不支持**以下操作:

- 同时为跨地域的轻量应用服务器实例设置防火墙。
- 为状态处于创建中或者待回收的实例设置防火墙。
- 将出站规则保存为模板。

操作指引

- 管理防火墙模板
- 管理防火墙模板规则
- 设置多台实例防火墙

管理防火墙模板

最近更新时间: 2025-05-23 14:48:52

轻量应用服务器实例设置防火墙规则使用场景

轻量应用服务器支持通过 防火墙模板 同时设置多台实例的防火墙规则,您可以根据实际业务的需求创建防火墙模板。

操作步骤

创建防火墙模板

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 防火墙模板。
- 2. 单击创建模板,在弹出的弹窗中填写模板名称,并且设置模板内的规则。

 1.防. 2.防. 3.列: 	火墙模板可用于批量说 火墙模板仅支持设置之 表顶端规则优先级最高	设置轻量应用服务器实例防火墙 \站规则,出站默认允许所有请 局,最先应用;列表底端规则优	計,模板应用成功后, 制求。 沈先级最低,可通过挽	实例原有防火墙规则将 西动规则进行排序。	被覆盖。		
板名称	防火墙模板						
设置防火场 应用约	规则了解如何设置已 ^{美型}	来源 ①	协议 🛈	端口()	策略	备注	
	~	输入IP地址或CIDR段	TCP ~		允许 ~	可输入60个字符	8
	~	输入IP地址或CIDR段	TCP ~		允许 ~	可输入60个字符	6
	~	输入IP地址或CIDR段	TCP ~		允许 ~	可输入60个字符	6
	~	输入IP地址或CIDR段	TCP ~		允许 ~	可输入60个字符	Q

3. 单击下一步,设置实例防火墙。

○ 您可以使用创建的防火墙模板设置实例防火墙。

选择您想要应用当前创建的防火墙模板的实例(单台或多台),并勾选**我已知晓实例原防火墙规则将被当前模板覆盖,且无法还原**。单击**确定**完成防火墙模 板的创建并为您关联对应的实例。



置实例防火墙 ○ 立即设置 1.防火墙模板一次性 2.防火墙模板成功Ⅰ	暂不设置 ±最多可设置100台同地域轻量 <u>6</u> 页用至实例后,原有规则将被覆	亚用服务器的防火墙 ,	见则。		
前防火墙模板 防火墙模板		AAAA ()			
择轻量应用服务器			已选择(1/100)		
⁻ 州 24 ~ 请输入实例ID3	这者实例名查询	Q	ID/实例名	状态	
- ID/实例名	状态			待回收	0
✓ 宝塔	待回收		玉培		
游戏	待回收	•			
OpenCloudos	运行中				
OpenCloudos9_	已关机				
共 24 条 20 ~ 条 / 页	H A 1 /2	页 🕨 🕨			

△ 注意:

实例原防火墙规则将被设置的新模板覆盖,且无法还原。

○ 您也可以选择**暂不设置**实例防火墙。

单击**确定**后仅为您创建防火墙模板,不会将此模板应用至任何实例,防火墙模板本身不会与实例进行关联。若您想要为轻量应用服务器实例设置防火墙规则,需要单独设置实例防火墙,详情请参见设置实例防火墙。

		^
🗸 创建防火墙模	板 〉 2 设置实例防火墙	
2置实例防火墙	立即设置	
防り	火墙模板可用于同时设置多台轻量应用服务器实例的防火墙规则,防火墙模板本身不会与实例进行关联,需要您关联后生效	

删除防火墙模板

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 防火墙模板。
- 2. 单击防火墙模板操作列中的删除。

防火墙模板				⊙ 功能介绍	查看防火墙帮助文档 岱
③ 防火墙模板可用于同时设置多台轻量应用服务器实例的防火墙规则,防火墙模板本身不	会与实例进行关联。				
创建模板			请输入模板ID/名称进行搜索		Q Ø
ID/名称	创建时间	操作			
防火虛模板2		设置实例防	火墙 管理模板规则 删除		
防火墙模板1	1995-1997 1997	设置实例防	火墙 管理模板规则 删除		

3. 在删除弹窗中确认信息,并单击确定,完成删除。

() 说明:

如果您已经通过防火墙模板设置实例防火墙,删除防火墙模板并不会影响已设置实例的防火墙规则。



 删除防火墙模板将不 	云影响已设置的实例防火墙规则。
ID/名称	创建时间
防火墙模板2	Acres 100

查看防火墙模板设置记录

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 防火墙模板。
- 2. 单击防火墙模板 ID,进入模板详情页。
- 3. 单击模板设置记录页签,即可查看最近 5 次的模板设置记录。

防火墙模板規則	板设置记录						
 模板设置记录将为您 	采存最近5次设置实例防火墙的设]	置状态及详情。					
设置实例防火墙							
设置记录ID	设置时间	设置结果	设置记录ID:lgtk-m6fy42gd				ø
-	2025-04-24 13:07:00	成功	实例ID	地域	设置结果	失败原因	
	2025-04-24 13:06:49	成功	No. 1988	广州	成功		
-	2025-04-21 12:02:58	成功	the setter.	广州	成功		
			共 2 条			10 ∨ 条/页 н ∢ 1 /1页 ⊳	H

相关文档

- 防火墙模板概述
- 设置多台实例防火墙



管理防火墙模板规则

最近更新时间: 2025-05-28 21:36:02

使用场景

您可以为防火墙模板增加、修改或删除规则,并最终将这些规则通过防火墙模板设置到轻量应用服务器实例中。

前提条件

已在轻量应用服务器控制台创建防火墙模板。

操作步骤

添加规则

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 防火墙模板。
- 2. 单击模板操作列中的管理模板规则,进入模板规则列表。

创建物版 设置单会实例的防火增?		
ID/名称	创建的问	操作
	2024-04-24 16 38 26	设置实例防火墙 管理模板规则 删除
共 1 条		

3. 单击**添加规则**,在创建防火墙规则弹窗中填写防火墙规则。

 1.防火墙模 2.防火墙模 3.防火墙规 	板仅支持设置入站规则,出站默认允许。 板可用于批量设置轻量应用服务器实例 则优先级说明:靠前的规则优先级更高	所有请求。 防火墙,模板应用成1 ,可通过拖动规则进行	力后,服务器原有规则将补 亏掉序。	按覆盖。		
应用类型	来源 ①	协议 ①	端□• ()	策略	备注	
Windows登	≹ (3389 ▼ 不填默认所有IPv4地址	£ TCP	3389	允许 ▼	Windows远程桌面登录	¢
FTP (21)	▼ 不填默认所有IPv4地	t TCP	21	允许 🔻	FTP服务 (21)	¢
		● 新增	—条 您还可增加 97 条			

4. 单击确定,完成设置。

编辑规则

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 防火墙模板。
- 2. 单击模板操作列中的管理模板规则,进入模板规则列表。

台建模板 设置单台实例的防火境?		
10/名称	创建时间	操作
	2024-04-24 16:38:28	设置实例防火境 普理模板规则 删除
共 1 余		

3. 在模板规则列表的操作列单击编辑,在编辑规则弹窗中调整防火墙规则。

★ 防火爆爆吸炭制 爆死必常已迭								
 	组规则保存为防火增模板,在设置经量应用服务器实例防火增成	砚时使用。						
海加税利 导入税利 新除 推序								
回 应用类型	来源 ①	协议 ①	第日 ③	策略 ③	备注	操作		
	0.0.0/0	UDP		允许		(615) (615)		
	0.0.0.0/0	тср		允许		编辑 删除		
共 2 魚						20 - 条/页		

4. 单击确定,完成编辑。

删除规则



删除单条规则

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 防火墙模板。
- 2. 单击模板操作列中的管理模板规则,进入模板规则列表。

会就授股 设置单和实例的防火煤?		
ID/名称	60建田1间	操作
	2024-04-24 16.38 26	设置实例如火線 管理機能规则 對除
共1条		

3. 在模板规则列表的操作列单击删除,并在删除弹窗中再次确认是否需要删除。

← 助火填模板规则 模板设置记录						
○ たえ市場所成却は高不満和元量性地的1000、1000日一回成別将存力的火管機構成、在全量任量点产程を構成の防火管機能の100円、						
55108281 - 1927-1828 - 1899 - 1847						
应用类型	来源 ()	助议 ①	981 (D	1818 (J)	書注	操作
	0.0.0.00	UDP		允许		编辑 美彩
	0.0.0/0	TCP		允许		编辑 教师
共 2 条						20 * 美/页

4. 单击确定,完成删除。

批量删除规则

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 防火墙模板。
- 2. 单击模板操作列中的管理模板规则,进入模板规则列表。

创建模板 设置整合实践的大理?		
IDI名称	问teestin]	操作
	2024-04-24 16:28:28	
	2027-07-27-10.30.20	

3. 选中希望删除的规则,并单击删除,并在删除弹窗中再次确认是否需要删除。

Æ	削除规则					×
Ŕ	图已选择3条规则收起					
	来源	协议	端口	策略	备注	
	0.0.0/0	TCP		允许		
	0.0.0/0	TCP		允许		
	0.0.0/0	TCP		允许		
			确定	取消		
单击	确定 ,完成删除。					

导入规则

您可以将待导入的规则按照导入模板进行填写,或直接导出已有规则。

()	说明: 导入模板的规则如下图所示,支	持 .csv 格式的文件。导入规则]模板文件中的来源、协议、端[口等格式可参照控制台页面提	示 。
	CidrBlock	Protocol	Port	Action	FirewallRuleDescriptio n



0.0.0/0	ТСР	1	ACCEPT	-
0.0.0/0	ТСР	2	ACCEPT	-
0.0.0/0	ТСР	3	ACCEPT	-
0.0.0/0	ТСР	4	ACCEPT	-
0.0.0/0	ТСР	5	ACCEPT	-
0.0.0/0	ТСР	6	ACCEPT	_

1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 防火墙模板。

2. 单击模板操作列中的管理模板规则,进入模板规则列表。

创建模板 设置单合实例的防火槽?		
ID/招称	创建时间	操作
	2024-04-24 16 38 28	设置实例防火場 管理模板规则 劃除
共 1 条		

3. 单击**导入规则**,在弹出的弹窗中选择导入规则的方式。

(i) 防火増模板規則本身不具有流量投	制的能力,您可将一组规则保存为防火墙	樂板, 在设置轻量应用服务器买例防火墙 界	则则时使用。					
添加規則 导入規則 患	除用序						¢ ±	
回 应用类型	来源 (1)	协议 ④	端口 ④	策略 ③	备注	操作		
自定义	0.0.0.0/0	TCP	1	允许		编辑删除		
自定义	0.0.0.0/0	TCP	2	允许		编辑 删除		
自定义	0.0.0.0/0	тср	3	允许		編辑 删除		
自定义	0.0.0/0	тср	4	允许		編辑 删除		

覆盖导入规则

覆盖导入规则:选择文件中的规则将覆盖防火墙模板的原有规则。

- 1. 导入方式选择**覆盖导入**。
- 2. 上传规则文件,通过校验后,单击**开始导入**。

导入方式	◯ 覆盖导入①	追加导入③						
选择文件	firewallRules_20	23-11-08 21	重新上传 删除 🥥					
	❷共100条规则, 将以覆盖导入方式全部导入							
	源IP地址	协议端口	策略	备注	校验			
	0.0.0.0/0	TCP:1	允许		\odot			
	0.0.0.0/0	TCP:2	允许		Ø			
	0.0.0/0	TCP:3	允许		Ø			
	0.0.0/0	TCP:4	允许		\odot			
	0.0.0/0	TCP:5	允许		\odot			
	0.0.0/0	TCP:6	允许		Ø			



追加导入规则

追加导入规则:选择文件中的规则将添加至防火墙模板原有规则之前。

- 1. 导入方式选择**追加导入**。
- 2. 上传规则文件,通过校验后,单击**开始导入**:

导入方式	②覆盖导入①	🔾 追加导入 🕄			
选择文件	firewallRules_202	3-11-08 21 客以追加导入方式全部导。	重新上传 删除 ⊘ 入		
	源IP地址	协议端口	策略	备注	校验
	0.0.0/0	TCP:1	允许		\odot
	0.0.0/0	TCP:2	允许		\odot
	0.0.0/0	TCP:3	允许		\odot
	0.0.0.0/0	TCP:4	允许		\odot
	0.0.0.0/0	TCP:5	允许		\odot
	0.0.0.0/0	TCP:6	允许		\odot

相关文档

- 防火墙模板概述
- 设置多台实例防火墙



设置多台实例防火墙

最近更新时间: 2025-07-04 17:27:01

使用场景

本文将介绍如何使用防火墙模板同时为多台轻量应用服务器实例设置防火墙规则。

前提条件

已在轻量应用服务器控制台创建防火墙模板,并已设置模板规则。

操作步骤

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 防火墙模板。
- 2. 在防火墙模板列表中选中一个模板,单击操作列的设置实例防火墙。

防火墙模板			 功能介绍 查看防火墙帮助文档 II
⑤ 防火墙模板可用于同时设置多台轻量应用服务器实例的防火墙规则,防火墙模板本身不	会与实例进行关联。		
创建模板		请输入模板ID/名称进行搜索	Q Ø
ID/名称	创建时间	操作	
防火境模板2		设置实例防火墙 管理模板规则 删除	
防火墙模板1	Sector 201	设置实例防火墙 管理模板规则 删除	

3. 在**设置实例防火墙**弹窗中,选择您想要设置防火墙规则的轻量应用服务器实例。

▲ 注意:

- 通过防火墙模板成功设置实例防火墙规则后,实例原有的规则将会被覆盖。
- •为了避免在设置后导致业务立即不可用的情况,目前不支持使用未添加防火墙规则的模板设置实例防火墙。

设置实例防火墙					×
 1. 防火墙模板- 2. 防火墙模板成 	-次性最多可设置100台同地域轻量应用服务器的防火墙规则。 3功应用至实例后,原有规则将被覆盖。				
当前防火墙模板 tes	t 查看模板规则 C				
选择轻量应用服务器			已选择(1/100)		
东京1 🗸 🗸	请输入实例ID或者实例名查询	Q	ID/实例名	状态	
✔ ID/实例名	状态			运行中	8
	运行中				
			↔		
我已知晓实例原防火	火墙规则将被当前模板覆盖,且无法还原				
			取消		

- 4. 阅读注意事项后勾选复选框,单击**确定**,开始设置。
- 5. 设置的结果将会在防火墙模板详情页内的模板设置记录页签下展示。

() 说明:

• 通过防火墙模板为实例配置防火墙后,用户仍可用在实例详情页防火墙页签中修改和配置该实例的防火墙规则。



• 在实例详情页中修改的防火墙规则并不会影响已经创建的防火墙模板内的规则。

← 防火墙模板规则 ① 模板设置记录将列	★ 防火造模板規則 機械设置记录 ① 模板设置记录将防火造的设置状态及详情。											
设置实例防火墙 设置记录ID	设置时间	设置结果	设置记录ID:				φ					
	A	成功	实例ID	地域	设置结果	失败原因						
10.00		成功		上海	成功							
-		成功		上海	成功	-						
-		成功		上海	成功	-						

相关文档

- 防火墙模板概述
- 创建防火墙模板



管理快照

最近更新时间: 2024-11-22 11:29:12

操作场景

您可通过手动创建快照,在某个时间点对轻量应用服务器实例的系统盘进行拷贝。快照是一种便捷高效的数据保护服务,当已创建快照的实例发生系统故障或错误操 作时,您可以使用快照回滚实例,实现应用版本回退。

对于轻量应用服务器而言,快照的主要应用场景如下:

• 数据日常备份

您可以利用快照定期备份重要业务数据,以应对误操作、攻击或病毒等导致的数据丢失风险。

• 数据快速恢复

您可在更换操作系统、升级应用软件或迁移业务数据等重大操作前,创建一份或多份快照。若在变更操作过程中出现任何问题,可通过已创建的快照及时恢复业 务数据。

注意事项

- 快照使用限制:使用存储型套餐的实例,不支持创建快照。
- 快照配额限制:每个地域内的免费快照总数量上限为已创建实例数(不包含待回收实例及使用存储型套餐的实例)乘以2,且最多不超过20个。
- 销毁轻量应用服务器实例时,将同步删除该实例的所有已创建快照。
 回滚快照操作已接入二次认证,如您的账号已开启操作保护,则需要通过二次认证才可继续操作。

操作步骤

创建快照

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 在服务器列表页面,选择需要创建快照的实例,进入该实例详情页面。
- 3. 在实例详情页面,选择**快照**页签。

您可以在该页面单击创建快照进行快照创建,也可查看该实例已经创建的快照列表。

4. 在弹出的创建快照窗口中,您可自定义快照名称,单击确定即可开始创建。如下图所示:

▲ 注意:

- 创建快照通常可以在5分钟以内完成,请耐心等待,创建过程中无需关机。
- 在创建快照过程中,可能存在一部分应用数据保存在内存中未持久化存储的情况。此现象可导致快照不能够捕获最新最完整的云硬盘数据,请参见 注 意事项 确保快照数据的一致性。

创建快照		>
 说明: 	; 入业结外杂集新四副领头口创造空周期(法同业空周前左线刑案终空周94	
1. 母	1起域的光力沃然能载为它创建失例数(行回收失例和行储空县餐失例际)乘以2,且最多不超过20个。	
2.使	用存储型套餐的实例不支持创建快照。	
3. 创	建快照通常可以在5分钟内完成,请耐心等待,创建过程中无需关机。	
实例名称/ID		
2010 1010		
实例套餐	CPU - 2 核 内存 - 4GB	
	and the second se	
快照配额 ()	当前地域配额:20 当前地域已创建:2	
快照/名称	Snapshot-	
	快照名称为1~60个字符	
	确定取消	



使用快照回滚实例系统盘

△ 注意:

使用快照回滚实例系统盘是不可逆的操作,该实例系统盘从所选快照创建时间点之后的数据将被清除。为避免误操作,建议您在回滚前为该实例创建一份快 照,以备份数据。

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 在服务器列表页面,选择需要进行回滚的实例,进入该实例详情页面。
- 在实例详情页面,选择快照页签。
 您也可以在该页面中查看该实例已经创建的快照列表。
- 4. 选择需使用快照所在行右侧的回滚,在弹出的回滚系统盘窗口中勾选已阅读并同意后单击确定。如下图所示:

() 说明:

- 回滚后,实例的整块系统盘会恢复至快照时间点的状态,而不是对某个分区或目录进行回滚。
- 执行回滚操作时,如果实例处于运行状态,回滚过程中实例将会自动关机。

回滚系统盘		×
已选择快照	Snapshot-2024	
创建时间	2024-11-21 22:13:51	
回滚确认	 1.使用快照回滚系统盘后,磁盘内所选快照创建时间点之后的数据将被清除。请谨慎操作! 2.如果实例处于运行中状态,回滚过程中实例将会自动关机。 	
	✔ 已阅读并同意	
	确定取消	

删除快照

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 在服务器列表页面,选择需要删除快照的实例,进入该实例详情页面。
- 3. 在实例详情页面,选择**快照**页签。
- 4. 选择待删除快照所在行右侧的删除,在弹出的删除快照窗口中单击确定即可。如下图所示:

注意: 删除快照时,会同时删除快照中所有数据且数据不可找回,	已删除的快照不可恢复,请谨慎操作。
删除快照	×
() 快照删除后将不可恢复,请谨慎操作!	
是否确认删除快照 Snapshot-2024 ?	
确定取消	



管理镜像 管理自定义镜像

最近更新时间: 2025-05-19 17:35:42

操作场景

除了使用腾讯云轻量应用服务器提供的应用镜像、系统镜像外,您还可以创建自定义镜像。创建自定义镜像后,您可以在腾讯云轻量应用服务器控制台快速创建与该 镜像相同配置的腾讯云轻量应用服务器实例。

注意事项

- 每个地域的自定义镜像配额为20个,如需提升配额,请提交工单进行申请。
- 每个地域提供5个免费自定义镜像配额,超过该配额后将会产生费用。详情请参见 自定义镜像计费说明。
- 如您的账户处于欠费状态:
 - 自定义镜像功能将被停止,无法制作新的自定义镜像。
 - 账号下已有的自定义镜像(包含免费配额内的镜像)都将被隔离进入待回收状态,无法使用,占用超出免费额度的镜像将会持续计费,直到镜像被删除。若自定义镜像进入待回收状态后7天内(包括第7天),账号余额未充正,则自定义镜像将会自动删除。
- 实例开机状态下制作镜像约需30分钟或者更长时间,与磁盘大小有关,请提前做好相关准备,以防影响业务。注意:Windows实例,并且带 sys_prep,不支 持在线制作镜像,您需要关机制作镜像。
- 目前已支持跨地域复制自定义镜像功能,详情请参见 跨地域复制自定义镜像。
- 轻量应用服务器目前不支持导出自定义镜像,您可以选择将已创建的自定义 镜像共享 至云服务器 CVM 来导出镜像数据,导出镜像参见通过云服务器CVM控制 台 导出镜像。

操作步骤

创建自定义镜像

1. 登录 轻量应用服务器控制台,并根据实际的操作习惯选择不同的方式创建自定义镜像。

实例卡片 在服务器列表页面,选择需要创建自定义镜像的实例,单击… >制作镜像。如下图所示: 登录 ... docker ○ 运行中 杳看详情 CPU 4核 | 内存 8GB | 系统盘 120GB 关机 10 M H 重启 续费 2025-06-13 06:00:18 到期 重置密码 重装系统 制作镜像 升级套餐 退还/销毁 实例自助检测

实例列表

在服务器实例列表中,单击需要创建自定义镜像的实例右侧的 更多>制作镜像。如下图所示:



10/6취 R. 한 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	止 东京1	清远4	:46	京 62	上海12		广州24		成都11	南京4	中国著	港12	更多	~	
● 通信中 家東二級 ● Ubuntu CPU - 2 橋 内存 - 208 系現産 - 40-08 2006-967 2025-05-26 22:22:24 300.AMB(5108) ● ① 1 登録 接東 500 共市 20 × 8/万 H 1 副 副 1 副 副 副 副 1 日	ID/名称	状态 了	可用区	镜像	实例套餐面	2111		IPv4		到期时间	流量包使用量	防火 墙	(标签)	操作	
20 (2 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이		0 运行中	东京二区	Obuntu	CPU - 2 杉 系统盘 - 4	5 内存 - 2GB 0GB		20	1.1	2025-05-26 22:22:24	390.4MB/512GB	Ŧ	Ø 1	登录	续费 更多 ~
共主部 20 v 金川四 H d 目 第 第 回答 日本 日本					流量包 - 5 20Mbps)	12GB/月(峰1	值带宽							<u> </u>	洋情
重重 6月 単 載 数 代 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	共1条										20 ~ %	/页 н	•	1 重启	
NP: 後備 升級需要 編編555 実 所自助地層 男子(407)														重置	医码系统
77% 不管 编辑称资 实例品物绘测 现代物学														制作	销像
实则自动给测 该不领导														开级:编辑	長 雨 标签
														实例 退还/	自助检测 /销毁

实例详情页

在服务器实例卡片页或实例列表中,单击需要创建自定义镜像的实例,进入实例详情页,单击右上角**更多操作 > 制作镜像**。

域名解析	云硬盘 畲	备份点 防火墙	SSH密钥	快照	监控 对象存	储 主机安全	执行命令					重装系统
												制作镜像
实例信息						实例监控				(+;)	式试用AI分析实(8 编辑标签
E例ID	Q											升级套餐
						CPU利用率(%)	I	内存使用量(ME	5)		更换公网IP
E例名称	0					当前: 1.333%	6.总量:2核	1	当前: 330.5MB	总量: 2GB		退还/销毁
的状态	○ 运行中					2			400			绑定密钥
也域和可用区	东京 东京二区					1	32 10:44 10:56	11:08	10:20 10:	32 10:44	10:56 11:08	实例自助检测
F 餐类型	入门型											进入救援模式
彩例規格 ①	CPU - 2核 内存 - 2GE	3										
	系统盘 - SSD云硬盘 4	40GB 管理快照				公网带宽使用	(Mbps)	1	系统盘IO(KB/s)		
	流量包 - 512GB/月(II	峰值带宽 20Mbps)				当前: 0.001	(入) 0.002 (出)	1	当前: 0(读)5	5.216(写)		
B钥 ①	暂未绑定 管理密钥					0.02			100			10
示签		D				0.01	10:32 10:44 10:56	11:08	10:20 10:	32 10:44	10:56 11:08	B

2. 在弹出的制作自定义镜像窗口的填写镜像信息步骤中,输入镜像名称、镜像描述,并单击开始制作。如下图所示:

-			
 自定义镜像面 	额及计费说明:		
 每个地域免 每个地域免 	费目定义镜像配额:5个,超过5 完以镜像配额:30 个	个后将会按照超出配额个数进行收费,	按小时结算。
 每11地或目 前里你的影 	定义現像配额:2011。 户外于复费状态 将会导致制作能	1.他牛政	
And the bill the till be			
 利作現像須知 ・ 开机<u>制作镜</u> 整的数据、 	・ 塵 ご 仅能捕获当前已经在系统盘 建议您在制作前进行 sync 操作、	上的数据,而无法将在内存中的数据ü 下刷内存数据。	己录下来。因此,为了保证尽可能恢复完
 Linux实例 有挂载数据 	l)作自定义镜像请确认 <mark>/etc/fstab</mark> 盘,需要注释或删掉您在 /etc/fst	中不包含数据盘配置,否则会导致使用 ab 中自行配置的数据盘的相关配置。	目该镜像创建的实例无法正常启动。如果
 自定义镜像 至云服务器 	创建完成后,您可以前往 <mark>镜像页</mark> CVM II 。	面 13 进行管理,目前轻量应用服务器;	支持 <u>跨地域复制镜像</u>
• 实例开机状	态下制作镜像约需30分钟或者更	长时间,与磁盘大小有关,请耐心等待	i.
8已选择1台实例 实例ID/名称	查餐配量	地域	操作系统
8已选择1台实例 实例ID/名称	客餐配置	地域	操作系统
5日选择1台实例 实例ID/名称 2歳悠名称・	音领配量	地道	操作系统
記送择1台交例 変例ID/名称 旅客称・ 请输入銀行	客氣配置 	地域	播作系统
2023년1台文列 文列ID/名称 建築名称 • 请输入镜着 建築描述	客颚配置 2014年1月11日 2014年11月11日 2014年11月11日 2014年11111 2014年11111 2014年11111 2014年11111 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014	地道	操作系统
2023年16文明 实例10/名称 读像名称。 读输入镜的	客餐配置 名称	地域	播作系统
3233月16支列 实例ID/名称 離金谷• [请输入银创 信编描述 你还可以能	套電配置 注名称 1)入60个学符	地域	操作系统

3. 自定义镜像制作完成后,您可前往 自定义镜像 列表页面查看。

删除自定义镜像

腾讯云

▲ 注意:

- 执行删除操作前,请您注意以下事项:
- 删除自定义镜像后,无法通过此镜像创建实例,但不影响已启动的实例。
- 如果您需要删除已共享的镜像,强烈建议您取消所有共享后再删除。取消共享镜像可参见
 取消共享自定义镜像。
- 仅自定义镜像能被删除,共享镜像无法主动删除。

1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 镜像。

- 2. 在镜像页面上方,选择镜像所在地区。
- 3. 在列表中选择需删除镜像所在行右侧的更多 > 删除。
- 4. 在弹出的删除镜像窗口中,仔细阅读注意事项并勾选确认复选框,单击删除即可删除镜像。

批量删除自定义镜像

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 镜像。
- 2. 在镜像页面上方,选择镜像所在地区。
- 3. 在列表中勾选所有需删除镜像,单击左上角删除。
- 4. 在弹出的删除镜像窗口中,仔细阅读注意事项并勾选确认复选框,单击删除即可删除镜像。

相关操作

使用自定义镜像创建实例

您可参见以下步骤,使用自定义镜像快速创建轻量应用服务器实例:

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 镜像。
- 2. 在镜像页面上方,选择镜像所在地区。
- 3. 在列表中选择镜像所在行右侧的创建实例,进入轻量应用服务器购买页。如下图所示:

删除镜像						多个关键字用竖线	" " 分隔,多个过滤标签	任用回车键分隔	0 C @ 7
ID/名称	状态	类型	硬盘	标签 (key:value)	操作系统	关联快照	系统架构	创建时间	操作
	● 正常	自定义镜像	系統盘 50GiB	Ø	TencentOS Server 3.2 (Final)	1个快照	x86_64	2023-12-15 11:14:36	创建实例 共享镜像 跨地域复制 更多 ~
共1条								20 ~ 条 / 页 🛛 🕅	◀ 1 /1页 ▶ ₩

4. 在轻量应用服务器购买页中,您可参见 购买方式 选择实例其它配置项。

()	说明:	
	由于自定义镜像不具备统一模板且基于用户个人数据制作,	使用其创建的实例无 应用管理 页签。

查看当前地域自定义镜像信息

您可参见以下步骤,查看某地域下已有自定义镜像的相关信息:

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 镜像 。
- 2. 在**镜像**页面上方,选择镜像所在地区。
- 3. 在页面中可查看当前地域自定义镜像总数量、免费配额及预估费用信息。如下图所示:

🕛 说明:

- 每个地域提供5个免费自定义镜像配额。
- 一旦您的账户处于欠费状态,账号下已有的自定义镜像(包含免费配额内的镜像)都将被隔离进入待回收状态,无法使用。若自定义镜像进入待回收 状态后7天内(包括第7天),账号余额未充值,则自定义镜像将会自动删除。



镜像 ◎ 广州 4 ▼			查看帮助文档 🛛
资源概况			
自定义镜像总数	免费配额 🛈	预估镜像使用费用	
4 ↔	5 ^	¥0元/小时	
		查看详情	

相关文档

- 产品概述
- 自定义镜像计费概述



跨地域复制自定义镜像

最近更新时间: 2025-05-28 21:36:02

操作指南

您可通过跨地域复制镜像功能,快速将自定义镜像复制到其他地域。复制成功后,您可通过轻量应用服务器控制台在目标地域下使用复制镜像创建实例。

使用限制

- 自定义镜像跨地域复制成功后,在目标地域为独立的自定义镜像,将会占用目标地域的自定义镜像配额,并按照自定义镜像计费规则收取费用。计费说明请参见
 自定义镜像计费。
- 复制镜像通常耗时15-40分钟。
- 一次最多可选择10个目标地域。

操作步骤

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 镜像。
- 2. 在镜像页面上方,选择地域,并选择自定义镜像页签。
- 3. 选择需复制镜像所在行右侧的跨地域复制。如下图所示:

 镜像 ⑤ 清远1 → 与 ▲ 与 ▲ 自定义镜像 共享镜像 	I助手 帮我 分析实例监控数据					查看镜像帮助文档已
资源概况 ^{自定义镜像总数} 1 个		^{免费配額} ① 5 ↑			^{撥估額像使用费用} ¥0元/小时 ^{童着详情}	
删除					请输入镜像ID或名称进行	行援索 Q 2
ID/名称	状态	描述	容量	操作系统	创建时间	操作
	正常	- 0	40GB	Ubuntu Server 24.04 LTS 64bit	2025-04-28 12:50:05	创建实例 共享 跨地域复制 更多 ~
共1条						10 ∽ 条/页 🛛 ◀ 1 /1页 ▶ №

- 4. 在弹出的**跨地域复制**窗口中,查阅注意事项,勾选目标地域后:
 - 4.1 若出现数据合规承诺和腾讯云服务承诺提示,则需确认并勾选后才可单击确定开始复制。

4.2 若不属于上述情况,单击确定即可开始复制。

复制成功后:

- 您将在目的地域的镜像列表中查看到名称相同,但 ID 不同的自定义镜像。
- 您可使用镜像,在目标地域下快速创建实例。具体操作请参见 使用自定义镜像创建实例。



共享自定义镜像

最近更新时间: 2025-05-22 16:16:32

操作场景

腾讯云支持在轻量应用服务器与云服务器间共享自定义镜像,同时也支持轻量应用服务器的跨账号共享自定义镜像。您可按照实际需求进行自定义镜像共享,实现轻 量应用服务器与云服务器间、不同账号间的离线迁移,详情请参见 <mark>数据迁</mark>移 。您也可使用已共享的镜像快速创建实例,从中获取所需组件或添加自定义内容。

() 说明:

- 共享镜像不占用轻量应用服务器的自定义镜像配额。
- 用户可以随时删除即终止共享给其他人或云服务器的共享状态,此操作不会影响其他用户已经使用这个共享镜像创建的实例,但其他用户无法再查看此镜像,也无法使用此镜像创建更多实例。

使用限制

1. 轻量应用服务器与云服务器间的自定义镜像共享

- 仅支持同账号且同地域下的轻量应用服务器与云服务器间的自定义镜像共享。
- 当前不支持以下自定义镜像从云服务器共享至轻量应用服务器:
 - 外部导入的云服务器自定义镜像。
 - 已从云服务器共享至轻量应用服务器的自定义镜像。
 - 云服务器整机自定义镜像。
 - 底层操作系统及版本不在支持范围内的自定义镜像。支持范围详见下文说明。
 - 未安装 Cloudinit 的自定义镜像。
 - 若您的云服务器需安装 Cloudinit,则请对应实际使用的操作系统参见 Windows 操作系统安装 Cloudbase-Init 及 Linux 系统安装 cloudinit 进行操作。
- 自定义镜像底层操作系统及版本支持的范围如下:
 - CentOS 6.8及以上
 - Ubuntu 16.04及以上
 - O Debian 8.2及以上
 - Windows Server 2012及以上
 - TencentOS Server 2.4及以上
 - OpenCloud OS 8.0.0及以上
- 云服务器的共享镜像(来自其他账号共享的自定义镜像),不支持再次共享至轻量应用服务器。

2. 轻量应用服务器跨账号自定义镜像共享

- 每个自定义镜像最多可以共享至20个腾讯云主账号,供目标账号下的轻量应用服务器使用。
- 仅支持同地域下跨账号共享;若需跨账号共享至不同地域,需先执行 跨地域复制自定义镜像,再进行跨账号共享。
- 目标账号接收的共享镜像不支持更改名称和描述,仅可在创建轻量应用服务器实例或重装系统时使用。
- 目标账号接收的共享镜像不占用目标账号的自定义镜像配额。
- 源账号下已完成跨账号共享的自定义镜像可以删除,目标账号下接收的共享镜像不可删除。
- 目标账号下接收的共享镜像不支持继续共享至其他腾讯云账号。
- 不支持跨腾讯云站点同步,即腾讯云国内站的自定义镜像仅支持共享至国内站其他账号。

操作步骤

镜像共享至云服务器

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 镜像。
- 2. 在镜像页面上方,选择地域,并单击自定义镜像页签。
- 3. 选择需共享镜像所在行右侧的共享。
- 4. 在弹出的共享镜像窗口中选择共享对象为云服务器 CVM,单击确定即可。如下图所示:



 操作说明 每个自时 支持步 享镜像 可以借 了解详 	月 自定义镜像最多可共享 地域间共享。 快享至本账号下同地域 随页面查看。 <u>前往查看</u> 聞助镜像共享功能实现 <u>纤情</u> C	亚至20个主账号,供则 成云服务器CVM,共調 [[[日 記轻量应用服务器与云	(号下的轻量应用) ■成功后可前往云 -服务器CVM之间	服务器使用。注:仅支 服务器CVM - 镜像 - 共 的离线迁移。
您已选择1个镜偷 ID/名称	象 地域		容量	操作系统
- 1-	上海		40GB	Ubuntu Server 24.04
共享对象	其他腾讯云账号	云服务器CVM]	

5. 操作完成后,您可前往云服务器的 共享镜像 列表页面查看。

镜像共享至其他腾讯云账号

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 镜像。
- 2. 在镜像页面上方,选择地域,并单击自定义镜像页签。
- 3. 选择需共享镜像所在行右侧的共享。
- 4. 在弹出的**共享镜像**窗口中选择共享对象为**其他腾讯云账号**,输入对端账号,单击确定即可。如下图所示:

 操作i 	兑明		
• 每 ² 持同	╰自定义镜像最多可共享至2 同地域间共享。	0个主账号,供账号下的轻量	应用服务器使用。注:仅支
• 支持 享钱	持共享至本账号下同地域云服 竟像页面查看。前往查看 I2	8务器CVM,共享成功后可前	往云服务器CVM - 镜像 - 共
• 可以 <u>了魚</u>	 人借助镜像共享功能实现轻量 <u>释详情</u> ^{[2}	l应用服务器与云服务器CVM	之间的离线迁移。
您已选择1个	寬像		
ID/名称	地域	容量	操作系统
Ξ.	■上海	40GB	Ubuntu Server 24.04
共享对象	其他腾讯云账号	云服务器CVM	
账号ID (i)	请输入对端账号唯一ID		

5. 操作完成后,您可通知其他账号的用户在镜像 > 共享镜像列表页面查看。

镜像共享至轻量应用服务器

您可通过以下产品控制台,将云服务器的自定义镜像共享至轻量应用服务器。

通过轻量应用服务器控制台



- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 镜像。
- 2. 在镜像页面上方,选择地域,并单击**共享镜像**页签。
- 3. 单击共享云服务器镜像,并在弹出的共享镜像窗口中,选择需共享镜像。如下图所示:

•从云服务器CV	/M共享至轻量应用服务器的镜像,	无需占用轻量应用服务器自定义镜像配额, ;	也不会产生额外费用。	
选择需要从云服务器CV	M共享至轻量应用服务器的自定义	镜像		
青輸入镜像ID或名称进行	行搜索			Q
ID/名称	容量	操作系统	创建时间	
D img-	50GB	TencentOS Server 3.1 (TK4)	2021-11-01 04:25:31	
img.	50GB	Windows Server 2016 Dat	2021-11-01 04:20:57	
img- Local	50GB	TencentOS Server 3.1 (TK4)	2021-11-01 03:42:09	
img-				

4. 单击确定即可。

通过云服务器控制台

- 1. 登录云服务器控制台,选择左侧导航栏中的 镜像。
- 2. 在镜像页面上方,选择地域,并单击自定义镜像页签。
- 3. 选择需共享镜像所在行右侧的共享镜像。
- 4. 在弹出的共享镜像窗口中,目的端选择轻量应用服务器。如下图所示:

共享镜像			
忽已选择1个镜像 收起			
ID/名称	类型	容量	操作系统
img- CreatelmageSys	自定义镜像	50GB	Windows Server 2016 数据中心版 64位中文版
 	#共享力式: 2騰讯云账号,供其他 1.共享至50个账号。)	账号下的云服务器使	用 (注: 每个自定义镜
• 共享至轻量 国请参考 <u>朝</u>	验用服务器,仅支持 ③助文档 ☑	洞账号下、同地域之	间共享,支持的镜像范
目的端 其他腾跃	い云账号 轻量	应用服务器	
角定需要将该自定义镜	像共享至轻量应用服	务器?	
	確全	Town	



5. 单击确定即可共享。

相关操作

查看镜像共享状态

您可通过以下步骤,在轻量应用服务器自定义镜像详情页面,查看镜像信息及共享状态等。 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 镜像。

- 2. 在镜像页面上方选择地域,并单击自定义镜像页签。
- 3. 单击镜像 ID 进入镜像详情页面,即可查看镜像信息及其共享状态。

使用共享镜像创建实例

您可使用已共享至轻量应用服务器的镜像,快速创建实例。

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 <mark>镜像</mark> 。
- 2. 在镜像页面上方选择地域,并单击**共享镜像**页签。
- 3. 单击镜像所在行右侧的**创建实例**。如下图所示:

镜像	S 北京 ▼							查看	镜像帮助文档 乥
自定	义镜像 共享镜像								
0	您账号下云服务器CVM的自定义	竟像支持共享至轻量应用服务器,支持 的	的镜像范围请参考 <u>帮助文档</u> 亿						
云服	送务器CVM 其他腾讯云账号								
	共享云服务器镜像						请输入镜像ID或名称进行搜索		Q Ø
ID	/名称	云服务器镜像ID	状态	描述	容量	操作系统	创建时间	操作	
		img-	正常		50GB	Ubuntu Server 18.04 LTS 64bit	2023-04-24 11:46:57	创建实例取消共享	
Ħ	1 条						10 ▼ 条/页	⊣	Þ. F.

4. 进入轻量应用服务器购买页面后,按需选择配置并创建实例。

其中, 镜像已选择该共享镜像, 其余配置请参见 购买方式 进行选择。



取消共享自定义镜像

最近更新时间: 2025-05-22 16:16:32

操作场景

本文档指导您取消共享自定义镜像。您可以随时终止共享给其他人的镜像的共享状态,从而决定不再共享给其他用户或轻量应用服务器。此操作不会影响已经使用该 共享镜像创建的实例,但其他用户无法再查看此镜像,也无法使用此镜像创建更多实例。

操作步骤

镜像取消共享至云服务器

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 镜像。
- 2. 在镜像页面上方,选择地域,并单击自定义镜像页签。
- 3. 选择需取消共享镜像所在行右侧的更多 > 取消共享。
- 4. 在弹出的取消共享窗口中单击确定即可。如下图所示:

取消共享镜像	×
 ・此操作不会影响已使用当前共享镜像创建的实例 	
请选择需要取消共享的对象	
其他腾讯云账号 云服务器CVM	
云服务器镜像ID 前往查看 C	
确定取消共享该自定义镜像至云服务器CVM?	
确定取消	

5. 操作完成后,您可通知其他账号的用户在**镜像 > 共享镜像**列表或者前往云服务器的 共享镜像 列表页面查看取消操作是否执行成功。

镜像取消共享至轻量应用服务器

您可通过以下产品控制台,将云服务器的自定义镜像取消共享至轻量应用服务器。

通过转	至量应用服务器	控制台						
 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 镜像。 在镜像页面上方,选择地域,并单击共享镜像页签。 根据待取消共享镜像的来源选择云服务器 CVM 或其他腾讯云账号。 在待取消共享镜像所在行右侧单击取消共享。如下图所示: 								
ŧ		🛟 AI助手 帮我推荐套餐						查看镜像帮助文档已
	 ① 您账号下云服务器CVM的 云服务器CVM 其他精计 	自定义镜像支持共享至轻量应用制	服务器,支持的镜像范围请有	考帮助文档口				
	共享云服务器镜像					请输入镜	像ID或名称进行搜索	QC
	ID/名称	云服务器镜像ID	状态	描述 -	容量 20GB	操作系统 centos7.8.0_x64	创建时间 2024-08-29 16:31:03	操作 创建实例 取消共享
5. 在弹出的 取消共享镜像 窗口中,单击 确定 即可。								
通过无	云服务器控制台							



- 1. 登录云服务器控制台,选择左侧导航栏中的 镜像。
- 2. 在镜像页面上方,选择地域,并单击自定义镜像页签。
- 3. 根据操作习惯选择不同的方式取消共享镜像:
- 选择需取消共享镜像所在行右侧的更多 > 取消共享。如下图所示:

竟像 ⑤ 曼谷7 ✓ 目定义镜像 公共镜像	共享镜像							입 镜像改	版有奖调研 ▶ 镜像使用指南 🖸
🕥 创建自定义镜像	0	5 导入镜像 ①)	🙁 共引	¥镜像 ①	1	則镜像 ①	▶ ●	出镜像 ①
删除镜像						多个关键字用竖线 "	" 分隔,多个过滤标签)	用回车键分隔	○ ℃ 尊 平
ID/名称	状态	类型	硬盘	标签 (key:value)	操作系统	关联快照	系统架构	创建时间	操作
	• 正常 ※ 共享中	自定义镜像	系統盘 10GiB	\bigtriangledown	Rocky Linux 8.8 64位	1个快照	x86_64	2025-05-08 17:19:57	创建实例 共享镜像 跨地域复制 更多 ~
	• 正常	自定义镜像	系统盘 10GiB	0	Rocky Linux 8.5 64位	1个快照	x86_64	2025-05-08 16:53:40	创建实例 导出镜像 跨地域复 删除
	 正常 	自定义镜像	系統盘 40GiB	0	Windows Server 2022 数 据中心版 64位 中文版	1个快照	x86_64	2024-07-31 13:59:10	取消共享 创建实例 复制到边缘可用区 跨地域复 修改
	 正常 	自定义镜像 [导入]	系統盘	\oslash	CentOS 7 64位	1个快照	x86_64	2024-06-24 16:40:16	创建实例编辑标签

○ 在镜像详情页的**镜像共享**页签中,在下方选择**镜像共享**,单击镜像共享列表上方的**取消共享**或共享记录所在行右侧的**取消共享**。如下图所示:

© -	0			共享	跨地域复制 复制到过	2錄可用区 删除	创建实例
- <i>0</i> 镜像ID	٥	标签	无 🖉		系统架构 x86_6	4	
状态 正	Ť	操作系统	Rocky Linux 8.8 64位				
类型 自	定义镜像	创建者					
镜像包含数据 系	统盘数据	许可证类型	腾讯云官方许可				
镜像硬盘大小 10	GiB	镜像描述	-				
创建时间 20	25-05-08 17:19:57	启动模式	Legacy BIOS				
共享	消共享	共享时间			操作		Ð
轻量应用服务	58	2025-05-08 1	9:26:54	(取消共享		
							Ξ



轻量应用服务器应用镜像使用说明

最近更新时间: 2025-03-07 09:02:13

轻量应用服务器 镜像,旨在为您提供高效的应用部署方案。其中应用镜像(也称作应用模板),除了包含底层的操作系统(如 CentOS、Windows Server 等操 作系统的不同版本)外,还封装了第三方应用软件(如 LAMP、WordPress、ASP.NET、Node.js、宝塔面板等),以及应用依赖的运行环境和相关的初始化 配置文件。腾讯云对用户创建的服务器中的镜像部分(操作系统及腾讯云自身软件)提供技术支持服务,保证机器的正常启动。除此之外的部分(如用户在系统上安 装的应用程序)由用户自行负责。

▲ 注意:

- 腾讯云售后团队向您提供的第三方软件的建议只针对有经验的系统管理员或其他相关 IT 人员,同时腾讯云不负责第三方软件安装、调试及建议的实施。
 您在使用第三方软件中如遇到任何侵权或违规问题,请和第三方公司联系。
- 服务计划书请参见 服务计划说明书。

腾讯云对于轻量应用服务器应用镜像提供的保障范围如下:

应用镜像名称	腾讯云保障范围	相关使用教程	备注
WordPress			
WooCommerce			
Typecho			
Cloudreve			
Matomo			
LAMP			
Node.js			-
ASP.NET			
Theia IDE	※□二相卅八丁/P座。	对于应用镜像中预装应用的使用方法,建议您前往应用软件官网或者第三方技术社区查看相关的教程。 我们为您提供了轻量应用服务器实践教程并	
Docker CE	 每		
K3s	运行 中 状态。 轻量应用服务器的操作系统可以正常启动 	收集了优秀 第三方教程,并在 腾讯云开发者 社区 中设立了玩转 Lighthouse 技术专	
SRS 音视频服务器	并运行。	栏。您可以参考以上社区中的技术教程了解 如何使用应用镜像。	
Halo 建站	 应用镜像中顶装的第三方应用软件、应用 依赖的运行环境可正常启动并运行,预置 		
宝塔 Linux 面板腾 讯云专享版	的初始化配置文件可正常加载。		 宝塔使用手册 Linux 服务器 官方论坛 工作时间:09:15-18:00(工作日)
宝塔 Windows 面 板腾讯云专享版			 ● 宝塔使用手册 Windows 服务器 ● 官方论坛 ● 工作时间:09:15-18:00(工作日)



云硬盘备份点 备份点概述

最近更新时间:2024-09-24 10:17:01

轻量应用服务器云硬盘备份点是腾讯云提供的一种数据备份方式。备份点为云硬盘保留某一时刻的历史数据,使云硬盘可以恢复历史版本的数据,减轻误操作、入侵 等情况下的数据安全风险。

云硬盘备份点完全跟随云硬盘的生命周期,不可独立存在。当云硬盘删除后,备份点也会自动随之删除,不可以继续使用该备份点来恢复数据。

备份点功能

当配置了备份点配额后,您可手动创建备份点,保留当前时刻的云硬盘历史数据备份。若发生了由病毒、入侵、误操作等带来的数据异常,则可以使用历史数据备份 点来恢复到未出问题前的状态。

备份点配额

您需要了解:	说明
备份点	实际创建的某个时间点的数据备份,可用于数据恢复等操作。
备份点配额	指一块云硬盘能够保留的备份点个数,作为计费单位。支持调整和退还操作。

• 您可在新购买云硬盘时,对已有但未配置备份点的云硬盘,设置其备份点配额。

目前备份点配额最大支持500个,即最多支持保留500份云硬盘的历史数据。为云硬盘配置了备份点配额后,您可手动创建备份点,创建当前时间点的数据备份。

计费说明

定价信息

备份点配额的计费方式仅与云硬盘大小有关,与其他因素均无关系。备份点配额计费模式为包年包月模式,具体价格可参见 备份点配额定价 。

调整费用说明

当您提升或退还备份点配额时,请参见 调整备份点配额费用说明 了解具体费用规则及计费示例。

使用限制

- 目前仅支持数据盘设置备份点配额。
- 目前每块云硬盘最大仅支持500个备份点配额,即每块云硬盘最多可保留500个备份点。
- 备份点仅会按照配额进行包年包月预付费,不会额外按照存储容量进行计费。
- 备份点会随着云硬盘生命周期结束而结束,无法再继续保留数据。

操作指引

操作项	操作说明	参考文档
冬心古司師	在新购云硬盘时设置备份点配额。	创建云硬盘
田切思記録	提升、退还已有云硬盘的备份点配额。	调整备份点配额
	手动创建云硬盘备份点。	创建备份点
复心占	查看云硬盘备份点信息。	查看实例信息
笛切忌	使用已有备份点恢复云硬盘数据。	回滚备份点
	删除备份点。	删除备份点



调整备份点配额

最近更新时间:2025-05-2314:48:52

操作场景

对于配置了备份点配额的云硬盘,您可为其创建备份点以备份数据。您可在 创建云硬盘 时为其设置备份点配额,或按需提升、退还已有云硬盘的备份点配额。 本文介绍通过控制台提升及退还云硬盘备份点配额的具体步骤。

▲ 注意

- 操作前请查阅 备份点使用限制。
- 调整时涉及费用说明请参见 调整数据备份点配额费用说明。

操作步骤

提升备份点配额

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的云硬盘。
- 2. 在云硬盘页面上方,选择云硬盘所在地域。
- 3. 在列表中找到需要调整备份点配额的云硬盘,选择其所在行右侧的更多 > 调整备份点配额。如下图所示:

□ 4页 2 ▼											
 经量应用服务量不支持系统重 	主单独扩容,您可以选择开	+级至系统曲容量更大的实(则囊臀,或为实例远则并	桂影新的云硬曲。							
432 <u>116</u> 406	1817/9Mg									多个关键字用竖线 17 分隔,多个过滤	标签用国车键分隔
ID/名称	秋恋 ▼	可用区 ▼	展住 マ	类型 ▼	容量 \$	关联实例	融实例释放	已用备份点/备份点配额	自动续费	ene/Solenia	操作
ĥ	已挂戴	北京七区	数蛋盘	高性能云硬曲	20GB		香	0/1	关闭	2024-04-24 16:12:47 创建 2024-05-24 16:12:47 到期	編書 更多 ▼
	已接數	北东七区	系统盘	SSD云硬曲	40GB		5	-	关闭	2024-04-24 14:29:43 创建 2024-05-24 14:29:43 登期	11年10 11月第一 50 00 11日 11日
2 😤											创建算份点 调整算份点配款
											设置目动续奏

- 4. 在弹出的调整备份点配额窗口中,将目标备份点配额调整为1或更多(最大支持调整为500)。
- 5. 勾选已阅读并同意调整数据备份点配额费用说明,并确认费用明细。
- 6. 单击确定,即可开始调整。

减少备份点配额

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的云硬盘。
- 2. 在**云硬盘**页面上方,选择云硬盘所在地域。
- 3. 在列表中找到需要调整备份点配额的云硬盘,选择其所在行右侧的更多 > 调整备份点配额。如下图所示:

) 经量应用服务器不支持系统盘	自独扩容,您可以选择我	计级至系统曲容量更大的实行	列賽餐,或为宾何远购并	桂載新的云硬盘。							
2 23% 20%	退还/94%									多个关键字用蓝线 下分隔,多个过滤	5至用回车罐分隔
D/各称	秋恋 ▼	可用区 平	厩性 ▼	类型 ▼	容量 \$	关现实例	随实例释放	已用备份点/备份点配额	自动续费	创建型期时间	操作
ъ	已挂载	北京七区	数据盘	高性能云硬盘	20GB		8	0/1	关闭	2024-04-24 16:12:47 创建 2024-05-24 16:12:47 到期	滚器 更多 ▼
	已接載	北京七区	系统量	SSD云硬曲	40GB		ュ		关闭	2024-04-24 14:29:43 创建 2024-05-24 14:29:43 到期	续要 印载 扩举
											创建备份点
											調整新分点

4. 在弹出的调整备份点配额窗口中,对备份点配额进行调整。

	 ▲ 注意: ● 目标配额不能低于已创建备份点的数量。 ● 备份点只支持分配在数据盘,不支持分配在系统盘。
5.	

6. 单击确定,即可开始调整。




退还备份点配额

备份点及备份点配额跟随云硬盘生命周期。销毁云硬盘时,备份点同步删除,备份点配额同步退还。若您需销毁云硬盘,请参见 <mark>销毁云硬盘</mark> 。



最近更新时间: 2024-04-28 10:26:54



操作场景

对于已具备备份点配额的云硬盘,您可为其手动创建备份点,以进行数据备份。本文介绍如何通过轻量应用服务器控制台,为云硬盘创建备份点。

说明事项

备份点仅能捕获该时刻在云硬盘上的数据,无法记录在内存中的数据。为了确保备份点能尽可能恢复完整的数据,建议您在创建备份点前进行以下操作:

- 数据库业务:进行 flush and lock 表操作,加锁并下刷表数据。
- 文件系统:进行 sync 操作,下刷内存数据。

操作步骤

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的云硬盘。
- 2. 在云硬盘页面上方,选择云硬盘所在地域。
- 3. 在列表中找到需创建备份点的云硬盘,选择其所在行右侧的**更多 > 创建备份点**。如下图所示:

云硬盘 ⑤北京2 ▼											
○ 設量回用服务器件上成集合成功能,更持续用集合成为正要量值编展→可排的历史数据。保障数据安全, <u>互联制性</u>											
年社 任我 苏联 直近州政								織分隔			
DI/名称	状态 ▼	可用区 ¥	展性 ¥	类型 ▼	容量 \$	关联实例	随实例释放	已用备份点/备份点配额	自动续费	创建到期时间	操作
0	已挂载	北京七区	数据曲	高性能云硬曲	20GB		ð	0/1	关闭	2024-04-24 16:12:47 创建 2024-05-24 16:12:47 到期	续费 更多 ▼ 2465
	已挂载	北京七区	系统盘	SSD云硬盘	40GB		믔	-	关闭	2024-04-24 14:29:43 创建 2024-05-24 14:29:43 到期	(1)例 印刷 扩容
共 2 条											创建新份点 调整新份 <i>点</i> 配额
											设置自动续费 退还/时候

- 4. 在弹出的**创建备份点**窗口中,输入**备份点名称**。
- 5. 单击确定,即可开始创建。



回滚备份点

最近更新时间: 2025-05-21 19:30:12

操作场景

当您的云硬盘已具备备份点后,可将云硬盘数据恢复至历史备份点时刻,以减轻误操作、入侵等情况下的数据安全风险。 本文介绍如何通过轻量应用服务器控制台,使用已有备份点恢复云硬盘数据至该备份时刻。

操作步骤

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的数据备份。
- 2. 在数据备份页面上方,选择备份点所在地域。
- 3. 在列表中,选择备份点所在行右侧的**回滚备份点**。如下图所示:

数据备份 🔇 硅谷 1 🗸	☆ AI助手 帮我推荐套餐						查看备份点帮助文档 🖸
⑥ 备份点可以为云硬盘保留某一	时刻的历史数据,减轻误操作、入侵等	亨情况下的数据安全风险。注	: 当前仅支持为数据盘创建备份点,	每块数据盘支持最多500个备份点面	记额,您可按需进行调整。		×
删除				多个关键字用竖线 " " 分隔	,多个过滤标签用回车键分隔		Q 🕄
备份点ID/名称	历史数据时间	状态 冚	关联云硬盘	云硬盘属性/大小	关联实例	操作	
PRO-	2024-07-12 10:56:55	正常	11 m i	数据盘 10 GB	-	回滚备份点删除	
共1条					2	0∨条/页 ◄ ◀	1 /1页 ▶ ▶

- 4. 在弹出的回滚备份点窗口中,确认备份点及云硬盘信息后,勾选我已知晓,备份点回滚将会覆盖当前数据,并重启实例。
- 5. 单击确定,即可开始回滚备份点。



删除备份点

最近更新时间: 2025-05-23 14:48:52

操作场景

备份点本身不计费,保留数据备份点不会产生额外费用。若您希望自行删除备份点,可参考本文进行操作。

⚠ 注意: 删除备份点操作无法恢复,备份数据删除后无法找回。

操作步骤

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 数据备份。
- 2. 在数据备份 页面上方,选择备份点所在地域。
- 3. 在列表中,选择备份点所在行右侧的删除。如下图所示:

数据备份 S 硅谷 1 ∨							查看备份点帮助文档记
 	时刻的历史数据,减轻误操作、入侵	等情况下的数据安全风险	,注:当前仅支持为数据盘创建备份	点,每块数据盘支持	最多500个备份点配额,您可按需进行调整。		×
删除				多个关键	l字用竖线 " " 分隔,多个过滤标签用回车键分	嗣	Q <i>D</i>
备份点ID/名称	历史数据时间	状态 了	关联云硬盘	云硬盘属性/大	小 关联实例	操作	
 Bill the set 	2024-07-12 10:56:55	正常		数据盘 10 GB	-	回滾备份点删除	
共1条						20 ∨ 条 / 页 🛛 🛤 🔺	1 /1页 ▶ ▶

- 4. 在弹出的删除备份点窗口中,确认备份点及云硬盘信息后,勾选我已知晓,备份点删除后将不可恢复。
- 5. 单击确定,即可删除备份点。



创建及管理 Docker 容器

最近更新时间:2025-05-2119:30:12

操作场景

轻量应用服务器支持使用 Docker 基础镜像创建实例,您可选择在创建实例时创建容器,也可在实例创建成功后通过控制台直接创建容器。您可使用该功能快速部 署容器化应用,并直接通过控制台便捷管理 Docker 容器。

本文介绍如何通过轻量应用服务器控制台,进行创建、重建容器等容器管理操作。

操作步骤

创建容器

您可结合实际情况,选择以下方式创建容器:

购买实例时创建容器

```
在 轻量应用服务器购买页面,选择所需配置完成轻量应用服务器购买。
其中,镜像及容器配置请参见以下信息进行配置,其他参数可参见 购买方式 进行选择。
```

镜像

根据操作系统版本按需选择 Docker基础镜像。

容器配置

说明: 你可去创建场

您可在创建实例时添加容器,实例创建成功后将自动按照配置创建 Docker 容器(相当于 docker run)。若您仅需在实例创建成功后再创建容器,请参见 已有实例创建容器。

1. 单击添加容器后,参见以下信息进行配置。如下图所示:

容器1			删除
容器名称	可选,不填默认使用Docker分配的随机名称		
	可输入2-60个字符,只支持大小写字母、数字及特殊字符""、"_"和".",不能以特秀	字符开头	
Docker镜像	请输入镜像仓库地址,如ccr.ccs.tencentyun.com/qcloud/nginx	选择镀像	
	请输入镜像版本Tag,不填默认latest		
	支持腾讯云容器镜像服务 (TCR) 个人版中公有类型的镜像仓库。 点击前往 ☑		
启动命令 🗊	可选,支持输入启动命令(Command)和参数(Arg),如/run.sh		
高级设置 🎸			

○ 容器名称: 自定义容器名称,不填写则默认使用 Docker 分配的随机名称。

- Docker镜像:
 - 镜像仓库地址:单击选择镜像,在弹出的选择镜像窗口中,选择所需镜像仓库地址。

△ 注意:

- 仅支持选择 腾讯云容器镜像服务 (TCR) 个人版 中公有类型的镜像仓库。
 - 建议选择与当前轻量应用服务器实例处于相同地域的镜像仓库,访问不同地域的镜像仓库将消耗公网流量,并受到公网网络出入带宽 的影响。
- 更多腾讯云容器镜像服务(TCR)相关信息,请参见 TCR说明。

○ 镜像版本: 单击选择版本,在弹出的选择镜像版本窗口中,选择所需镜像版本,不选则默认使用 latest 版本。

[○] 启动命令: 可输入启动命令 (Command) 和参数 (Arg), 例如 /run.sh 。



2. 单击高级设置后,参见以下信息配置容器端口、环境变量及挂载存储卷,选择重启策略设置。如下图所示:

▶ 添加	您还可添加50条
▶ 添加	您还可添加50条
▶ 添加	您还可添加50条
不重启容器	~
	 → 添加 → 添加 → 添加 → 添加 不重启容器

- 绑定端口:单击添加后,输入服务器端口、容器端口,并选择协议(支持 TCP、UDP 及 SCTP 协议)。
 相当于 docker run 命令中的 -p 参数。若服务器端口仅输入数字(例如80),则代表对应绑定的容器端口可被外部访问。若服务器端口输入
 127.0.0.1:数字,则代表将对应的容器端口绑定至 localhost。
- 环境变量:单击添加后,输入变量名及变量值。

相当于 docker run 命令中的 -e 参数。您可以在 Docker 容器中设置环境变量,或者覆盖您所使用的 Docker 镜像对应的 Dockerfile 中定义 的环境变量。

- 挂载存储卷:单击添加后,输入服务器目录及容器目录。
 相当于 docker run 命令中的 -v 参数。您可将轻量应用服务器操作系统中的目录挂载至 Docker 容器中的目录,以实现容器内数据的持久化存储。若您输入的服务器目录当前在操作系统中并不存在,则将自动为您在服务器操作系统中创建该目录。
- 容器重启策略:按照您的需求选择对应策略。

() 说明:

Docker 提供重新启动策略,用来控制容器是否在退出时或Docker 守护进程重新启动时自动重启。

- 不重启容器:默认策略,当容器退出时,不重启容器。
- 非正常退出时重启容器: 当容器非正常退出时,则重启容器, 默认次数为1,并且支持指定最大重启次数。
- 总是重启容器: 当容器退出时, 总是重启容器。

已有实例创建容器
① 说明: 使用 Docker 基础镜像创建的实例,可通过控制台直接创建容器。若您的实例未使用 Docker 镜像,可通过 重装系统 进行重装。
 1. 登录 轻量应用服务器控制台,选择实例。 2. 在实例详情页中,选择容器管理页签,并单击新建容器。如下图所示:
概要 容器管理 容器操作事件 域名解析 云硬盘 备份点 防火填 SSH密钥 快照 监控 执行命令 ① 您可以在论量应用服务器中创建Docker曾器并执行组动、停止重量、影响和重速等容器相关操作、实现使建动构建和管理容器化应用、 注:容器管理防能体数器讯云 <u>自动化曲手</u> 21,服务器实例中默认自动支载。
新建会社 多个大理学用显线 T 分档。多个仕读与照 Q ○ ● ● ● ● □ 四茶科 Docker機酸 启动命令 秋志 创建时间 提作 ● ● 创建容器 □ □茶科 Docker機酸 启动命令 秋志 创建时间 提作 ●
3. 在弹出的 新建容器 窗口中,参见 <mark>容器配置</mark> 信息进行配置。 4. 单击 确定 即可创建容器。

重建容器

您可通过控制台重建容器,相当于删除容器后再使用新配置重新创建容器。重建容器支持重新设置容器的启动命令、绑定端口、环境变量和挂载存储卷。

🔗 腾讯云

🕛 说明:

重建容器操作将会导致容器内的非持久化数据丢失,以及一段时间的对外服务中断。

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台,选择实例。
- 2. 在实例详情页中,选择容器管理页签。
- 3. 选择需重建容器所在行右侧的更多 > 重建。如下图所示:



4. 在弹出的**重建容器**中,您可选择容器的各项配置为保持当前配置或使用新配置。如下图所示:

重建容器				×
() 您可以重建	容器, 相当于删除容器	皆再按照新的配置	重新创建容器。重建容器操作支持重新设置容器的启动命令、绑定端口、环境变量和挂载存储卷。	
① 注意: 重建	容器操作将会导致容器	时的非持久化数据	丢失,以及一段时间的对外服务中断。	
启动命令 😨	保持当前配置	使用新配置		
绑定端口 🕐	保持当前配置	使用新配置		
环境变量 🕐	保持当前配置	使用新配置		
挂载存储卷 ⑦	保持当前配置	使用新配置		
容器重启策略 🕐	保持当前配置	使用新配置		
			職定取消	

- 若选择保持当前配置,则可通过 查看容器详情 获取容器现有配置信息。
- 若选择使用新配置,则可参见 容器配置 进行配置。
- 5. 单击确定即可开始重建。

删除容器

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台,选择实例。
- 2. 在实例详情页中,选择**容器管理**页签。
- 3. 按需进行单个或批量容器删除:
 - 删除单个容器:选择需删除容器所在行右侧的更多 > 删除,并在弹出的"删除容器"窗口中单击确定。
 - 批量删除容器:勾选需删除容器,单击列表上方的删除,并在弹出的"删除容器"窗口中单击确定。

相关操作

其他容器操作

您可通过控制台进行容器的启动、停止及重启操作。步骤如下:



- 1. 登录 轻量应用服务器控制台,选择实例。
- 2. 在实例详情页中,选择容器管理页签。
 - 重启: 选择需重建容器所在行右侧的重启,并在弹出的"重启容器"窗口中单击确定。
 - 启动:选择需启动容器所在行右侧的更多 > 启动,并在弹出的"启动容器"窗口中单击确定。
 - 停止:选择需停止容器所在行右侧的更多 > 停止,并在弹出的"停止容器"窗口中单击确定。

查看容器详情

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台,选择实例。
- 2. 在实例详情页中,选择**容器管理**页签。
- 3. 单击容器所在行前的 >,即可查看容器详细信息。如下图所示:

ID/ậ	名称 Docke	er镜像	启动命令	状态	创建时间	操作
doct	test ccr.ccs	s.tencentyun.com	/bin/bash	停止	2021-08-26 19:00:28	重启 更多 ▼
绑定端口		环境变量		挂载存储卷	操作	
-		PATH = /usr/local/sbin:/usr/lo bin:/sbin:/bin	cal/bin:/usr/sbin:/usr/	-	查看更多	

4. 单击查看更多,可在弹出窗口中查看容器 docker inspect 详细信息。

查看容器操作事件

您可通过以下两种方式,查看容器操作事件。

- 在实例详情页中,选择容器管理页签。即可在页面右侧查看"最近操作事件",支持查看5条最近容器操作事件概要信息。
- 在实例详情页中,选择**容器操作事件**页签。即可在页面查看并按需筛选容器操作事件。

修改容器名称

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台,选择实例。
- 2. 在实例详情页中,选择**容器管理**页签。
- 3. 单击容器名称右侧的 》,在弹出的修改容器名称窗口中输入新名称。
- 4. 单击确定即可完成修改。



内网互联

最近更新时间: 2025-05-21 19:30:12

操作场景

轻量应用服务器使用腾讯云自动分配的 私有网络 VPC 进行网络隔离,默认情况下内网不与云服务器 CVM、云数据库等其他处于私有网络 VPC 中的腾讯云资源 内网互通,需通过关联云联网实现。该功能主要适用于以下业务场景:

- 轻量应用服务器访问云服务器 CVM。
- 轻量应用服务器访问云数据库。

() 说明:

- 同账号下同一地域内的不同轻量应用服务器默认内网互通。更多轻量应用服务器内网连通能力介绍,请参见 内网连通性说明。
- 同地域下轻量应用服务器与对象存储 COS 默认内网互通,无需通过关联云联网实现。
- ◎ 需与轻量应用服务器实现内网互联的腾讯云资源,需使用腾讯云私有网络 VPC,同时需要注意避免内网网段冲突。

本文介绍如何通过轻量应用服务器控制台进行实例关联、关联云联网。如需了解云联网的更多信息,请查阅 云联网产品文档 。

注意事项

轻量应用服务器内网互联基于腾讯云云联网实现,云联网产品计费详情请参见 云联网计费总览。当前腾讯云云联网同地域 5Gbps 及以下带宽免费,如需实现跨地域内网互联,需在云联网中购买非跨境带宽。

```
▲ 注意:
```

轻量应用服务器的 VPC 加入云联网时,将不计入云联网的网络连接数用量。详情参见 网络连接实例费。

- 轻量应用服务器不支持通过关联云联网实现跨境内网互联,即使该云联网已购买跨境带宽。
- 同一账号下:
 - 同地域内的所有轻量应用服务器处于同一个 VPC 中,一个 VPC 只能同时关联一个云联网。
 - 不同地域内的轻量应用服务器处于不同的 VPC 中,不同 VPC 需要分别执行关联云联网操作。
- 如果某地域中不存在轻量应用服务器实例,则用户无法在该地域执行关联云联网操作。

操作步骤

轻量应用服务器申请关联云联网

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的内网互联。
- 2. 选择需关联云联网地域中的关联云联网。如下图所示:

内网互联					重要内网互联制助文档 2			
◎ 総量応用取用機構用は利用を持た(注:)由間用に自己的約)进行用機構成、試用定職業用は通用用用局機的位子用型が行いた主意用(定目用用用)に、可用工業の注意用用用用」の「通用工業用」の「通用工業用」の「通用工業用」の「一人いては、「「用用用工具」の「一人いては国際可加工」」で定用、 = 一号子下、不可加加加加工業目前用用用用工具「不可加」で定用、 = 一号手下、不可加加加工業目前用用用用」に可用一目目用一目目の一目目の目前、 ■ 期期期時、経過応用用品目的用用」E用用一目目の一目目の目前展開目(2)、目中可加加KSN(HARLITFERSE)、如果正用用用用用、用工具用用用用、置用工具用用用用、目目								
2.5 () 1	MRERN AMRERN	0 nasatisa	niceo)	гн	XDEDA			



3. 在弹出的关联云联网窗口中,选择云联网并单击确定,即提交关联申请。如下图所示:

关联云联网	×
 ① 1. 仅支持关联您自己账号下的云联网。 2. 提交关联申请后,请您在7天内前往 <u>云联网控制台</u> 12 同意本次申请,7天后申请将过期。同意关联申请后,请查看云联网路由表,检查是否存在失效路由。 3. 费用说明:轻量应用服务器不会额外收取关联云联网的费用;云联网产品定价可参考 <u>云联网计费说明</u> 12,其中同地域 	
5Gbps及以下带费免费,如需实现跨地域内网互联,需任云联网中购兴 <u>跨地域带费</u> 2 ① 注意:关联至同一个云联网的所有VPC网络之间可实现内网互通,请注意网络隔离性风险。	
当前地域 广州 云联网ID ③ ccn- ▼ ◇ 新建云联网 ☑	
確定取消	

△ 注意:

- 若无云联网,则需新建云联网实例。详情可参见 新建云联网实例 。
- 仅支持关联同账号下的云联网。
- 提交关联申请后,请您在7天内登录 云联网控制台 同意申请。否则7天后申请过期,需进行重新关联申请。
- 4. 登录 云联网控制台,单击云联网 ID 进入云联网详情页。如下图所示:

云联网									云联网帮助文档	i 🗹
+新建 ()										¢
ID/名称	状态	服务质量()	关联实例	备注	计费模式 🛈	限速方式 🛈	创建时间	操作		
con-antananta	运行中	银	1		预付费	地域间限速	2022-04-09	管理实例 编辑标签 册	刑除	
ccn-	运行中	银	2		月95后付费	地域出口限速	2022-04-09	管理实例 编辑标签 册	训除	

- 5. 在云联网详情页中,选择关联申请所在行右侧的同意,进入确认弹窗。
- 6. 按照您的需要选择路由表和费用承担账号,单击确定。如下图所示:

四年四日衣			~ C	
费用承担账号 🛈	○ 云联网实例所在	账号 VPC 实例所在	E账号	
 费用承担账 <u>云联网计费</u> 	号选中后不支持更改, <u>兑明</u> ^{[2}	请谨慎选择,关联后费用	明细可参考	

费用承担账号确认后无法更改,请谨慎选择,关联后费用明细可参考云联网计费说明 。

7. 轻量应用服务器的 VPC 实例会将备注默认设为 Lighthouse VPC。如下图所示:



÷							
基本信息 关联实制 监	空 带宽管理 路由表						
 力差免局持地站等宽峰重过低表 数常次例 	□ 力總名利用的規範率加強, 國以空放射線大時列線系的低別対義監治的目案, 并 Milling is a full and is a						
1D/8R	秋恋	实例类型	所覆核号	关现时间	所在地域	餐注	现作
	行同意			2024-04-24 14:49:50	北京	Lighthouse VPC	民意

8. 在弹出窗口中单击确定即可完成关联操作,内网互联页面显示该地域状态为已连接。如下图所示:

内网互联							
 ・ 经量应用 ・ 同一 ・ ・ 同一 ・ ・ 同一 ・ ・ ・	 ・ ・ ・						
北京	解关联		上海		关联云联网		
云联网ID							
关联时间	2024-04-24 14:56:41						
状态				 当前地域无实例,无法关联云联网 			
内网CIDR ()							

- 9. 完成关联后,请通过以下步骤检查路由是否有效:
 - 9.1 在内网互联页面中,单击地域卡片中的云联网 ID,前往该云联网详情页。
 - 9.2 在云联网详情页中,选择**路由表**页签。
 - 9.3 需确认新增的路由条目为**有效**,若存在 CIDR 冲突的情况,则该路由条目可能无效。

① 说明:
如需使用无效路由,请参见 停用路由 及 启用路由 。冲突规则及限制请参见 路由限制 。

- 10. 此时,您的轻量应用服务器实例已连接至云联网。
 - 接下来,将需与轻量应用服务器实现内网互联的腾讯云资源(例如云服务器 CVM、云数据库)连接至云联网,即可实现内网互联。详情请参见 关联网络实例 。

轻量应用服务器解除关联云联网

1

您可根据实际需求,在云联网关联申请状态为申请中、已过期及已连接时进行解关联。当状态为**已连接**时,解关联将中断当前地域下所有实例与云联网中其他 VPC 的连接,请确认对您的业务无影响后,再执行本操作。步骤如下:

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的内网互联。
- 2. 选择需解关联云联网地域中的解关联。如下图所示:

内网互联							查看帮助文档 记
广州	解关联	上海		关联云联网	中国香港		关联云联网
云联网ID	con comment						
关联时间	2022-06-27 10:57:29						
状态	○ 已连接		③ 暫未关联云联网			 	
内网CIDR 🛈	No. 1 & MET, NO. 1 & MET, .						

3. 在弹出的"解关联云联网"窗口中,单击确定即可。

轻量应用服务器与云资源内网互通示例

示例1:轻量应用服务器与云服务器内网互通

示例场景

广州地域下的轻量应用服务器及云服务器,默认内网不互通。需关联云联网,实现内网互通。

示例步骤

1. 登录轻量应用服务器,执行以下命令:



ping 云服务器内网 IP

返回如下图所示信息,说明无法 ping 通。

[lighthouse@VM-12-13-centos ~]\$ ping 10.18. PING 10.18. (10.18.) 56(84) bytes of data. ^C --- 10.18. ping statistics ---9 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 7999ms

- 2.参见申请云联网关联步骤,关联云联网。
 同时,也需将云服务器的 VPC 关联云联网,详情请参见 关联网络实例。
- 3. 登录轻量应用服务器,执行以下命令:

ping 云服务器内网 IP

返回如下图所示信息,说明已 ping 通,内网已互通。

```
[lighthouse@VM-12-13-centos ~]$ ping 10.18.
PING 10.18. (10.18. ) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.18. : icmp_seq=1 ttl=64 time=0.658 ms
64 bytes from 10.18. : icmp_seq=2 ttl=64 time=0.662 ms
64 bytes from 10.18. : icmp_seq=3 ttl=64 time=0.662 ms
64 bytes from 10.18. : icmp_seq=4 ttl=64 time=0.652 ms
^C
--- 10.18. ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.652/0.664/0.684/0.012 ms
```

▲ 注意:

如果此时发现云服务器与轻量应用服务器的内网仍未互通,可能由于云服务器 VPC 的内网网段与轻量应用服务器冲突,请修改云服务器 VPC 的 内网网段后重试。

示例2:轻量应用服务器与云数据库 MySQL 内网互通

示例场景

广州地域下的轻量应用服务器及 云数据库 MySQL,默认内网不互通。需关联云联网,实现内网互通。

前提条件

云数据库 MySQL 内网默认端口为 3306 ,需已在 MySQL 实例关联的安全组入站规则中,放通该端口。详情请参见 管理云数据库安全组。

示例步骤

1. 登录轻量应用服务器,执行以下命令安装 telnet 。

sudo yum install telnet -y

2. 执行以下命令,测试是否内网连通。

telnet **云数据库**MySQL**内网** IP 3306

返回如下图所示信息,说明无法连通。

[lighthouse@VM-12-13-centos ~]f telnet 10. 3306 Trying 10. ... telnet: connect to address 10. : Connection timed c

- 参见申请云联网关联步骤,关联云联网。
 同时,也需将云数据库 MySQL 的 VPC 关联云联网,详情请参见 关联网络实例。
- 4. 登录轻量应用服务器,执行以下命令。

telnet **云数据库**MySQL**内网** IP 3306



返回如下图所示信息,说明内网已互通。

[lighthouse6VM-12-13-centos -]\$ telnet 10. Trying 10. ... Escape character is '^]'. P PJu[~z#ftqVsmysql_native_password^[a

5. 您可参见 连接 MySQL 实例,使用轻量应用服务器连接 MySQL 实例。

▲ 注意:

如果此时发现云数据库 MySQL 实例与轻量应用服务器的内网仍未互通,可能由于云数据库 MySQL 实例 VPC 的内网网段与轻量应用服务器冲 突,请修改云数据库 MySQL 实例 VPC 的内网网段后重试。

示例3: 轻量应用服务器与云数据库 Redis 内网互通

示例场景

广州地域下的轻量应用服务器及 云数据库 Redis ,默认内网不互通。需关联云联网,实现内网互通。

前提条件

云数据库 Redis 内网默认端口为 6379 , 需已在 Redis 实例关联的安全组入站规则中,放通该端口。详情请参见 配置安全组。

示例步骤

1. 登录轻量应用服务器,执行以下命令:

ping **云数据库**Redis**内网**IP

返回如下图所示信息,说明无法 ping 通。

ghthouse@VM-21-22-centos -]\$ ping 5 56(8) bytes of data. ping statistics --packate transmitted_0 0 received, 100% packet loss, time 1329

2. 以 CentOS 操作系统轻量应用服务器为例,执行以下命令安装 telnet 。

sudo yum install telnet -y

3. 执行以下命令,测试是否内网连通。

telnet **云数据库**Redis**内网**IP 6379

返回如下图所示信息,说明无法连通。

[lighthouse@WM-21-22~centos ~]% telnet Trying telnet: connect to address _______

参见申请云联网关联步骤,关联云联网。
 同时,也需将云数据库 Redis 的 VPC 关联云联网,详情请参见 关联网络实例。

5. 登录轻量应用服务器,执行以下命令。

telnet **云数据库**Redis**内网**IP 6379

返回如下图所示信息,说明内网已互通。 (lighthouse@VX-21-22-centos ~]\$ telnet 6379

rying onnected to

6. 您可参见 连接 Redis 实例,使用轻量应用服务器连接 Redis 实例。

△ 注意:

如果此时发现云数据库 Redis 实例与轻量应用服务器的内网仍未互通,可能由于云数据库 Redis 实例 VPC 的内网网段与轻量应用服务器冲突, 请修改云数据库 Redis 实例 VPC 的内网网段后重试。





最近更新时间: 2025-05-28 21:36:02



操作场景

您可登录轻量应用服务器控制台,进入实例详情页面查看某个实例的监控信息。

操作步骤

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 在服务器列表中,找到并进入需查看监控的实例详情页。
- 3. 选择**监控**页签,即可进入监控信息页面,查看轻量应用服务器实例的 CPU、内存、内网带宽、外网带宽以及磁盘(系统盘及数据盘)使用情况的监控信息。如下 图所示:

① 说明:	
如果您想对 腾讯云可观测平台 支持的轻量应用服务器资源设置性能消耗类指标的阈值告警,使发生异常时可及时通过微信、邮	8件、短信、电话等渠道
通知您采取措施,则请单击 设置告警 创建告警策略。更多信息请参见 新建告警策略 。	

现名胜竹	乙硬蓝 首伤点	防火墙	55日密钥 19	光照 监控	刈家仔陌	土机女主	执行师学			
<u>実时</u> 近24小	时 近7天 选择E	1期 苗 数据	财比 时间粒	度: 10秒	Ŧ				云监控帮助文档 亿	设置告警
)注释:Max、Min和/	wg数值统计为当前折线图内	所有点的最大值、最小	小值和平均值							刷新 导出数
CPU监控	CPU利用率% ③	4 - 2 - Landariandar 0 -	hannara	mphilipmini	randographicality	munter	Max: 2%	Min: 0.9%	Avg: 1.266%	53 =
内存监控	内存使用量MB	400 - 200 - 0 -					Max: 278MB	Min: 238MB	Avg: 262.165MB	53 =
	内存利用率%(j)	100 - 50 - 0 -					Max: 46.147%	Min: 42.005%	Avg: 44.5%	53
内网带宽监控	内网出带宽Mbps④	0.04 - 0.02 - 0 -	genergestranged	Yunum	mananahandukhan	warnes	Max: 0.022Mbps	Min: 0.007Mbps	Avg: 0.011Mbps	53
	内网入带宽Mbps③	4 - 2 - 0 -					Max: 3.439Mbps	Min: 0.004Mbps	Avg: 0.021Mbps	53
	内國出包量个涉(①)	40 -					Max:	Min:	Avg:	E2

相关操作

获取操作审计操作记录

轻量应用服务器支持 操作审计,您可参考以下步骤,通过操作审计控制台获取操作记录。更多操作审计操作记录相关信息,请参见 查看操作记录事件详情。 1. 登录操作审计控制台,选择左侧导航栏中的 <mark>操作记录。</mark>

2. 事件名称选择 LIGHTHOUSE,单击查询即可查看日志记录。如下图所示:

◎ 以下列表包括了近三个月 API活动的支持服务,如果需要量看更长时间的操作记录,请使用旗踪集功能,日志欺编将持久化存储到描述存储模式CLS中。									
近30分钟 近1小时	近1天 近7天	自运时间							◊ ☆ ≛
操作类型	只写	•	事件名称 ③	LIGHTHOUSE	*	操作者	请输入提作者/ID	Q	
敏感操作筛选	全部	Ŧ	资源标签	请选择标签	*				
查询 重量	展开更多搜索								
事件时间		操作者		事件名称		资源类型		资源名称	
+ 2022-12-15 14:19	:04			DeleteFirewallRules(#	(除防火増規则)	lighthouse(9로	量应用服务器)		
+ 2022-12-15 11:59	29			CreateInstances(创建	实例)	lighthouse(轻	量应用服务器)		
+ 2022-12-15 11:59	-29			CreateInstances(创建	<u> </u>	lighthouse(\$≩	量应用服务器)		



访问管理 访问管理概述

最近更新时间: 2024-09-24 16:13:23

如果您在腾讯云中使用到了轻量应用服务器 TencentCloud Lighthouse、私有网络、数据库等服务,这些服务由不同的人管理,但都共享您的云账号密钥,将存 在以下问题:

- 您的密钥由多人共享,泄密风险高。
- 您无法限制其他人的访问权限,易产生误操作造成安全风险。

针对此问题,您可使用 访问管理(Cloud Access Management,CAM),通过子账号分配不同的人管理不同的服务,来规避以上问题。默认情况下,子账号 没有使用轻量应用服务器或其相关资源的权限,需创建策略授予子账号使用所需资源的权限。若您不需要对子账户进行轻量应用服务器相关资源的访问管理,您可以 跳过此章节。跳过这些部分不会影响您对文档中其余部分的理解和使用。

访问管理功能

访问管理(Cloud Access Management, CAM)可以帮助您安全、便捷地管理对腾讯云服务和资源的访问。您可以使用 CAM 创建子用户、用户组和角色, 并通过策略控制其访问范围。CAM 支持用户和角色 SSO 能力,您可以根据具体管理场景针对性设置企业内用户和腾讯云的互通能力。

您最初创建的腾讯云主账号,拥有整个账号全部腾讯云服务和资源的完全访问权限,建议您保护好主账号的凭证信息,日常使用子用户或角色进行访问,并开启多因 素校验和定时轮换密钥。

策略能够授权或者拒绝用户使用指定资源完成指定任务,当您在使用 CAM 时,可以将策略与一个用户或一组用户关联起来进行权限控制。 轻量应用服务器已接入 CAM,您可以使用 CAM 对轻量应用服务器相关资源进行权限控制。

相关概念

CAM 用户

CAM 用户 是您在腾讯云中创建的一个实体,每一个 CAM 用户仅同一个腾讯云账户关联。您注册的腾讯云账号身份为**主账号**,您可以通过 用户管理 来创建拥有 不同权限的**子账号**进行协作。子账号的类型分为 子用户 、协作者 以及 消息接收人 。

策略

策略 是用于定义和描述一条或多条权限的语法规范,腾讯云的策略类型分为预设策略和自定义策略。

- 预设策略: 由腾讯云创建和管理的策略,是被用户高频使用的一些常见权限集合,如资源全读写权限等。预设策略操作对象范围广,操作粒度粗,且为系统预 设,不可被用户编辑。
- 自定义策略:由用户创建的策略,允许进行细粒度的权限划分。例如,为子账号关联一条使用策略,使其有权管理弹性伸缩的伸缩组,而无权管理云数据库实 例。

资源

资源(resource)是策略的元素,描述一个或多个操作对象,例如弹性伸缩的启动配置和伸缩组。

可授权的资源类型

ト腾讯云

最近更新时间: 2025-05-30 14:11:01

资源级权限指的是能够指定用户对哪些资源具有执行操作的能力。例如,您可授权用户拥有广州地域的轻量应用服务器操作权限。 在访问管理 CAM 中轻量应用服务器可授权的资源类型如下:

资源类型	授权策略中的资源描述方法
实例相关	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/*
镜像相关	qcs::lighthouse:\$region:\$account:blueprint/*
快照相关	qcs::lighthouse:\$region:\$account:snapshot/*
密钥相关	qcs::lighthouse:\$region:\$account:keypair/*

下表中列出了当前支持资源级权限的轻量应用服务器的 API 操作,以及每个操作支持的资源和条件密钥。设置资源路径时,您需要将 \$region 、 \$account 等 变量参数修改为您实际的参数信息,同时您也可以在路径中使用 * 通配符。

访问管理策略中的 region、action、account、resource 等相关概念请参见 资源描述方式。

△ 注意

表中未列出的轻量应用服务器 API 操作即表示该 API 操作不支持资源级权限。针对不支持资源级权限的 API 操作,您仍可以向用户授予使用该操作的权限,但是策略语句的资源元素必须指定为 \star 。

实例相关

API 接口: action	接口功能	资源路径: resource
ModifyInstancesBundle	变更实例套餐	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld
RenewInstances	续费实例	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld
IsolateInstances	隔离实例	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld
ModifyInstancesAttribute	修改实例的属性	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld
ModifyInstancesRenewFlag	修改实例续费标识	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld
RebootInstances	重启实例	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld
ResetInstance	重装系统	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld
ResetInstancesPassword	重置实例密码	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld
StartInstances	启动实例	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld
StopInstances	关闭实例	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld
TerminateInstances	销毁实例	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld
DescribeInstancesDeniedAction s	查看实例操作限制列表	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceId
DescribeInstancesReturnable	查询实例是否可退还	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld
DescribeInstancesTrafficPacka ges	查看实例流量包详情	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceId
DescribeInstanceVncUrl	查询实例管理终端地址	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld
DescribeResetInstanceBlueprin ts	查询重置实例的镜像信息	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceId

快照相关



API 接口: action	接口功能	资源路径: resource
CreateInstanceSnapshot	创建实例快照	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld qcs::lighthouse:\$region:\$account:snapshot/*
DeleteSnapshots	删除快照	qcs::lighthouse:\$region:\$account:snapshot/\$snapshotId
ApplyInstanceSnapshot	回滚实例快照	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld qcs::lighthouse:\$region:\$account:snapshot/\$snapshotld
DescribeSnapshotsDeniedA ctions	查看快照操作限制列表	qcs::lighthouse:\$region:\$account:snapshot/\$snapshotId
ModifySnapshotAttribute	修改快照信息	qcs::lighthouse:\$region:\$account:snapshot/\$snapshotId

防火墙相关

API 接口: action	接口功能	资源路径: resource
CreateFirewallRules	添加防火墙规则	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceId
DeleteFirewallRules	删除防火墙规则	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld
DescribeFirewallRules	查询防火墙规则	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld
ModifyFirewallRules	修改防火墙规则	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld
ModifyFirewallRuleDescription	修改防火墙规则描述	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld

密钥相关

API 接口: action	接口功能	资源路径: resource
DeleteKeyPairs	删除密钥对	qcs::lighthouse:\$region:\$account:keypair/\$keypairId
AssociateInstancesKeyPairs	绑定密钥对	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld qcs::lighthouse:\$region:\$account:keypair/\$keypairId
DisassociateInstancesKeyPa irs	解绑密钥对	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld qcs::lighthouse:\$region:\$account:keypair/\$keypairId

镜像相关

API 接口: action	接口功能	资源路径: resource
CreateBlueprint	创建镜像	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld qcs::lighthouse:\$region:\$account:blueprint/*
DeleteBlueprints	删除镜像	qcs::lighthouse:\$region:\$account:blueprint/\$blueprintId
DescribeBlueprintInstances	查询镜像实例信息	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld
ModifyBlueprintAttribute	修改镜像属性	qcs::lighthouse:\$region:\$account:blueprint/\$blueprintId

套餐相关

API 接口: action	接口功能	资源路径: resource
DescribeModifyInstanceBundles	查询实例可变更套餐列表	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceld

计费相关

API 接口: action	接口功能	资源路径: resource
InquirePriceRenewInstances	续费实例询价	qcs::lighthouse:\$region:\$account:instance/\$instanceId





最近更新时间: 2025-05-28 21:36:02

策略语法



{		
	"version":"2.0",	
	"statement":	
	"effect":"effect",	
	"action":["action"],	
	"resource":["resource"],	
	<pre>"condition": {"key":{"value"}}</pre>	
}		

元素	说明
version (版本)	必填项。目前仅允许值为"2.0"。
statement (语句)	是用来描述一条或多条权限的详细信息。该元素包括 effect、action、resource、condition 等多个其他元素的权限或权限 集合。一条策略有且仅有一个 statement 元素。
effect (影响)	必填项。描述声明产生的结果是"允许"还是"显式拒绝"。包括 allow(允许)和 deny(显式拒绝)两种情况。
action (操作)	必填项。描述允许或拒绝的操作。操作可以是 API(以 name 前缀描述)或者功能集(一组特定的 API,以 permid 前缀描述)。API请参阅 API文档。
resource(资源)	必填项。描述授权的具体数据。资源是用六段式描述。每款产品的资源定义详情会有所区别。有关如何指定资源的信息,请参阅 您编写的资源声明所对应的产品文档。
condition(生效条 件)	非必填项。描述策略生效的约束条件。条件包括操作符、操作键和操作值组成。条件值可包括时间、IP 地址等信息。有些服务允 许您在条件中指定其他值。

轻量应用服务器访问管理策略示例

以下策略授予查看轻量应用服务器实例列表权限,及禁止用户 xxxxxx 查看 lhins-e31oxxxx 实例详情。



轻量应用服务器资源路径

每个轻量应用服务器策略语句都有适用于自己的资源。资源路径的一般形式如下:



qcs:project_id:service_type:region:account:resource

- project_id: 描述项目信息,仅为了兼容 CAM 早期逻辑,无需填写。
- service_type: 产品简称,如 lighthouse。
- region: 地域信息,如 ap-guangzhou。
- account:资源拥有者的根账号信息,如 uin/xxxxxx。
- resource: 各产品的具体资源详情,如 instance/instance_id1 或者 instance/*。



服务角色授权

最近更新时间: 2025-05-30 14:11:01

在使用轻量应用服务器 Lighthouse 的过程中,涉及到服务相关云资源的使用,为了您能正常使用 Lighthouse 的功能,您需要对 Lighthouse 的服务角色进行 授权,授权后,Lighthouse 服务才能使用相关云资源。

需要服务授权的场景主要包含容器镜像实例创建、共享镜像、轻量域名解析、轻量对象存储(Lighthouse版)等。

授权方式

容器镜像实例创建

授权场景

在 轻量应用服务器购买页,选择使用容器镜像创建实例,并且添加容器场景。

授权方式

1. 在服务授权弹窗中确认将创建的服务角色后,单击同意授权即可。

U	 执行当前操作时,需要调用其他云服务,因此需要您同意创建服务角色的授 权请求。
	 您同意授权后,腾讯云将自动创建服务角色并关联相应策略,后续您可正常 执行当前操作。您可以前往 访问管理控制台 ^[2] 中查看已创建的服务角色。
前功销	需要您进行服务授权:
~	轻量应用服务器基础功能服务授权
	<u> </u>
	在黑应用版外轴可力要叫功能(包括共享镜像、切建台轴与首连台轴)需要成为 授权。您同意授权后,腾讯云将自动创建服务角色 Lighthouse_QCSLinkedRoleInBasic 并关联相应策略。

() 说明:

如您选择关闭服务授权弹窗或取消授权,可以通过添加容器再次唤起授权操作。

Bit		 使用应用模板 服务器创建后签于模板自动构建应用 ✓ 开稿即用,简单方便 ✓ 适合需要快速构建应用的用户 	 基于操作系统残像 服务器提供转操作系统,手动搭建应用 > 灵活构建,随心所欲 > 适合具备较强技术能力的用户 	 使用容積像 基于Docker容器機像构建应用 ・ 快速部署容器化应用 ・ 法登熱感Docker容器的用户 	● 使用自主义领体发展构造和 使用自主义领体发展构造应用 → 快速复新已构建应用,员活高效 → 适合需要复制, 迁移应用的用户	
Ráda Rádá DocimiãA Rárd Rárd Image: PoperOladOS8-Docimi28 OperOladOS8-Docimi28 Rárd Rárd Rárd Image: Docimi26A-Docimi28 Decimi26A-E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	Docker基础镜像()	您可以直接通过控制台创建Docker容器,实现快速部	P署容器化应用。服务器创建完成后支持远程登录,如何(使用 [2		
• OpenCludOS8-Docke28 OpenCludOS8 R.1.3 Fith • CentOS7.6-Docke28 CentOS 7.6.64bit 26.1.3 Fith • Ubuntu22.0-Docke26 Ubuntu Sever 22.04.115.64bit 26.1.3 Fith • Debiant 2-Docke26 Debiant 2.0.64bit 26.1.3 Fith • Debiant 2-Docke26 Debiant 2.0.64bit 26.1.3 Fith • Debiant 2-Docke26 CentOS Stream 9.04bit 26.1.3 Fith • CentOS Stream 9-Oocke26 CentOS Stream 9.04bit 26.1.3 Fith • CentOS Stream 9-Oocke26 CentOS Stream 9.04bit 26.1.3 Fith • CentOS Stream 9-Oocke26 CentOS Stream 9.04bit 26.1.3 Fith • CentOS Stream 9-Oocke26 CentOS Stream 9.04bit 26.1.3 Fith • CentOS Stream 9-Oocke26 CentOS Stream 9.04bit 26.1.3 Fith		镜像名称	操作系统	Docker版本	操作	
Cert0S7.6-Docker26 Cert0S7.6-Docker26 Fild Fild Ubuntu2.04-Docker26 Ubuntu Server 22.04 UTS 64bit 26.1.3 Fild Deban12-Docker26 Debin 12.0 4bit 26.1.3 Fild Cert0SSteam9-Docker26 CertOS Steam 9 4bit 26.1.3 Fild CertOS Steam 9 4bit 26.1.3 Fild CertOSSteam9-Docker26 CertOS Steam 9 4bit 26.1.3 Fild CertOSSteam 9 -Docker26 CertOS Steam 9 4bit 26.1.3 Fild CertOSSteam 9 -Docker26 CertOS Steam 9 -Docker26 Fild Fild S		OpenCloudOS8-Docker26	OpenCloudOS 8	26.1.3	洋情	
· Uburtu22.04.Docker28 · Uburtu 22.04.DS 64bit · 26.1.3 · Fift · Debian12-Docker28 · Debian12-Ocker28 · CentOS Stream 9-0cker28 · 26.1.3 · Fift · CentOS Stream 9-0cker28 · CentOS Stream 9-0cker28 · CentOS Stream 9-0cker28 · Stream 9-0cker28 · Stream 9-0cker28 · SAURE8 · CENTOS Stream 9-0cker28 · CentOS Stream 9-0cker28 · Stream 9-0cker28 · Stream 9-0cker28		CentOS7.6-Docker26	CentOS 7.6 64bit	26.1.3	详情	
Debin12-Docker20 Debin12.0 64bit 26.1.3 148 C CentOS Stram9-Docker20 CentOS Stram9 64bit 26.1.3 148 Stram9-Docker20 CentOS Stram9 64bit 26.1.3 148 C Docker20 CentOS Stram9 64bit 26.1.3 148 Stram9-Docker20 CentOS Stram9 64bit 26.1.3 148		Ubuntu22.04-Docker26	Ubuntu Server 22.04 LTS 64bit	26.1.3	详情	
○ CentOS Stream9-Docker28 CentOS Stream9 94bit 26.3 详情 ※加容器 部可以添加容器,在实例创建成功后将自动按照配置创建Docker容器 (相当于dockernun).包也可以选择在实例创建成功后将曾建Docker容器 ● 通知可添加 6 个容器		Debian12-Docker26	Debian 12.0 64bit	26.1.3	详情	
添加容器 窓可以添加容器,在实例创建成功后将自动按照配置创建Docker容器(相当于docker run)、包包可以选择在实例创建元成后再创建Docker容器。 ● 高加容器 ● 可添加容器		CentOSStream9-Docker26	CentOS Stream 9 64bit	26.1.3	详情	
❀ 版加容器 想还可添加 5 个容器	添加容器	您可以添加容器,在实例创建成功后将自动按照配置	创建Docker容器(相当于docker run)。您也可以选择在	实例创建完成后再创建Docker容器。		
			۲	添加容器 您还可添加 5 个容器		

共享镜像

授权场景

在 轻量应用服务器控制台镜像页,选择**共享镜像**。



查看镜像帮助文档记

授权方式

1. 在服务授权弹窗中确认将创建的服务角色后,单击同意授权即可。



云服务器CVM 其性脑讯	云账号							
共享云服务器镇像						请输入镜像ID或名称进行数	武宗	QØ
ID/名称	云服务器镜像ID	3635	描述	容量	操作系统	创建时间	操作	
			16	无数据				
共0条						10	> 条/页 H 4 1	/1页 ▶ H

轻量域名解析

授权场景

访问轻量应用服务器控制台域名页。

授权方式

1. 在服务授权弹窗中确认将创建的服务角色后,单击**同意授权**即可。

 (i) • 执行 权i • 您[执行 	行当前操作时,需要调用其他云服务, 请求。 同意授权后,腾讯云将自动创建服务角 行当前操作。您可以前往 访问管理控!	因此需要您同意创建服务角色的授 自色并关联相应策略,后续您可正常 制台 ^[2] 中查看已创建的服务角色。	
当前功能需要您	您进行服务授权:		
✓ 域名 轻量 自动 略。	名与SSL证书功能服务授权 应用服务器的域名与SSL证书功能需 的创建服务角色 Lighthouse_QCSLink 服务角色详情 へ	要服务授权。您同意授权后,腾讯云将 edRoleInDnsAndSsl 并关联相应策	
	同意授权	取消	



📃 🔗 腾讯云 🎧 控	制台		Q 支持通过实
轻量云	域名 🗳 🕼		
🛱 游戏服专区 🗹	添加域名 注册新域名		
轻量应用服务器	域名	DNS状态	
◎ 服务器			
➢ OrcaTerm ☑			
分 自动化助手 ~	共 0 条		
◎ 镜像			
□ 云硬盘			
🕞 数据备份			
SSH密钥			
⑦ 防火墙模板			
🔄 优选流量包			
🕞 内网互联			
白 迁移上云			
轻量域名			
□ 域名			

轻量对象存储(Lighthouse版)

授权场景

访问 轻量对象存储页。

授权方式

1. 在轻量对象存储页中,单击**授权**按钮,在服务授权页面中确认将创建的服务角色后,单击**同意授权**即可。

#24	对象存储 📫	2014年 前後2015年後		快速入门区 符稿精神作品
) 游戏服专区 12				
全國后用服务器		基础已		
∋ 服务器		欢迎选购中国大陆通用套餐包、中国香港和海外通用套餐包		0000
OrcaTerm C		案號內容 📀 荐储容量 💿 外国下行流量		322010500
8 BRARNF ~				
9 buaia 기				
□ 数据备份		存储格		
③ SSH密钥				
⑦ 防火増模板				
3 代选流量包				
1) 内朗互联 1) 计数十元				
				80
] 城名		读服务面封建央也 点击授权指性话问算用页面,创建服务到起身色并摆予指头权限		c
全量数据库		80		10.50 00
車態機 5				245 X 45
と里存線				F
3				E
方问管理		- 角色管理		E
□ 访问管理		- 角色管理		
□ 访问管理 ■ 概览		- 角色管理 服务授权		•
□ 访问管理 111 概览 ○ 用户		- 角色管理 服务授权		ē
□ 访问管理 ■ 概定 ② 用户 ③ 用户组		- 角色管理 - 角色管理 服务授权 両数子 社員の用版券者 収成6、赤创建版券所设命会升册子 秘書の用版券者 相关収測		e
□ 访问管理 ■ 概览 ● 用户 ● 用户组 □ 策略				e
5 访问管理 ■ 板览 会 用户 型 用户组 ■ 策略 중 角色				e
□ 访问管理 ■ 概定 ● 用户 単 用户组 ■ 策略 ④ 角色 ● 身份提供商	~		9.其他云福务资源。	
□ 坊) 管理 ■ 概定 … 用 户 4 … 用 た 4 … 第 略 … … … … … … … … … … … … …	~		約其他云服务资源。	•
 坊) 管理 様 版 低 版 低 版 一 用 庁 組 低 所 市 日 気 所 角 合 の 分 份提供商 合 身の分提供商 い 坊 感 (v) 访 问 罷明	· · ·	角色管理 展察授权 魔魔女 秘密の用服务者 収現の、学校建築务所设备会并展子 轮廓の用服务者 粗关収測 角色系形 Lighthouse、CCSLinkedRoleInCOSAndCl 角色系形 Lighthouse、CCSLinkedRoleInCOSAndCl 角色系形 当前角色为轮量如用服务者 (Lighthouse) 服务相关角色、该角色体在已关联精确的现意范围内运得超 成成准备 現後重義 OcloudAcceseForLighthouseLinkedRoleInCCSAndCl④	约其他云í重务资源。	e
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		吟其他云服务资源。	
□ 訪 何管理 Ⅲ 板定 ◎ 用户相 □ 指略 ○ 指略 ○ 指略 ○ 指略 ○ 指略 ○ 新色 ○ 新色 ○ い ○ い ○ い ○ の の ○ の の ○ の ○ の の ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		約其他云服务资源。	
 访问管理 紙交 用户组 第第 第合 身份提供商 政合账号 11 12 12 13 14 14	~	A 角色管理 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	約其他云蜀务资源。	e
 訪问管理 概定 用户 第4 第4 第6 第6 取合账号 (Y) 访问密明 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		哈其他云服务资源。	•



轻量云	对象存储 🔅 AI助手 🛤	对象存储 (\$)AINF HINNFOR							快速入门区 存储模模作区	
习 游戏服专区 12		1975 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
24800用版外部 Э 股务器 ● OrcaTerm II ② 自动化助手 ~		欢迎这称中国大陆通用套餐包、中国香港和淘 案餐内容 ● 存储容量 ● 外两下行定量	教会 た正式為中心式は進用家業品、中国前常和知力進用家業品 取得用 ● クル2018 ● クル11728 ● 2000年							
 () () () () () () () () () () () () () (存储桶								
 ▲ SSH图明 ◆ 防火増模板 □ 优选流量包 										
 ① 内岡互联 二 迁移上云 			C						() () () () () () () () () () () () () (
2011年1月1日 11日 - 「「「「「「「「」」」 12日 - 12日 - 12日 - 12日 - 1 - 12日 - 1 - 12日 - 12 - 12日 - 120 -			该能务偶创 点击损权制性访问管理实源。创建 提权	建杂色 服务预设角色并授予相关权限					2 888 69	
 数据库 2.2.2.7.18 2.2.3.18 3.3.18 (2.3.18) (3.3.18) (3.3.18)									文档	
-										



子账号权限管理

最近更新时间: 2024-06-25 14:41:21

使用场景

您可在腾讯云主账号中通过设置策略的方式来对子账号的权限进行管理,实现对子账号可访问资源和可使用功能进行管理。 例如您希望实现以下场景:在主账号中有两台轻量应用服务器实例,需要分别将其授权给子账号1和子账号2,子账号只能查看和管理名下被授权的实例。

主账号视角		
主账号可以查看和管理实例1、实例2。 □ ³		
BTⅢ 实例1 登录 O 道行中	···· 登录 ① 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
子账号1视角		
子账号1只能查看和管理实例1。		
服务器		
新建		
上海		
BT.器 实例1 O 运行中	登录	
	续费 >	
子账号2视角		
子账号2只能查看和管理实例2。		
服务器		
新建		
上海		
⑦ 案例2 ○ 运行中	登录	
	续费 >	



您可以参考以下步骤来进行主账号对子账号的权限设置和管理。

前置操作

为需要进行授权操作的主账号提前创建子账号,具体操作可参见文档: 创建子账号并授权。

操作步骤

1. 登录 轻量应用服务器控制台,选择您想要指定子账号才可查看并管理的服务器实例,单击**查看详情**,进入实例详情页。



2. 在实例信息中找到该实例的实例 ID, 单击 🖻 复制实例 ID。

÷								
概要	域名解析	云硬盘	备份点	防火墙	SSH密钥	快照	监控	对象存储
	实例信息							
	实例ID		Б					
	实例名称							
	实例状态							
	地域和可用区							
	套餐类型							
	实例规格 🛈							
	密钥 ()							
	标签							
	到期时间							

3. 单击页面右上角的**账号信息**,单击**访问管理**进入访问管理详情页。



费用 • 🕜	Ĵ <mark>99+</mark> ⊑	主账号
账号 ID		主账号
账号信息 实名认证		
安全设置		
标签		
安全管控		
642 推/	退出	

4. 进入策略页签,单击**新建自定义策略**。



在弹出的选择创建策略方式窗口中选择**按策略生成器创建**,进入编辑策略界面。





5. 在可视化策略编辑器中,配置以下权限。



权限:授权子账户查看某个特定实例。

- 效果: 允许。
- 服务:轻量应用服务器 (lighthouse)。
- 操作:全部操作(*)。
- 资源:特定资源。
 - 在 instance 中单击添加资源六段式,在右边的弹窗中输入您之前步骤复制的实例 ID。



可视化策略生成器 JSON				潘加资源六段式 ×
~ 轻量应用服务器(全部操作)				图题六段式 区用于唯一描述腾讯云的图题对象
效果 (Effect) ・	○九年 ○把除			
服务 (Service) ·	轻重应用服务器 (lightho	use)		能力 · Ighthouse
銀作 (Action) ・	金融操作 (*)			地址• 所有地域 •
資源 (Resource)	○全部務款 ○特定	资源		16.0 ·
10.65	忽波撞的操作中,包含接	资源彩暖• Instance		
		不拆分查源最相操作级建口 ①		
	snapshot		編雜 開除 此类型任意资源	82
		激放资源六段式 来限制访问		
	loypair		編編 教験	
		深放资源六段式 朱颜射达问		
	Instance			
	1	深处市政六政式 无限制访问	Serie David Discrete Constraint	
	formal territor and			
			編編 肥料 此类型任意资源	
		26.50.50.207.C4X.00. (#100/#121/1		
	firewall-template		編建 教験 此次型任意资源	
		滥加资源六段式 来规制结问		
	domain		編編 開除 此类型任意资源	
		深放资源六段式 来限制访问		
	dns-record		編編 教師 二 此次型任意资源	
		派出资源六段式 来 原制达问		
	disk-backup			
		添加资源六段式 未规制结问		
	disk.			
	USA.		编辑 删除 此类型任意资源	
		AND A REAL PROPERTY.		
	blueprint		编辑 删除 此类型任意资源	
		<u>温温资源大校式</u> 来限制访问		
		添加自定义资源六段式 亲限制访问		az

○ 其他资源勾选此类型任意资源。

6. 单击**下一步**,填写策略名称和描述。

基本信息		
策略名称 •		
	策略创建后,策略名称不支持修改	
描述	请输入策略描述	
关联用户/用户组/角包	<u>ă</u>	
将此权限授权给用户	选择用户	
将此权限授权给用户组	选择用户组	
将此权限授权给角色	选择角色	

7. 单击选择用户,在弹窗中选择您需要关联的子账号,单击确定。

择添加的用户(共 4 个)			已选择 (1) 个		
支持多关键词(间隔为空格)	搜索用户名/ID/SecretId/手机/邮箱/f	Q	名称	类型	
— 用户	类型			**	
✓	用户			用户	و
	用户				
	用户		\leftrightarrow		
	用户				
持按住 shift 键讲行离选					
1013CLL OTHIC MERCITI 19782					



8. 当右上角出现关联成功弹窗时表示您已经完成了该策略和目标子账号的关联。



9. 前往轻量应用服务器控制台登录您上一步中关联的子账号,在控制台中仅显示了前面步骤中设置的特定实例。至此实现了主账号对子账号可访问资源的权限管理。

三 🛛 🙆 腾讯云	∩ 控制台	Q 搜索资源、产品、API、文档	快捷键/	集团账号	备案	ŢЩ	客服支持	费用	Ø¢	G.	子账号
轻量云	服务器								₽и6 抢先体验 ►	Ø场景教4	查看帮助文档 🖸
经量应用服务器 ⑦ 服务器	 试達您參加轻量应用服务器应用场景调研 	填写即有机会获得产品代金券 <u>立即前往</u> 记									• • • • • x
➢ OrcaTerm	新建					多个关键	字用竖线 " " 分	隔,多个过	滤标签用回车键分	m Q	◎ 列表 卡片
☞ 自动化助手 ~	上海										
◎ 镜像											
□ 云硬盘	 o 运行中 	豆來 …									
🕞 数据备份	11.45 NO.46 MIR.448										
⑥ SSH密钥	10 10 10 10 10 10 10 1										
⑦ 防火墙模板		·待理 、									
🗊 优选流量包		续页 /									
① 内网互联											
轻量域名											

相关操作

如您需要设置子账号可以通过 OrcaTerm 登录实例并能够使用自动化助手 TAT,您可以在策略设置中为其授予 OrcaTerm 权限和自动化助手 TAT 权限。 1. 在腾讯云 控制台 登录主账号,进入**访问管理**页面,进入**策略**页签,单击右上角的**自定义策略**,选择在之前的操作中为对应子账号设置的策略。

■ 🖉 勝讯云	n n	控制台	轻量应用服务器 云服务器	云解析 DNS		Q、搜索资源、产品、API、文档	快速線/ 集团账号	计 备案 工具 客服支持	іля Вя• 🖉 🗘 ⁹⁹⁺ С
访问管理		策略							CAM集略使用说料
≣ 概览									
鸟 用户	v	0	用户或者用户组与策略关联后,即可获	得策略所描述的操作权限。					
亳 用户组		新建自	定义策略 删除				全部策略	预设策略 自定义策略	提索策略名称/描述/备注(多关键词空格隔开; Q 🗘
🖂 策略									
33 角色			領略名	服务类型 ¥	描述			上次修改时间	操作
回 身份提供商	×								
高 联合账号	Ý				只允许子用户访问	突例			删除 关联用户/组/角色
2) 访问密钥	Ý								
					-				
					-				
					-				
					-				
		已透	0 项, 共 14 项						10 v 条/页 H < 1 /2页 H H

2. 在策略语法中单击编辑。

策略语法 策略版本 (5) 策略用法		
策略携要 {} JSON		1941 H
提索服务 Q		
服务	资源	请求条件

单击**可视化策略生成器 > 添加权限**。



策略语法 策略版本 (策略用法	
可视化策略生成器 JS		
+ 漆加权限		
 ✓ 保存为当前版本 保存 取消 		

为了授权使用 OrcaTerm 和 TAT 自动化助手,您可以添加以下两条权限策略:

编辑	策略 〉 2 关	联用户/用户组/角色	
J视化策略生成器 JSON			
▼ 请〕	选择服务		
	效果(Effect) •	🔾 允许 💦 拒绝	
	服务(Service) *	请选择服务	
	操作(Action) *	请先选择服务	
	资源(Resource) *	请先选择服务	
	条件 (Condition)	请先选择服务	
十添加杉	(R		
下一步	字符数: 114 (最多6144)	

权限1:授权该子账户使用 OrcaTerm 登录实例。

- 效果:允许。
- 服务: 腾讯遨驰终端 (orcaterm)。
- 操作: 全部操作(*)。
- 资源:全部资源。

权限2: 授权该子账户使用自动化助手 TAT。

- 效果: 允许。
- 服务:腾讯云自动化助手(tat)。
- 操作:全部操作(*)。
- 资源:全部资源。

3. 添加完成后单击保存,即可完成对子用户使用 OrcaTerm 登录实例和 TAT 自动化助手的授权。

驚о時语法 策略版本(5) 策略用法	
可视化策略生成器 JSON	
> 轻量应用服务器(全部操作)	删除
> 購示云自动化助手(全部操作)	删除
> 購示元週號結婚(全部條作)	删除
+ 煮加肉液	
✔ 保存为当前版本	
9.7 D.2	

① 如何为子账号授予更多权限?

由于不同使用场景下对子账号的资源访问限制各不相同,在后续操作过程中,如果您需要对子账号授予更多权限,请参见:如何根据无权限信息创建权 限策略 更新子账号权限策略。





最近更新时间: 2025-06-09 17:41:02



为什么要备案?

根据国务院令第292号《互联网信息服务管理办法》、《非经营性互联网信息服务备案管理办法》规定,国家对经营性互联网信息服务实行许可制度,对非经营性互 联网信息服务实行备案制度。未获取许可或者未履行备案手续的,不得从事互联网信息服务,否则属于违法行为。

因此,使用中国内地地域的轻量应用服务器开办网站并绑定域名服务时必须先办理 ICP 备案,备案成功并获取通信管理局下发的 ICP 备案号后才能开通域名访问。 ICP 备案号以工信部官网公共查询为准:查询入口。

• 更多相关法律法规请参阅: 政策文件。

备案准备

- •为了节约备案时间和顺利通过备案,建议您提前了解备案流程。
- 因各地管局要求不同,需准备的材料也有所不同。建议您提前了解各省、自治区、直辖市管局的备案要求,以及相关备案限制。

备案准备	说明		
域名	 进行 ICP 备案时需填写网站域名,网站域名需同时符合以下要求: ICP 备案域名为通过国家批复的顶级域名,具体查看 可备案域名后缀。 ICP 备案域名需通过国家批复的域名注册服务机构进行注册管理(即境外注册商所注册的域名不能直接备案,需转入境内有资质的服务商,例如腾讯云。详情可查看 域名转入)。 ICP 备案域名在域名注册有效期内(以域名 WHOIS 信息中的过期时间为准)。 ICP 备案域名为已通过实名认证的域名。 申请备案时填报的备案主体信息应与域名注册人实名认证信息相符。 详情可查看 备案域名。 		
轻量应用服 器资源	您需要先购买腾讯云中国内地地域的轻量应用服务器,云资源与带宽计费模式需为包年包月,购买时长须超过(含)90天,且备案期间 服务器实例剩余时长(到期时间−当前时间)超过(含)30天。		
备案材料	备案材料准备,可查看 备案材料。		

△ 注意

• 每台轻量应用服务器实例备案的网站或 APP 不超过5个。

• 每台轻量应用服务器可生成2个备案授权码(仅支持企业账号)。

备案场景与流程

腾讯云为您提供功能完善、使用便捷的 ICP 备案 产品及服务,您可结合 ICP 备案 文档开始使用。

首次备案

如果您的网站或 APP 托管在腾讯云中国内地地域轻量应用服务器,且网站或 APP 的主办者和域名从未办理过备案,在开通服务前,需在腾讯云备案系统进行**首次** <mark>备案</mark>的操作。

流程指引请参见 首次备案 。

接入备案

根据国务院令第292号《互联网信息服务管理办法》、《非经营性互联网信息服务备案管理办法》规定,对非经营性互联网信息服务实行备案制度。 备案信息需要与接入服务商进行关联,如果主体已经在其他接入商处完成备案取得备案号,则表示您的网站可以在该接入商提供的服务范围从事网站内容服务;如果 更换接入服务商,如换成腾讯云,则需要在腾讯云做接入备案。在腾讯云接入备案成功后,您即可在腾讯云开展网站内容服务。 • 若同时使用多家厂商的服务器,原备案信息无需注销或变更,多个接入商可同时存在。

- 若未在对应接入商处完成备案,会被识别为未备案域名,不可在该平台上开展业务。

若网站域名已通过其他服务商取得备案号,现要将域名指向腾讯云轻量应用服务器,由腾讯云轻量应用服务器托管网站,则需要在腾讯云进行接入备案。
 流程指引请参见 接入备案。

新增服务(原备案在腾讯云)

如果您的网站或 APP 托管在腾讯云中国内地地域云服务器,且主体已在腾讯云办理过备案,现要新增网站或 APP,则需进行<mark>新增服务(原备案在腾讯云)</mark>操作。 流程指引请参见 新增服务(原备案在腾讯云)。

新增服务(原备案不在腾讯云)

主体没有在腾讯云办理过备案,而是在其他服务商处办理备案,现需要在腾讯云办理新增网站或 APP,则需要进行<mark>新增服务(原备案不在腾讯云)</mark>操作。



流程指引请参见 新增服务(原备案不在腾讯云)。

变更备案

已经成功办理备案的网站或 APP,支持备案信息(包括主体信息和互联网服务信息)的变更申请,当您的备案信息发生变化,建议及时办理备案变更,避免影响业 务的运行。 您可以直接通过腾讯云备案控制台进行备案变更办理。

流程指引请参见 变更服务。

变更服务

已经成功办理备案的网站或 APP,支持网站或 APP 信息的变更申请,当您的网站或 APP 信息发生变化,建议及时办理网站或 APP 变更,避免影响其他业务的办 理。 您可以直接通过腾讯云备案控制台进行网站或 APP 变更办理。

注销主体

当主体在腾讯云已经成功备案信息,因故需把该主体以及主体下的所有网站或 APP 从管局备案中注销,则应办理注销主体。 流程指引请参见 注销主体 。

注销服务

当您的网站或 APP 在腾讯云已成功进行备案,而您因故需把该网站或 APP 从管局备案中注销,则应办理注销服务。 流程指引请参见 注销服务 。

取消接入服务

当您的网站或 APP 在腾讯云已成功进行备案,而您的网站或 APP 因故不再指向腾讯云轻量应用服务器,则应办理取消接入服务。 流程指引请参见 取消接入服务 。

查看备案进度

用户在腾讯云办理备案业务时,可在移动端关注**腾讯云助手**,实时接收备案通知提醒,随时查看备案进度。 流程指引请参见 查<mark>看备案进度</mark>。



使用自动化助手

最近更新时间: 2024-12-05 09:49:02

操作场景

腾讯云自动化助手(TencentCloud Automation Tools,TAT)是轻量应用服务器的原生运维部署工具。您无需远程连接实例,自动化助手即可自动批量执行 Shell 命令,完成运行自动化运维脚本、轮询进程、安装/卸载软件、更新应用及安装补丁等任务。如需了解自动化助手的更多信息,请参见 腾讯云自动化助手。 本文介绍如何通过轻量应用服务器控制台,使用自动化助手执行命令实现实例管理。

前提条件

轻量应用服务器实例需安装自动化助手客户端,详情请参见 安装自动化助手客户端 。

! 说明:

2020年12月15日之后使用应用模板、系统镜像及自定义镜像创建的轻量应用服务器 Linux 实例,默认已预装自动化助手客户端。若您的实例符合条件,则无需再进行安装操作。

操作步骤

请参考以下文档,创建、执行命令并查看命令执行状态:

- 创建命令
- 执行命令 或 免登录执行命令
- 查看命令执行状态
传输文件 如何将本地文件拷贝到轻量应用服务器

最近更新时间:2025-05-30 14:11:02

本文介绍如何将您本地的文件拷贝至轻量应用服务器,或将轻量应用服务器上的文件下载至本地。

选择传输方式

远程连接管理

您可通过远程连接管理,使用浏览器一键可视化将本地文件上传到轻量应用服务器,或将服务器文件下载到本地。

操作方式	使用限制
使用 OrcaTerm 登录轻量应用服务器时上传/下载文件	 上传文件大小限制为500MB 下载文件大小限制为500MB 上传下载文件的数量限制为10个

() 说明:

当前免费版上下载文件大小限制是500MB,如果需要操作大于500MB的文件,推荐购买 OrcaTerm 专业版。详情参见: 腾讯云邀驰终端购买说明 。

自动化助手

您可通过自动化助手,使用浏览器直接将本地文件上传到轻量应用服务器,或将服务器文件下载到本地。

操作方式	使用限制
上传文件至轻量应用服务器	 上传文件大小限制为36KB, 且为文本文件 仅支持下载已上传的文件 上传下载文件的数量限制为1个

其他方式

您也可针对本地操作系统的类型以及购买的轻量应用服务器类型,参考以下方式进行操作。

本地操作系统类型	轻量应用服务器操作系统(Linux)	轻量应用服务器操作系统(Windows)
Windows	 通过 WinSCP 方式上传文件到轻量应用服务器 通过 FTP 方式上传文件到轻量应用服务器 	通过远程桌面上传文件到轻量应用服务器
Linux	• 通过 SCP 方式上传文件到轻量应用服务器	通过远程桌面上传文件到轻量应用服务器
Mac OS	• 通过 FTP 方式上传文件到轻量应用服务器	通过远程桌面上传文件到轻量应用服务器

例如,您的本地电脑的操作系统为 Windows,而您购买的轻量应用服务器操作系统为 Linux,则您可以通过 WinSCP 方式上传文件到轻量应用服务器。

下一步操作

当您有比较重要的业务数据或者个人文件需要备份时,完成文件上传到轻量应用服务器之后,您还可以对轻量应用服务器实例的系统盘做快照。可以参见 <mark>管理快照</mark> 了解关于快照适用的场景以及使用方式。

出现问题?

非常抱歉您在使用时出现问题,您可以第一时间通过 在线支持 联系我们,也可以先参考相关文档进行问题定位和解决。



Windows 系统通过 WinSCP 上传文件到 Linux 轻量应用服务器

最近更新时间: 2025-05-21 19:30:12

操作场景

WinSCP 是一个在 Windows 环境下使用 SSH 的开源图形化 SFTP 客户端,同时支持 SCP 协议。它的主要功能是在本地与远程计算机之间安全地复制文件。 与使用 FTP 上传代码相比,通过 WinSCP 可以直接使用服务器账户密码访问服务器,无需在服务器端做任何配置。

前提条件

- 本地计算机已下载并安装 WinSCP 客户端(获取途径:建议从 官方网站 获取最新版本)。
- 已获取登录轻量应用服务器的管理员用户及密码。
- Linux 轻量应用服务器默认管理员用户名为 root ,Ubuntu 系统实例为 ubuntu 。您也可使用自定义用户名。
- 如果您忘记密码,请 重置密码 。
- 请确认实例的防火墙已放行22端口(创建实例时默认已开通22端口)。

操作步骤

登录 WinSCP

1. 打开 WinSCP, 弹出WinSCP 登录对话框。如下图所示:

NinSCP 登录	会适 文件协议(E) SFTP 主机名(出)	编口号(<u>B</u>)
	用户名(U) 密码(P) 保存(S) ▼	₩ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ
工具(1) ▼ 管理(M) ▼	〔〕登录 ▼ 〔】	利 帮助

2. 设置登录参数:

- 协议:选填 SFTP 或者 SCP 均可。
- 主机名:轻量应用服务器的公网 IP。登录轻量应用服务器控制台即可查看对应轻量应用服务器的公网 IP。
- **端口:** 默认为22。
- 用户名:轻量应用服务器的系统用户名。
- 密码: 轻量应用服务器的用户名对应的密码。



3. 单击登录,进入"WinSCP"文件传输界面。如下图所示:

Service - more than the state of the	WinSCP							-		×
本地(L) 标记(M) 文件(F) 命令(C) 会话(S) 选项(O) 远程(R) 帮助(H)										
🎛 🔁 👦 🖉 💽 🖓 🎒 队列 🔹 传输选项 默认 🔹 🔗 🗸										
📮 root@	会话									
🕳 F: NewDisk 🔹 🚰 🔽	* • •	E 🗈 🏠 🛃	2	user	- 🚰 🔽 🛛		💼 🗇 🏫 🤁 🔍 查找	文件 🔓		
🔓 上传 🔻 📝 编辑 🕶 🗙 🛃 🕞	属性 🗳 [1	國下载	• 📝 编辑 • 🗙 🚮	L 属性	🖞 🗟 🛛 📔	¥		
F:\SSL证书\Nginx				/user						
名字 ^	大小	类型	已改变	名字	^	大小	已改变	权限	拥	有者
±		上级目录	2019/6/3 15:17:20	t			2019/6/3 15:43:05	r-xr-xr-x	ro	ot
1_testUser.com_bundle.crt	4 KB	安全证书	2019/3/12 10:05:40	📮 1_test	User.com_bundle.crt	4 KB	2019/3/12 10:05:40	rw-rr	ro	ot
2_testUser.com.key	2 KB	KEY 文件	2019/3/12 10:05:40							
<			>							

上传文件

- 1. 在 WinSCP 文件传输界面的右侧窗格中,选择文件在服务器中待存放的目录,如 /user 。
- 2. 在 WinSCP 文件传输界面的左侧窗格中,选择本地计算机存放文件的目录,如 F:\SSL证书\Nginx,选中待传输的文件。
- 3. 在 WinSCP 文件传输界面的左侧菜单栏中,单击上传。如下图所示:



4. 在弹出的"上传"对话框中,确认需要上传的文件及远程目录,单击**确定**,即可从本地计算机将文件上传到轻量应用服务器中。

下载文件

- 1. 在 WinSCP 文件传输界面的左侧窗格中,选择待下载至本地计算机的存放目录,如 F:\SSL证书\Nginx。
- 2. 在 WinSCP 文件传输界面是右侧窗格中,选择服务器存放文件的目录,如 /user,选中待传输的文件。



3. 在 WinSCP 文件传输界面的右侧菜单栏中,单击下载。如下图所示:

🌆	WinSCP						-	o x
本地(L)标记(M)文件(F)命令(C)	会话(<u>S</u>)选项	〔(<u>O</u>) 远程(<u>R</u>) 帮助(<u>H</u>)						
🕀 竁 🗟 同步 🗾 🦑 💽	🕀 🔁 📮 🧶 😨 🦃 🕼 队列 ・ 🦷 传輸造项 默认 ・ 🔗 ・							
📮 root@ 1 🖬 🖬 💣 新建	会话							
🕳 F: NewDisk 🔹 🚰 🔽	◆ • →	E 🗈 🏠 🍠	2_	user 🔹	🚰 🔽 🔶 -	🖻 🗖 🏠 🧶 🖻	乾文件 🔁	
國 上传 ▼ 📝 编辑 ▼ 🗙 🛃 😡	属性 💕 []	📓 下载 🔻 📝 编辑	- 🗙 🛃 🕞 属性	🖆 🖻 📄	A	
F:\SSL证书\Nginx				/user				
名字 ^	大小	类型	已改变	名字 ^	大小	已改变	权限	拥有者
t .		上级目录	2019/6/3 15:59:38	±		2019/6/3 15:54:05	r-xr-xr-x	root
Abc123.com.csr	1 KB	CSR 文件	2019/3/12 10:05:40	Tomcat		2019/6/3 15:51:38	rwxr-xr-x	root
				Abc123.jks	6 KB	2019/3/12 10:05:40	rw-rr	root
٢			>					

4. 在弹出的 下载 对话框中,确认需要下载的文件及远程目录,单击确定,即可从轻量应用服务器将文件下载到本地计算机中。



Windows 系统通过 FTP 上传文件到轻量应用服务器

最近更新时间: 2025-05-21 19:30:12

操作场景

本文档指导您如何在 Windows 系统的本地机器上使用 FTP 服务,将文件从本地上传到轻量应用服务器,或将轻量应用服务器中的文件下载至本地。

前提条件

已在轻量应用服务器中搭建 FTP 服务。

- 如果您的轻量应用服务器为 Linux 操作系统,具体操作请参见 Linux 轻量应用服务器搭建 FTP 服务。
- 如果您的轻量应用服务器为 Windows 操作系统,具体操作请参见 Windows 轻量应用服务器搭建 FTP 服务 。

△ 注意:

在操作前请对应 FTP 访问模式,放通添加 FTP 站点时绑定端口的入站规则:

- 主动模式:放通20及21端口。
- 被动模式:放通21端口及1024 65535端口。如何放通对应端口,请参见添加防火墙规则。

操作步骤

连接轻量应用服务器

1. 在本地下载并安装开源软件 FileZilla。

 说明: 使用 3.5.3 版本的 FileZilla 进行 FTP 上传将会出现上传失败等问题,建议您从 官方网站 获取与使用 FileZilla 的 3.5.1 或 3.5.2 版本。

- 2. 打开 FileZilla。
- 3. 在 FileZilla 窗口中,填写主机、用户名、密码和端口等信息,单击快速连接。如下图所示:

23 FileZilla 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 作	专输(T) 服务器(S) 书签(B) 「	帮助(H)				
1 - 📝 : 🛱 🚅	1 Pa 👷 🛷 🗐 🛞 🖗	i ni				
主机(H):	月户名(U): ftpuser1	密码(W):	••••	端口(P):	21	快速连接(Q)
本地站点: \			▼ 远程站点:			
一 我的文档						
C: (System)						
ψ- Ο :			1			

配置信息说明:

- 主机: 轻量应用服务器的公网 IP。在 轻量应用服务器控制台 的页面中可查看对应轻量应用服务器的公网 IP。
- 用户名: 搭建 FTP 服务 时设置的 FTP 用户的账号。图中以 ftpuser1 为例。
- 密码: 搭建 FTP 服务 时设置的 FTP 用户账号对应的密码。
- 端口: FTP 监听端口,默认为21。
 连接成功后即可查看轻量应用服务器远程站点文件。

上传文件

在左下方的 本地站点 窗口中,右键单击待上传的本地文件,选择上传,即可将文件上传到轻量应用服务器。如下图所示:



△ 注意:

- 轻量应用服务器 FTP 通道不支持上传 tar 压缩包后自动解压,以及删除 tar 包功能。
- 远程站点路径为上传文件至轻量应用服务器的默认路径。

本地站点: E:\helloexpress\		•	远程站点: /ho	ome/ftpuser1			•
B		^ 			۵ 		
文件名 文件大小	文件类型 最近修改		文件名	文件大小 文件类型	最近修改	权限	所有者/组
package.json 2ns	Licoll 安健 2010/9/20,15:11:. 上传(U) 添加文件到队列(A) 打开(O) 編編(E) 创建目录(C) 创建目录(P) 创建目录(P) 删除(D) 重命名(R)		Jest tot	4 文本文档	2019/11/12 2	-rw-rr	00

下载文件

在右下方**远程站点**窗口中,右键单击待下载的轻量应用服务器文件,选择**下载**,即可将文件下载到本地。如下图所示:

本地站点: E:\helloe	kpress\		•	远程站点: /ho	me/ftpuser:	L				-
terest and the second	ECYCLE.BIN ihe loexpress		۵ ۲	etc bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon	ne itpuser1					* *
文件名	文件大小 文件类型	最近修改		文件名	文件大小	文件类型	最近修改	权限	所有者/组	
🔐 D package.json	208 JSON 文件	2019/8/20 15:11:)	208	JSON 文件 文本文档	2019/11/12 2 2019/11/12 2 下载(D) 下载(D) 章者/编辑(V, 创建目录(C) 创建目录并近 创建新文件(I 刷新(F)	-rw-rr -rw-rr 人列(A)) 主入(Y) T)	1000 1000	
1 个文件。大小总共:	208 字节			选择了1个文件	‡。大小总共:	4 字节	删除(E) 重命名(R) 复制 URL 到 文件权限(F).	剪贴板(O) 		



Windows 系统通过远程桌面上传文件到 Windows 轻量应用服务

器

最近更新时间: 2024-05-08 14:19:51

操作场景

文件上传 Windows 轻量应用服务器的常用方法是使用 MSTSC 远程桌面连接(Microsoft Terminal Services Client)。本文档指导您使用本地 Windows 计算机通过远程桌面连接,将文件上传至 Windows 轻量应用服务器,或将轻量应用服务器中的文件下载至本地。

前提条件

已获取登录轻量应用服务器的管理员账户及密码。

- Windows 轻量应用服务器默认管理员账户为 Administrator。
- 如果您忘记了登录密码,请 重置密码。

操作步骤

() 说明:

以下操作步骤以 Windows 7 操作系统的本地计算机为例,根据操作系统的不同,详细操作步骤略有区别。

获取公网 IP

登录 轻量应用服务器控制台,在"服务器"页面中获取需上传文件轻量应用服务器的公网 IP。

上传文件

- 1. 在本地计算机,使用快捷键 Windows + R, 打开 运行 窗口。
- 2. 在弹出的运行窗口中,输入 mstsc,单击确定,打开远程桌面连接对话框。
- 3. 在"远程桌面连接"对话框中,输入轻量应用服务器公网 IP 地址,单击选项。如下图所示:

😼 远程桌面连接			
远程9 远程9 连接	面		
计算机(C):		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•
用户名: 未指定			
当您连接时将向您询问	〕凭据。		
☞ 选项 @)			帮助(H)



4. 在常规页签中,输入轻量应用服务器公网 IP 地址和用户名 Administrator。如下图所示:

🖡 远程桌面	
	远程桌面 连接
常规 🚦	显示 本地资源 程序 体验 高级
- 登录设置	Ē
	输入远程计算机的名称。
	计算机 (C): IP地址 ▼
	用户名: Administrator
	计算机名称字段为空。请输入完整的远程计算机名称。
	<u> </u>
	* 将当前连接设置保存到 RDP 文件或打开一个已保存的连接。
	1g ² 保存(S) 另存为(V) 打开(C)
🗻 选项 @	() 连接 (II) 帮助 (H)

5. 选择**本地资源**页签,单击**详细信息**。如下图所示:

😼 远程桌面通	接	
	远程桌面 连接	
常规 显:	示 本地资源 程序 体验 高级	
	配置远程音频设置。 して、ので、ので、ので、ので、ので、ので、ので、ので、ので、ので、ので、ので、ので、	
键盘	应用 Windows 组合键(K):	
~	【仅在全屏显示时 示例: Alt+Tab	•
本地设备利	u资源 进场你更大进程会迁由使用的设备和资源	
-	这样必要住也住去咱中使用的皮鱼和肉尿	•
	☑ 打印机 (T) ☑ 剪贴板 (L)	
	详细信息 (M)	
🔿 选项(0)		帮助(H)



6. 在弹出的**本地设备和资源**窗口中,选择**驱动器**模块,勾选需要上传到 Windows 轻量应用服务器的文件所在的本地硬盘,单击**确定**。如下图所示:



7. 本地配置完成后,单击连接,远程登录 Windows 轻量应用服务器,并在弹出的弹窗中输入轻量应用服务器实例登录密码。

5		远程桌面连接		
》 是?	5信任此远程连接?			
此远程连接会	损坏你的本地或远程计	十算机。 请确保你在连接之前信任	E此远程计算机。	
製 近	經型: 过程计算机:	远程桌面连接 101.42.8.181		
□ 不再询问我	说是否连接到此计算机((0)		
💌 显示详细	信息(D)		连接(N)	取消(C)
	Wind		x	
输入你的外这些凭据将用	でいれてい 利用 日 王 接 ・ ・ ・	Jws 安主		
P	Administrato	r		
Р	使用其他帐户			
	连接智能卡			
口记住	我的凭据			
		确定取	消	

△ 注意:

在输入密码并单击确定后,可能出现如下图所示的情况,此时如果您确定将要连接的服务器是安全的,则可以单击是。



5	远程桌面连接	×
无法追证	此远程计算机的身份。是否仍要连接?	
由于安全证书存在) 全。	问题,因此远程计算机无法通过身份验证。继续	美操作可能不安
证书名称		
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	十算机的证书中的名称: 4	
证书错误		
验证远程计算机	的证书时遇到下列错误:	
① 证书来自习	不信任的证书验证机构。	
你想连接到远程桌口	面而忽略这些证书错误吗?	
□ 不再询问我是否	连接到此计算机(D)	
查看证书(V)	是(Y)	否(N)

8. 在 Windows 轻量应用服务器中,单击 🔣 > 这台电脑,即可以看到挂载到轻量应用服务器上的本地硬盘。如下图所示:



双击打开已挂载的本地硬盘,并将需要拷贝的本地文件复制到 Windows 轻量应用服务器的其他硬盘中,即完成文件上传操作。
 例如,将本地硬盘(E)中的 A 文件复制到 Windows 轻量应用服务器的 C: 盘中。

🕛 说明:

您也可以通过 Ctrl+C 和 Ctrl+V,在本地 Windows 电脑和 Windows 云服务器之间相互复制文件,传输文件不能超过4GB。

下载文件

如需将 Windows 轻量应用服务器中的文件下载至本地计算机,也可以参照上传文件的操作,将所需文件从 Windows 轻量应用服务器中复制到挂载的本地硬盘 中,即可完成文件下载操作。



Linux 或 Mac OS 系统通过 SCP 上传文件到 Linux 轻量应用服务器

最近更新时间: 2025-05-28 21:36:02

操作场景

本文档以 CentOS 7.6 操作系统的腾讯云轻量应用服务器为例,通过 SCP 向 Linux 轻量应用服务器上传或下载文件。

() 说明:

- 在参考文档操作前,请确保您已设置轻量应用服务器的管理员账户及密码。如果您未设置或忘记密码,则请 重置密码 。
- 通过 SCP 向 Linux 轻量应用服务器上传或下载文件需要放通文件传输服务端口(默认为 22)。请您确认当前防火墙规则,具体操作参见 管理实例防 火墙。

操作步骤

获取公网 IP

登录 轻量应用服务器控制台,在"服务器"页面中获取需上传文件轻量应用服务器的公网 IP。

上传文件

1. 在本地机器执行以下命令,向 Linux 轻量应用服务器上传文件。

scp 本地文件地址 轻量应用服务器用户名@轻量应用服务器实例公网 IP/域名:轻量应用服务器文件地址

例如,您需要将本地文件 /home/lnmp0.4.tar.gz 上传至公网IP地址为 129.20.0.2 的轻量应用服务器对应目录下,则执行的命令如下:

scp /home/Inmp0.4.tar.gz root@129.20.0.2:/home/Inmp0.4.tar.gz

2. 输入 yes 后按 Enter 确认上传,并输入登录密码,即可完成上传。

下载文件

在本地机器执行以下命令,将 Linux 轻量应用服务器上的文件下载至本地。

scp 轻量应用服务器用户名®轻量应用服务器实例公网 IP/域名:轻量应用服务器文件地址 本地文件地址

例如,您需要将 IP 地址为 129.20.0.2 的轻量应用服务器文件 /home/lnmp0.4.tar.gz 下载至本地对应目录下,则执行的命令如下:

scp root@129.20.0.2:/home/Inmp0.4.tar.gz /home/Inmp0.4.tar.gz

() 说明:

在文件上传下载的过程中,需要确保本地机器与轻量应用服务器保持连接状态,否则上传下载会失败。



Linux 或 MacOS 系统通过 FTP 上传文件到轻量应用服务器

最近更新时间: 2025-06-09 17:41:02

操作场景

本文介绍如何在 Linux 及 MacOS 系统的本地机器上使用 FTP 服务,将文件从本地上传到腾讯云轻量应用服务器中。

前提条件

已在轻量应用服务器中搭建 FTP 服务。

- 如果您的轻量应用服务器为 Linux 操作系统,具体操作请参见 Linux 轻量应用服务器搭建 FTP 服务。
- 如果您的轻量应用服务器为 Windows 操作系统,具体操作请参见 Windows 轻量应用服务器搭建 FTP 服务。

△ 注意:

在操作前请对应 FTP 访问模式,放通添加 FTP 站点时绑定端口的入站规则:

- 主动模式:放通20及21端口。
- 被动模式: 放通21端口及1024 65535端口。如何放通对应端口,请参见 添加防火墙规则。

操作步骤

获取公网 IP

登录 轻量应用服务器控制台,在**服务器**页面中获取需上传文件轻量应用服务器的公网 IP。

Linux 系统使用 FTP 服务

1. 执行以下命令,安装 ftp。

() 说明:

若 Linux 系统的本地机器已安装了 ftp,请跳过此步骤,执行下一步。

yum -y install ftp

2. 执行以下命令,在本地机器上连接轻量应用服务器,并根据界面提示,输入 FTP 服务的用户名和密码。

ftp 轻量应用服务器的 IP 地址

进入如下界面,即表示连接成功。

上传及下载文件

上传文件

执行以下命令,将本地文件上传至轻量应用服务器中。

put local-file [remote-file]

```
例如,将本地文件 /home/1.txt 上传到轻量应用服务器。
```



put /home/1.txt 1.txt

下载文件

执行以下命令,将轻量应用服务器中的文件下载至本地。

get [remote-file] [local-file]

```
例如,将轻量应用服务器中的 A.txt 文件下载到本地的 /home 目录下。
```

get A.txt /home/A.txt

MacOS 系统使用 FTP 服务

MacOS 本地终端

- 1. 打开 MacOS 终端。
- 2. 执行以下命令,安装 FTP。

```
brew install telnet
brew install inetutils
brew link --overwrite inetutils
① 说明:
1、brew 安装参见: 官方文档。
```

- 2、若 MacOS 系统的本地机器已安装了 FTP,请跳过此步骤,执行下一步。
- 3. 执行以下命令,在本地机器上连接轻量应用服务器,并根据界面提示,输入 FTP 服务的用户名和密码:

FTP 轻量应用服务器公网 IP。

4. 进入如下界面,即表示连接成功。



FileZilla

1. 下载并安装 FileZilla。

关于 FileZilla 的下载与安装请查看 官方文档。

2. 创建一个新的连接,填写FTP服务器的 IP 地址、端口(不填默认为21)、FTP 用户名和密码。





3. 登录成功,可以开始传输文件。

111		New site	- ftpuser@4: E 🔍 🍳	3.139.164.66 - FileZilla		
Host:	Username:	Password:	Port:	Quickconnect		
Status: Status: Status: Status: Status: Status:	Connecting to Dispection established, waiking for velocities message. Fault PTP messages. Please private to PTP over TLS. Bernstrong Generalizing Listing Directory listing of "ywp/ttp/hest" successful					
Local si	16: (Users)junwoicao/			Remote site: /var/ttp/test		
>	Contraction		I	 < 1% / < 1% var < 1% fra < 1% fra < 1% fra < 1% fra < 1% fra 		
Flerame	A Fileize Filetye	Last modfied 2022/02/17 16 2022/08/04 14 2022/12/13 17 2022/12/18 18 2022/12/21 17 2022/02/17 17 2022/02/17 17		Filerans A	Fleder Fletype Last modified Permissions	Owner/Group
12 files	and 27 directories. Total size			Empty directory.		
Serventa	cal file Direction Remote file	Size P	riority Status			

上传文件

在左下方的 本地站点 窗口中,右键单击待上传的本地文件,选择上传,即可将文件上传到 Linux 轻量应用服务器。如下图所示:

△ 注意:

- 轻量应用服务器 FTP 通道不支持上传 tar 压缩包后自动解压,以及删除 tar 包功能。
- 远程站点路径为上传文件至 Linux 轻量应用服务器的默认路径。

本地站点: E:\helloexpress\		•	远程站点: /ho	ome/ftpuser1			•
SRECYCLE.BIN Cache helloexpress		^ 	etc	ne ftpuser1			^
文件名 文件大小 3	文件类型 最近修改		文件名	文件大小 文件类型	最近修改	权限	所有者/组
Minima na serie de la compacta de la			in test.txt	4 文本文档	2019/11/12 2	-rw-rr	00

下载文件

在右下方**远程站点**窗口中,右键单击待下载的轻量应用服务器文件,选择**下载**,即可将文件下载到本地。如下图所示:



本地站点: E:\helloexpr	ess\		•	远程站点: /ho	me/ftpuser1	L				•
e]} \$RECY]} cache]} helloe	/CLE.BIN xpress		^ 	etc	ne ftpuser1					• •
文件名 ^	文件大小 文件类型	最近修改		文件名	文件大小	文件类型	最近修改	权限	所有者/组	
🥌 D package ison	208 JSON文	(4 2019/8/20 15:11:) packag test.txt	208 4	JSON 文件 文本文档	2019/11/12 2 2010/11/12 2 下载(D) 下载(D) 查看/编辑(V 创建目录(C) 创建目录(C) 创建目录(F) 创建所(F) 删除(E)	-TW-F-F 以列(A)) 进入(Y) T)	1000 1000	
1 个文件。大小总共: 208	3字节			选择了1个文件	4。大小总共:	4 字节	重命名(R) 复制 URL 到 文件权限(F)	刂剪贴板(O) 		



Linux 系统通过远程桌面上传文件到 Windows 轻量应用服务器

最近更新时间: 2025-03-24 14:53:22

操作场景

Rdesktop 是远程桌面协议(RDP)的开源客户端,用于进行连接 Windows 云服务器等操作。本文介绍 Linux 机器通过 rdesktop 快速上传文件至 Windows Server 2012 R2 操作系统的腾讯云轻量应用服务器。

前提条件

已获取登录轻量应用服务器的管理员账户及密码。

- Windows 轻量应用服务器默认管理员账户为 Administrator。
- 如果您忘记了登录密码,请 重置密码。

操作步骤

获取公网 IP

登录 轻量应用服务器控制台,在**服务器**页面中获取需上传文件轻量应用服务器的公网 IP。

安装 rdesktop

1. 在终端执行以下命令,下载 rdesktop 安装包,此步骤以 rdesktop 1.8.3 版本为例。

wget https://github.com/rdesktop/rdesktop/releases/download/v1.8.3/rdesktop-1.8.3.tar.gz

如果您需要最新的安装包,可以前往 GitHub rdesktop 页面 查找最新安装包,并在命令行中替换为最新安装路径。

2. 依次执行以下命令,解压安装包并进入安装目录。

tar xvzf rdesktop-1.8.3.tar.gz

cd rdesktop-1.8.3

3. 安装 libX11-devel。

yum install libX11-devel

4. 依次执行以下命令,编译安装 rdesktop。

./configure --disable-credssp --disable-smartcard make make install

5. 安装完成后,可执行以下命令查看是否成功安装。

rdesktop

上传文件

1. 在 Linux 图形化界面中的终端内执行以下命令,指定共享给轻量应用服务器的文件夹。

rdesktop 轻量应用服务器公网IP -u 轻量应用服务器账号 -p 轻量应用服务器登录密码 -r disk:指定共享文件夹名=本地文件夹路径

例如,执行以下命令,将本地计算机的 /home 文件夹共享至指定轻量应用服务器中,并将共享文件夹重命名为 share 。

rdesktop 118.xx.248.xxx -u Administrator -p 12345678 -r disk:share=/home

成功共享后将打开 Windows 轻量应用服务器界面。

▲ 注意:

腾讯云

如果未在 Linux 图形化界面中执行该命令,会因为无法打开 Windows 轻量应用服务器界面而报错。

选择左下角的 — > 这台电脑,您可在轻量应用服务器系统界面查看已共享的文件夹。如下图所示:

💭 I 🍃 🔝 = I		_ D X
文件 计算机 查到		~ 😯
⋲ 💿 - ↑ 💌 • ‡	≥台电脑 → マ ひ 捜索"这台电脑"	م
★ 收藏夹 ▶ 下载 ■ 桌面 > 量 最近访问的位置	▼→ 下或 〕 う 言乐	^
i 🖳 这台电脑 👽 网络	 ▲ 设备和驱动器 (3) 	
	✓M_0_115_centos 上的 share	=
	本地磁盘 (C:) 36.8 GB 可用 , 共 49.6 GB	
9个项目	CD 驱动器 (D:)	 ✓ 8==

2. 双击打开共享文件夹,并将需要上传的本地文件复制到 Windows 轻量应用服务器的其他硬盘中,即完成文件上传操作。 例如,将 share 文件夹中的 A 文件复制到 Windows 轻量应用服务器的 C: 盘中。

下载文件

如需将 Windows 轻量应用服务器中的文件下载至本地计算机,也可以参照上传文件的操作,将所需文件从 Windows 轻量应用服务器中复制到共享文件夹中,即 可完成文件下载操作。

常见问题

连接 Windows 轻量应用服务器时提示 "Failed to connect, CredSSP required by server." 怎么办?

在 编译安装 rdesktop 时,跳过了 CredSSP,可能导致无法连接,此时需要取消 Windows 服务器**系统属性 > 远程桌面**中的"**仅允许运行使用网终级别身份验 证的远程桌面的计算机连接**"的勾选。



系统属性								\times
计算机名	硬件	高级	远程					
- 远程协 : 二 允许	助 -远程协助	加连接这台	计算机(R)				
						高级	ž(V)	
一远程桌	面							
选择一	个选项,	然后指定	谁可以道	接。				
〇不知	许远程道	i接到此;	├ 算 机(D)					
③ 允讷	远程连接	到此计算	印(L)					
	仅允许运 (N)	行使用网	络级别身	份验证的远	程桌面的讨	+算机连接	(建议)	
帮助我	选择					选择用	月户(S)	
				确定	取	消	应用(A)	



MacOS 系统通过远程桌面上传文件到 Windows 轻量应用服务器

最近更新时间:2025-05-28 21:36:02

操作场景

Microsoft Remote Desktop(以下简称 MRD) 是微软推出的适用于 Mac 机器的远程桌面应用程序,本文档介绍 Mac 机器通过 MRD 快速上传文件至 Windows Server 2022 中文版操作系统的腾讯云轻量应用服务器。

前提条件

- 本地计算机已下载并安装 MRD,您可前往 Microsoft Remote Desktop for Mac Beta 进行下载安装。
- MRD 支持 Mac OS 10.10 及以上版本,请确保使用支持的操作系统。
- 已获取登录轻量应用服务器的管理员账户及密码。
 - Windows 轻量应用服务器默认管理员账户为 Administrator。
 - 如果您忘记了登录密码,请 重置密码。

操作步骤

获取公网 IP

登录 轻量应用服务器控制台,在"服务器"页面中获取需上传文件轻量应用服务器的公网 IP。

上传文件

1. 启动 MRD,单击右上角加号,单击添加电脑。如下图所示:



2. 在弹出的添加电脑窗口中,按以下步骤选择需上传的文件夹并创建连接。如下图所示:



添加电脑		
电脑名称:		•
凭据:	在需要时询问	()
常規	观 🛛 显示 🔹 设备和音频	频 文件夹• 2
选择要在远程会话中讨	访问的文件夹。	
🗸 重定向文件夹		
名称	路径	只读
+• - 3		
		取消
		取消 添加

- 2.1 在电脑名称处输入已获取的轻量应用服务器公网 IP。
- 2.2 单击**文件夹**切换到选择文件夹列表。
- 2.3 单击左下角的十,并在弹出窗口中选择需上传的文件夹。
- 2.4 完成选择后,可查看需上传文件夹列表,并单击添加确认创建。
- 2.5 其余选项保持默认设置,完成创建连接。
- 2.6 即可在窗口中查看已成功创建的连接。如下图所示:



- 3. 双击打开新创建的连接,并在弹出的窗口中根据提示,输入轻量应用服务器的账号和密码,单击继续。
- 4. 在弹出的窗口中单击继续确认连接。如下图所示:



成功连接后将打开 Windows 轻量应用服务器界面。如下图所示:





5. 选择任务栏中的 🔳 > 此电脑,即可看到已共享的文件夹。如下图所示:

	出现 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	- 🗆 ×
← → * ↑	↓ 此电脑 >	✓ ひ 投票"此电路" ♪
> ★ 快速访问	~文件夹(7)	
■ 桌面 ↓ 下戦	* 📙 3D 73# 📔 👯	1H
🗟 文档 📰 图片	Ž 👔 X ⁴⁴ 📜 ^{T96}	乐
> 🔜 此电脑 > 🌛 网络	an	
	~ 设备和驱动器 (2)	
	本地磁盘 (C) 104 GB 可用, 共 119 GB	
	>重定向的驱动程序和文件夹(1)	
	÷	
10 个项目		8:: 📼

6. 双击打开共享文件夹,并将需要上传的本地文件复制到 Windows 轻量应用服务器的其他硬盘中,即完成文件上传操作。 例如,将文件夹中的 A 文件复制到 Windows 轻量应用服务器的 C: 盘中。

下载文件

如需将 Windows 轻量应用服务器中的文件下载至本地计算机,也可以参照上传文件的操作,将所需文件从 Windows 轻量应用服务器中复制到共享文件夹中,即 可完成文件下载操作。

数据迁移

轻量应用服务器数据迁移至云服务器 CVM

最近更新时间:2025-05-28 21:36:02

操作场景

当您因业务需求,需将轻量应用服务器实例数据迁移至同地域下的云服务器实例时,可参考本文通过轻量应用服务器自定义镜像及共享镜像功能进行迁移操作。

前提条件

• 确保待迁移轻量应用服务器实例处于正常运行状态。

• 已了解 自定义镜像 及 共享镜像 注意事项及使用限制。

注意事项

- 目前仅支持迁移轻量应用服务器实例的系统盘数据。
- 迁移后,请检查实例内的授权应用。

云服务器实例与轻量应用服务器实例处于不同的私有网络 VPC 中,迁移数据后,系统底层硬件设备将会发生变化,可能会导致某些与硬件绑定的应用许可证 (license)失效。

● 迁移后,实例公网 IP 将变化。

云服务器实例公网 IP 与原轻量应用服务器实例公网 IP 不同。若您之前绑定了域名,则迁移后您需重新将该域名解析至目标云服务器实例的公网 IP。

- 迁移后的共享镜像状态。
 - 若您在轻量应用服务器端取消共享了镜像,则在云服务器的"共享镜像"中将无法查看及使用该镜像。请确保您在无需使用该镜像时再取消共享。
 - 若您需删除轻量应用服务器的自定义镜像,建议您先取消共享后再进行删除。

操作步骤

本文待迁移轻量应用服务器,及目标云服务器配置如下:

待迁移轻量应用服务器	新建云服务器
 地域:广州六区 镜像:WordPress 6.5.2 社区版应用镜像 示例配置:已在网站根目录 /usr/local/lighthouse/softwares/wordpress 下创 建了网页测试文件 test.html,内容为 hello world! 	 地域:广州三区 实例规格:本文使用标准型 S5.MEDIUM4。您可按需选择,推荐选择标准型实例规格 镜像:共享至云服务器的轻量应用服务器自定义镜像 安全组:入方向放通443、22、80端口

使用轻量应用服务器创建自定义镜像

1. 登录 轻量应用服务器控制台,通过以下方式打开实例制作镜像操作窗口:

实例卡片

在服务器实例卡片列表中,找到需要创建自定义镜像的轻量应用服务器,选择 ··· >制作镜像。如下图所示:





实例列表

在服务器实例列表中,找到需要创建自定义镜像的轻量应用服务器,选择更多 > 制作镜像。如下图所示:

ID/名称	状态 ℃	可用区	統像	实例套锁配置	IPv4	到期时间	流量包使用量	防火 墙	标签 ①	操作
. /	○ 运行中	雅加达二区	🤡 DeepSeek-R1 1	CPU - 2 核 内存 - 4GB 系统盘 - 60GB 流量包 - 1536GB/月(峰值带宽 30Mbps)		2025-06-10 10:48:15	87.7MB/1536GB	€	Ø1	登录 续费 更多 > 查看详情 关机
共1条							20 ~ 条 / 页	н	⊲ 1	重启 重置密码
										重装系统
										制作镜像 升级套督
										编辑标签
										实例自助检测
										退还/销毁

实例详情页

- 1. 在服务器列表页面,选择需要创建自定义镜像的实例,进入该实例详情页面。
- 2. 在实例详情页面的应用信息中,选择制作镜像。如下图所示:

镜像名称 🔊 WordPress 重装系统 制作镜像	镜像信息	
	镜像名称	🚯 WordPress 重装系统 制作镜像
镜像类型 应用镜像	镜像类型	应用镜像
操作系统 CentOS 7.6 64bit	操作系统	CentOS 7.6 64bit

2. 在弹出的制作自定义镜像窗口的填写镜像信息步骤中,输入镜像名称、镜像描述,并单击开始制作。如下图所示:

 自定义 每定义 每代 每代 如果 制作1段 开机机 至的 有目之 全至 实例 	申條記额及计要说明: 出城免费自定义镜像配额:20 油的账户处于欠费状态,¥ 多项知: 件值健健(2仅服排筷当前 过播,建议您在制作前进行 实例制作自定义镜像谱确: 说对量盘,需要注释或制制 (镜像创建完成后,您可以: <u>服务器CYM</u> [2, :机状态下制作镜像约需3	5 个,超过5个后核 个。 客会导致制作镜像失 已经在系统盘上的模 了 sync 操作,下剧中 认 /etc/fstab 中不包 即您在 /etc/fstab 中耳 以前往 <u>镜像页面</u> [2] 00分钟或者更长时间	各按開超出配额个数进行收算 效据,而无法将在内存中的数约 的存数据。 含数据金配置,否则会导致使 行配置的数据金的相关配置, 进行管理,目前轻量应用服务 ,与磁盘大小有关,请耐心等	男,按小时结算。 据记录下来。因此,为了保证尽可能恢复完 明成镜像创建的实例无法正常启动。如果 。 器支持 <u>路地域复制镜像</u> 12,或者 <u>共享镜</u> 转。
 每个 每个 如果 制作鏡 开班的 1mux 有自定至 实例 3选择1台实例 	8城免费自定义镜像配额: 8城自定义镜像配额:20 30的账户处于欠费状态,将 教须知: 建议忽在制作前进行 实例制作自定义镜像谱确: 激爆盘,需要注释或删料 (镜像创建完成后,您可以 <u>服务器CYM</u> [2, 8] 机状态下制作镜像约需3	5 个,超过5个后来 个。 客会导致制作镜像失 已经在系统盘上的囊 了 sync 操作,下剧时 认 /etc/fstab 中不包 都密在 /etc/fstab 中居 以前往 <u>镜像页面</u> [2] 10分钟或者更长时间	会按照超出配额个数进行收到 败。 加骨数据。 而无法将在内存中的数功 存数据。 合数据盘配置,否则会导致很 计配置的数据盘的相关配置, 进行管理,目前轻量应用服务 ,与磁盘大小有关,请耐心等	度,按小时结算。 露记录下来。因此,为了保证尽可能恢复完 明末镜像创建的实例无法正常启动。如果 。 器支持 <u>路地域复制镜像</u> 12,或者 <u>共享镜</u> 转。
 每代 如果 制作鏡 开机现 至前 自定 空病例 3选择1台实例 	b或自定义镜像配额:20, 的账户处于 欠费状态 ,料 教须知: 计控键 [2 仅能捕获当前 过福,建议忽在制作前进行 实例制作自定义镜像请确 激蛋盘,需要注释或删指 (镜像创建完成后,您可以 <u>服务器CYM</u> [2]。 书机状态下制作镜像约需3	个。 各会导致制作镜像失 已经在系统盘上的表 5 sync 提作,下刷炉 认/etc/fstab 中不包 起窓在 /etc/fstab 中目 以前往 镜像页面 C 込 00分钟或者更长时间	败。 如果,而无法将在内存中的数 的存数属。 含数属鱼配置,否则会导致便 目行配置的数据曲的相关配置, 进行管理,目前轻量应用服务 ,与磁曲大小有关,请耐心竭	据记录下来。因此,为了保证尽可能恢复完 明读镜像创建的实例无法正常启动。如果 。 器支持 <u>路地域复制镜像 [2</u>],或者 <u>共享镜</u> 转。
 如果 利作税 予切 予切 空前 有目定 金至 实例 3法择1台实例 	的账户处于欠费状态,将 教须知: <u>排拒镜像</u> [2] 仅能捕获当前 进强,建议您在制作前进行 实例制作目定义镜像请确 激振盘,需要注释或删指 (镜像创建完成后,您可以 <u>服务器CYM</u> [2]。 特机状态下制作镜像约需3	8会导致制作镜像失 已经在系统盘上的素 5 sync 損作,下刷炉 认 /etc/fstab 中不包 違您在 /etc/fstab 中 以前往 <mark>镜像页面 に</mark> 30分钟或者更长时间	败。 城場,而无法将在内存中的数4 功存数据。 含数据金配置,否则会导致很 目行配置的数据盘的相关配置, 进行管理,目前轻量应用服务 ,与磁盘大小有关,请耐心等	据记录下来。因此,为了保证尽可能恢复完 明试镜像创建的实例无法正常启动。如果 。 器支持 <u>跨地域复制镜像</u> [2],或者 <u>共享镜</u> 转。
 制作镜 开机; 整約; Linux 自定: 增至; 实例; 3选择1台实例; 	象须知: 外住镜像 12 仅能捕获当前 过语,建议您在制作前进行 实例制作自定义镜像请确 微凝握盘,需要注释或删拟 镜像创建完成后,您可以 服务器CYM 12。 F机状态下制作镜像约需3	已经在系统盘上的表 5 sync 損作,下刷 认 /etc/fstab 中不包 都密在 /etc/fstab 中目 以前往 <mark>镜像页面 亿 1</mark> 0分钟或者更长时间	25度,而无法将在内存中的数 37变数据。 合数据盘配置,否则会导致很 57面置的数据盘的相关配置, 在行管理,目前轻量应用服务 ,与磁盘大小有关,请耐心喝	据记录下来,因此,为了保证尽可能恢复完 明庆镜像创建的实例无法正常启动。如果 - 器支持 <u>路地域复制镜像</u> [2],或者 <u>共享镜</u> 转。
 开机,整的; Linux,有挂封 自定: 像至; 实例; 3选择1台实例; 	<u> 叶镜像</u> 2 仅能捕获当前 按据,建议您在制作前进行 实例制作自定义镜像请确 微娱盘,需要注释或删描 微读创建完成后,您可以 <u>服务器CVM</u> 2. f机状态下制作镜像约需3	已经在系统盘上的表 f sync 操作,下刷户 认 /etc/fstab 中不包 都密在 /etc/fstab 中目 以前往 <u>镜像页面</u> 亿 1 0分钟或者更长时间	如据,而无法将在内存中的数 均存数据。 含数据金配置,否则会导致便 3行配置的数据盘的相关配置。 进行管理,目前轻量应用服务 ,与磁盘大小有关,请耐心竭	据记录下来。因此,为了保证尽可能恢复完 明读镜像创建的实例无法正常启动。如果 。 器支持 <u>路地域复制镜像</u> [2],或者 <u>共享镜</u> 辞。
 Linux 有挂 自定 優空: 家例 	实例制作自定义镜像请确 該数据盘,需要注释或删描 (鏡像创建完成后,您可以 <u>服务器CVM</u> 亿。 F机状态下制作镜像约需3	认 /etc/fstab 中不包 卓悠在 /etc/fstab 中日 以前往 <u>镜像页面</u> ビ 辺の钟或者更长时间	合 <mark>数据曲配置</mark> ,否则会导致使 目行配置的数据曲的相关配置。 进行管理,目前轻量应用服务 ,与磁曲大小有关,请耐心等	明读镜像创建的实例无法正常启动。如果 。 器支持 <u>路地域复制镜像</u> [2],或者 <u>共享镜</u> 時。
• 自定] <u>像至</u> ; • 实例; 3选择1台实例	《镜像创建完成后,您可以 无服务器CVM [2]。 F机状态下制作镜像约需3	以前往 <u>镜像页面</u> 记》 0分钟或者更长时间	进行管理,目前轻量应用服务 ,与磁盘大小有关,请耐心等	器支持 <u>器地域复制预像</u> 亿,或者 <u>共享镜</u> 转。
<u>懷全</u> ; • 实例; 3选择1台实例	■服务器CVM Ⅰ。 F机状态下制作镜像约需3	0分钟或者更长时间	,与磁盘大小有关,请耐心等	鈍.
• 实例; 3选择1台实例	†初以大恋ト制作現像约需3	0分钟或者更长时间	,与磁盘大小有关,请耐心等	新 行。
3选择1台实例				
3选择1台实例				
こん しつ パマチャ	本须可	7 600	11-1-2	やルイング
	世内日	64	1612	1#1F245%
Net			北京	
3.54				
每夕和 * .				
te	1			
只支	侍中文、字母、数字或连	接符号"-",您还可以	《输入56个字符	
A (#1.))				
FILL				
你还	可以输入60个字符			

自定义镜像制作完成后,您可前往 自定义镜像 列表页面查看。

() 说明:

🗲 腾讯云

将镜像共享至云服务器

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 镜像。
- 2. 在镜像页面上方,选择地域,并单击自定义镜像页签。
- 3. 单击需共享镜像所在行右侧的共享。
- 4. 在弹出的共享镜像窗口中单击确定即可。如下图所示:



 (i) 操作说明 每个自定 持同地域 	2.义镜像最多可共享至20个 如何共享。	·主账号,供账号下的轻量	应用服务器使用。注: 仅支
 文行共身 享镜像页 可以借助 了解详情 	至本販亏「问地域云服务 面查看。 <u>前往查看</u> [2] 镜像共享功能实现轻量应 <mark>]</mark> [2]	盘CVM,共学成功后可前 用服务器与云服务器CVM	仕云服务器CVM-現像-共 之间的离线迁移。
心已远择1个镜像 ID/名称	地域	容量	操作系统
••••	北京	80GB	OpenCloudOS Serve
共享对象 非	其他腾讯云账号 云朋	B 务器CVM	
共享状态 未共	享		
		5 m e	

5. 共享完成后,您可前往云服务器的 共享镜像 列表页面查看。

创建云服务器或重装云服务器操作系统

使用该共享镜像创建云服务器实例,或重装已有云服务器实例的操作系统。

创建	建实例									
1.	1. 在云服务器 共享镜像 页签中,选择镜像所在行右侧的 创建实例 。如下图所示:									
	自定义镜像 公共	·镜像 共享镜像								
						多个关键	字用竖线 " " 分隔,多个	过滤标签用回车键分隔	○ ℃ 尊 下	
	ID/名称	状态	类型	硬盘	操作系统	关联快照	系统架构	创建时间	操作	
	$\{ g_i \}_{i \in I}$	● 正常	共享镜像	系统盘 50GiB	Rocky Linux 9.4 64位	1个快照	x86_64	2025-03-13 20:28:02	创建实例同地域复制	
	共1条							20 🖌 条 / 页	∺ < 1 /1页 ► H	
2. 3.	进入实例创建 其中, 镜像 请 实例创建成功	页面。 寄保持默认选择 后,可前往	择,其余配置 <mark>实例</mark> 页面查看	请参见 自定 . 雪。	义配置 Linux 云	服务器 按零	鄂选择 。			
重調	装已有实例的 掛	操作系统								
1.	登录 云服务器	器控制台 。								
2.	在实例的管理	页面,选择需	需重装实例所	在行右侧的更	多 > 镜像/操作系	系统 > 重装3	系统。			
3.	在弹出的 重装	系统 窗口中,	阅读 重装系	统须知 后单击	下一步。					
4.	选择 共享镜像	,并在下拉列	列表中选择对从	立共享镜像。	如下图所示:					



镜像类型 当前镜像	公共镜像 自定义镜像	共享镜像 云市场镜像		
目标镜像				
CentOS 官方	i计划停止维护 CentOS Linux 项目,	并于2022年01月01日停止对 Cent(OS 8的维护支持,CentOS 7于	
2024年06月	30日也将停止维扩。 腾讯云为恣捷的	光 J 曾刊 万条,探TF 拍南多光 又相 🗹	•	
重装配置确认				
可以重装的实例 1	不支持重装的实例 0			
您已选择1台实例 收起				
ID/名称	实例类型	操作系统	系统盘	
- 17 - C	标准型S5 1核 2GB	CentOS 7.9 64位 🎄	通用型SSD云硬盘 50GiB	
登录方式 设置密码	关联密钥 保留镜像设计	<u>E</u>		
用户名				
新密码 请输入实例	密码 0			
安全加固 🛛 🔽 免费开通	DDoS防护和云镜主机防护 安全加固	國介绍 🖸		
云监控 ✓ 免费开通	云产品监控、分析和实施告警,安装	组件获取主机监控指标 云监控介绍	2	
费用确认				
费用()				
费用				

检查数据

在浏览器中访问如下地址,可查看页面中显示 hello world!。

http://**目标云服务器公网** IP/test.html

您也可参见 使用标准登录方式登录 Linux 实例 登录实例,查看并对比内部数据是否与源服务器(轻量应用服务器)中的数据一致。

相关文档

- 管理自定义镜像
- 管理共享镜像

云服务器 CVM 数据迁移至轻量应用服务器

最近更新时间: 2025-03-24 14:53:22

操作场景

当您因业务需求,需将当前账号下云服务器中的数据迁移至同一账号下的轻量应用服务器时,可参见本文通过云服务器的自定义镜像及共享镜像功能进行迁移操作。

 说明: 如需进行跨账号迁移数据,参见在线迁移概述。

前提条件

- 确保待迁移云服务器实例处于正常运行状态。
- 已了解 自定义镜像 及 共享自定义镜像 注意事项及使用限制。

注意事项

- 目前仅支持迁移云服务器实例的系统盘数据。
- 迁移后,请检查实例内的授权应用。 云服务器实例与轻量应用服务器实例处于不同的私有网络 VPC 中,迁移数据后,系统底层硬件设备将会发生变化,可能会导致某些与硬件绑定的应用许可证 (license)失效。
- 迁移后,实例公网 IP 将变化。
 - 云服务器实例公网 IP 与轻量应用服务器实例公网 IP 不同。若您之前绑定了域名,则迁移后您需重新将该域名解析至目标实例的公网 IP。
- 迁移后的共享镜像状态。
 - 若您在云服务器端取消共享镜像,则在轻量应用服务器的**共享镜像**中将无法查看及使用该镜像。请确保您在无需使用该镜像时再取消共享。
 - 若您需删除云服务器的自定义镜像,则请取消共享后再进行删除。

操作步骤

本文待迁移云服务器,及目标轻量应用服务器配置如下:

待迁移云服务器	目标轻量应用服务器
● 地域:北京二区 ● 镜像:镜像市场自选镜像 ● 示例配置:已参见 <mark>镜像部署 WordPress 个人站点</mark> 搭建 WordPress 个人站点	 地域:北京地域随机可用区 镜像:共享至轻量应用服务器的云服务器自定义镜像 防火墙:放通443、22、80端口

使用云服务器创建自定义镜像

- 1. 登录 云服务器控制台,单击实例 ID。
- 2. 在实例的管理页面中,选择右上角的更多操作>镜像/操作系统>创建自定义镜像。如下图所示:



•	② ◆ 重行中 服务器初始登录名为root, 如您在购买买制时选择了自动生成差码,可在站内施和能能查看	初始登录密码,忘记密码可 <u>意置密码</u>	登录 >	重启 续费	重置密码	销毁/退还	更多操作 マ 购买相同配置 实例状态 实例设置	查看健康状态)
基本信息	弹性网卡 公网IP 监控 安全组 操作日志 执行?	诊令 文件上传			重装系	统	镜像/操作系统	×.
					创建自	1定义镜像	密码/密钥	• •
					操作者	就時扱	资源调整 ID/图卡	•
实例信息					架构图		安全组	
称	and the second sec	所属项目					运维与检测	•
例ID		标签						
JID	Carlo de las de las terrestes	密钥				1个中全组		
別規格		置放群组						
例销毁保护		地域				10000 E		
色	5-C	可用区				1个弹性网卡		
网络信息					3			
属网络	a second of a second of the	主IPv4内网IP						
喝子网	and the second of the second of	IPv6地址				-		
Pv4公网IP		用作公网网关						

3. 在弹出的制作自定义镜像窗口中,参见以下信息进行配置:

- 镜像名称及镜像描述:自定义名称及描述。
- 标签: 可按需增加标签,用于资源的分类、搜索和聚合。更多信息请参见标签。

🕛 说明:

若您需创建包含系统盘及数据盘的自定义镜像,则请联系 在线客服 申请开通功能。

4. 单击制作镜像即可。

您可单击左侧导航栏中的 镜像,在镜像页面中查看镜像的创建进度。

镜像共享至轻量应用服务器

通过轻量应用服务器控制台

- 1. 登录轻量应用服务器控制台,选择左侧导航栏中的 镜像。
- 2. 在**镜像**页面上方,选择地域,并单击**共享镜像**页签。



3. 单击**共享云服务器镜像**,并在弹出的**共享镜像**窗口中,选择需共享镜像。如下图所示:

		¢ الأم		
□□#需要从工服分離UVM共享主 青輸入镜像ID或名称进行搜索	2在单应用服务精动自定义;	見話		Q
ID/名称	容量	操作系统	创建时间	
O img-	50GB	CentOS 7.6 64bit	2022-02-08 18:34:11	^
additioning 201904PE- 202119828-cong	50GB	Windows Server 2019 For	2021-09-28 11:30:28	
adhlaung 201854FE- 20210828-cog	50GB	Windows Server 2016 For	2021-09-28 11:29:50	
adhloing 201905	50GB	Windows Server 2019 Dat	2021-09-28 11:27:58	~
		确定 取消		

通过云服务器控制台

- 1. 登录云服务器控制台,选择左侧导航栏中的 镜像。
- 2. 在镜像页面上方,选择地域,并单击自定义镜像页签。
- 3. 选择需共享镜像所在行右侧的**共享**。
- 4. 在弹出的共享镜像窗口中,目的端选择轻量应用服务器。如下图所示:

共享镜像			
您已选择1	个镜像 收起		
ID/名称	类型	容量	操作系统
img-	自定义镜	像 50GB	CentOS 7.6 64位
()	5持以下两种共享方式: 共享至其他腾讯云账号 像最多可以共享至50个 共享至 <u>经量应</u> 用服务器 围请参考 <u>帮助文档</u> 【	+,供其他账号下的云服 账号。) +,仅支持同账号下、同	务器使用 (注: 每个自定义镜 地域之间共享, 支持的镜像范
目的端	其他腾讯云账号	轻量应用服务器]
确定需要將	该自定义镜像共享至轻	量应用服务器?	
		确定 取消	
** + 78. 000	1000000		



() 说明:

腾讯云

若您需将不同地域下的云服务器数据迁移至轻量应用服务器,则可先通过 <mark>复制镜像</mark>,将镜像复制到所需地域,再共享至轻量应用服务器。

创建轻量应用服务器或重装轻量应用服务器操作系统

使用该共享镜像创建轻量应用服务器实例,或重装已有轻量应用服务器实例的操作系统。

	👔 AI助手						查看镜像帮助文档
定义镜像 共享镜像							
① 您账号下云服务器CVM	的自定义镜像支持共享至轻量/	应用服务器,支持的镜像范围	请参考帮助文档亿				
云服务器CVM 其他服	铸讯云账号						
sentente	tentente						
共享云服务器镜像				请	输入镜像ID或名称进行搜索		Q (C
ID/名称	云服务器镜像ID	状态	描述	容量 操作系统	充 创建时间	□	
lbbp-							
niep		工業		2000			2011 取消开言

重装已有实例的操作系统

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台。
- 2. 在服务器列表中,找到待重装系统的实例。选择实例卡片中的**更多 > 重装系统。**详情请参见 重装系统。
- 3. 在重装系统页选择使用自定义镜像,在镜像类型中选择共享镜像 > 云服务器 CVM。

使用应用模板 服务器重装系统后通过模 ッ 开稿即用, 简单方便 ッ 推荐需要快速构建应	 し物 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	系統鏡像 共純操作系统,手动搭建应用 建,随心所致 备较强技术能力的用户使用	使用容器镜像 基于Docker容器镜像构造应用 < 快速部署容器化应用 < 推荐熟悉Decker容器的用户使用	使用自定义镜像 使用自定义镜像快速构建应用 《快速集用已构建应用,员活高效 《推荐需要复制、迁移应用的用户使用
像类型				
个人镜像 共享镜像				
下镜像来自同地域下云服务器CVM共	享的自定义镜像;您可以使用共享至轻量应用服	务器的自定义镜像创建新的实例		
云服务器CVM 其他腾讯云雕	ŝ			
镜像名称	镜像ID	云服务器镜像ID	容量	操作系统
0				
录凭证 ① 自定义密码 SSH密钥	保留視像设置			
 重装系统操作须知 重装过程中将强制自动关机: 重装过程中将强制自动关机: 重装过程中将会自动解绑之前已结 重装无统后,数据量的数据会保留 	都接被清除,恢复到初始状态,该接作不可恢复, 称龙的老明,请您走重教完成后重新构发密钥: 有不受影响,但需重新进行初始化后才可使用。	清谨慎续作!		
	份完成			
铺认已了解以上内容,我确定已备1				



4. 勾选**确认已了解以上内容,我确定已备份完成**后,单击**确定**即可重装实例操作系统。

检查数据

在浏览器中访问轻量应用服务器实例的公网 IP 地址,即可查看 WordPress 网站首页。



您也可参见 使用 OrcaTerm 方式登录 Linux 实例 登录实例,查看并对比内部数据是否与源服务器(云服务器)中的数据一致。

相关文档

- 创建自定义镜像
- 共享自定义镜像



使用宝塔 Linux 面板迁移网站至轻量应用服务器

最近更新时间:2025-06-1316:49:22

操作场景

本文档介绍如何使用宝塔 Linux 面板快速迁移其他云平台的云服务器中的网站数据至腾讯云轻量应用服务器中。您也可使用宝塔 Linux 面板进行不同业务场景下的 服务器数据迁移。

注意事项

由于本文档使用的迁移工具由宝塔 Linux 面板提供,腾讯云无法保证迁移工具的可用性和稳定性。请参见 创建自定义镜像 或 创建快照 对轻量应用服务器进行数据 备份,以免迁移失败造成数据丢失。

操作步骤

具体操作步骤请参见 使用宝塔 Linux 面板快速迁移网站。



跨地域/可用区迁移轻量应用服务器数据

最近更新时间: 2025-05-21 19:30:12

适用场景

本文为您提供跨地域迁移轻量应用服务器实例系统盘、数据盘数据的操作指引。

自定义镜像迁移方案(系统盘)

根据迁移目标的不同,轻量应用服务器的数据迁移可分为以下两种类型:

- 跨地域迁移:当目标服务器与源服务器处于不同的地域时,适用于此类型迁移。
- 跨可用区迁移:当目标服务器与源服务器处于同一地域但不同的可用区时,适用于此类型迁移。

根据您的迁移类型执行以下操作。

跨地域迁移

步骤一:制作自定义镜像

本步骤指导您基于待迁移数据的轻量应用服务器制作自定义镜像。

```
△ 注意:
```

制作自定义镜像需要持续十分钟或更长时间,具体时间与实例的数据量有关,请提前做好相关准备,以防影响业务。

1. 登录 轻量应用服务器控制台,进入服务器页,找到待迁移数据的轻量应用服务器:

○ 卡片形式: 单击 … > 制作镜像。

10%						
○ 時回夜 CPU 2板 内府 408 系統章 6008	22	CPU 2板 内将 168 系统章 4008	₽ ₹	 查看详情 关机 重启	87.02 の道行争 290.26(内将 168 系統盘 4068 22	±₹
	検査>	2026-05-17 10:27:22 劉翊	12	续费 重复密码	025-05-16 21:35:39 對綱	续费 >
C 送行中 CFU 2時、内容 108 系統量 4008	章天 …	 O 2815中 CPU 286 外开 108 米肥量 4008 	**	重装系统 制作镜像 开级套餐 说还/明照 实例自助检测	○ 1211年 19-1/21版:内田 18-1版盘 4008 :	登录 …
2025-05-18 10:13:25 到期	検索 >	2025-05-15 10:27:01 到期	19.5	2>	2025-05-10 16:34:47 到期	線费 >

○ 列表形式: 单击更多 > 制作镜像。

-	La 北京40	1911	-						 -
ID/名称	KS V	18.98	实例教發配置	IPv4	到期时间	流量包使用量	防火增	操作	
202	0 特屈收	InterpSeek-R11.58	CPU - 2 核 内存 - 4GB 系统盘 - 60GB 流量包 - 500GB/月(带宽 5Mbps)	1000	即将自动销毁	0.74MB/500GB	9	登录 续费 更多 >	
2.007	○ 适行中	•	CPU - 2 核 内存 - 1GB 系统盘 - 40G8 峰值带宽 - 200Mbps	10000	2025-06-17 10:27:22	不規定量	⊎	登录 续费 更多 ~ 宣看详情	
10-10-10-10-1	0 运行中	ates 宝塔Linux面板	CPU - 2 核 内存 - 1GB 系统盘 - 40GB 維值符宽 - 200Mbps	1000	2025-05-16 21:35:39	不愿流量	⊕	全录 续费 重点 重置出码	
10000	○ 道行中	•	CPU - 2 板 内存 - 1GB 系统盘 - 40GB 峰值符宽 - 200Mbps	1000	2025-05-16 10:13:25	不規定量	⊎	登录 续费 重装系统 制作镀像	
-	0 适行中	😔 Ubuntu	CPU - 2 核 内存 - 1GB 系统盘 - 40G8 維值得宽 - 200Mbps	10.00	2025-06-16 10:27:01	不規定量	⊕	升级套管 登录 续员 编辑标签 实例自动检测	
-	0 道行中	🖤 Lightwings	CPU - 2 核 内存 - 1GB 系统盘 - 40GB 總值符宽 - 200Mbps	10000	2025-05-10 18:34:47	不現流量	•	登录 续费 道语/明毅	

2. 参考 创建自定义镜像,完成制作自定义镜像操作。



制作自定义镜像 自定义镜像配额及计费说明: •每个地域免费自定义镜像配额:5个,超过5个后将会按照超出配额个数进行收费,按小时结算。 每个地域自定义镜像配额:100个。 •如果您的账户处于欠费状态,将会导致制作镜像失败。 制作镜像须知: 9) TRANACH 9) 开始<u>多行增强</u>CIC规模描述当前已经在系统盘上的数据。而无法将在内容中的数据记录下来。因此,为了保证尽可能恢复完整的数据。建议您在制作前进行 sync 操作,下册内存数据。 4) Lnux交明制作自定义镜像油模认 (etc/fstab 中平向含数需量处置。否则会导致使用该镜像创建的实例无法正常启动。如果有 挂载数据盘。需是注释或影频却在 (etc/fstab 中日行配置的数据盘的相关配置。 6) 定义线像创建完成后。您可以助性 镜盘页面C 进行管理。目前轻量应用服务强支持<u>营地域量制限键</u>(2),或者 <u>并基础像金式服务器CVM</u>(2)。 实例开机状态下制作镜像约需30分钟或者更长时间,与磁盘大小有关,请耐心等待。 您已选择1台实例 操作系统 CentOS 7.6 64bit 镜像名称• 请输入镜像名称 镜像描述 你还可以输入60个字符 ① 当前地域已经制作镜像个数:29个,免费配额已经用完,继续制作将会产生费用。 预估新增费用 开始制作 取消

步骤二: 跨地域复制镜像

本步骤指导您基于步骤一制作的自定义镜像为目标地域(即数据迁移后所在的地域)创建镜像。

1. 登录 轻量应用服务器控制台,在左侧导航栏单击镜像,进入镜像页。在顶部选择步骤一制作的自定义镜像所在地域。

2. 在**自定义镜像**页签下,在待复制镜像的**操作**列单击**跨地域复制。**

□ 游戏服专区 ≥ 轻量应用除务器	镜像 ◎北京 30 ~ ☆ AI助子 自定义镜像 共享镜像							查看很像帮助文档口
 ○ 服务器 ○ OrcaTerm □ ○ 自动化助手 ~ ○ 镜像 □ 云硬食 	资源概况 ^{由定义确确品数} <mark>30</mark> 介		*#EM © 5 ↑			预结碳酸促用费用 ¥ 查餐证情		
□ 数地合け ⑥ SSH密钥	818						请输入镇像D或名称进行搜索	00
🐨 防火増模板	10/名称	状态	推送	0.8	操作系统	创建时间	操作	
 (引法流量包 ① 内网互联 	-	正常	- 1	40GB	CentOS 7.6 64bit	2025-04-17 21:11:54	创建实例 共享 西地域复制 更	s ~
较量域名	-	正常	- 0	40GB	CentOS 7.8 64bit	2025-02-27 02:08:06	创建实例 共享 跨地域复制 更	s ~

3. 参考 跨地域复制自定义镜像,在目标地域新建镜像。



跨地域复制					×
 自定义镜像跨线 按照自定义镜(复制镜像耗时) 支持一次性复制 	也域复制成功后,在 象计费规则收取费用 通常需要15~40分钟 則到最多10个地域。	目标地域为独立的自; 。 <u>查看费用详情</u> [2 []] 。	定义镜像,将会占用目标地	域的自定义镜像配额,将	
您已选择1个镜像					
ID/名称	容量	类型	操作系统	当前地域	
	40GB	自定义镜像	CentOS 7.6 64bit	北京	
您已选择1个地域					
请输入地域进行搜索					Q
目标地域			已有镜像/配额		
中国香港			13/20		
✔ 新加坡			14/20		
硅谷	_		5/20		
东京			6/20		
✓ 我已阅读并同意数据	居跨境合 規承诺、《	腾讯云服务协议》 🖸			
		确定	取消		

步骤三: 在目标地域创建实例

本步骤指导您基于 步骤二 新建的镜像在目标地域创建轻量应用服务器实例。

1. 登录 轻量应用服务器控制台,在左侧导航栏单击镜像,进入镜像页。在顶部选择目标地域。

6) 北京 30 ~	助手 帮我推荐套餐	
.Ħ	最近访问		
8)	北京 30	新加坡 14	
ė.	华北地区	港澳台地区	亚太东北
<	北京 30	中国香港 13	首尔 9
1			
	华东地区	亚太东南	欧洲地区
	上海 19	新加坡 14	法兰克福 4
¢K.	南京 12	雅加达 7	
D/		曼谷 7	美国东部
-	华南地区		弗吉尼亚 7
hb 写:	广州 20	美国西部	
	清远 1	硅谷 5	南美地区
hb 20:			圣保罗 7
	西南地区	亚太东北	
hb es	成都 22	东京 6	

2. 找到新创建的镜像,在操作列单击创建实例即可。详细操作参见购买指南购买指南。

镜像 💿 新加坡 15 - 🌾 AIRD手 # HENG	A:服务器型录不上					立有	银像帮助文档记
自定又销像 共享销像							
资源概况 ^{由文化确电} 版 15☆		*### © 5 ↑			發起錄會使用费用 ¥ 室窗环绪		
新林						请输入销像ID或名称进行搜索	Q D
10/名称	状态	描述	容量	操作系统	创建时间	操作	
- 100 T	正常	- 0	40GB	CentOS 7.6 64bit	2028-04-17 21:24:55	创建实例 共享 网络球复制 更多 >	

跨可用区迁移



步骤一:制作自定义镜像

北京

本步骤指导您基于待迁移数据的轻量应用服务器制作自定义镜像。

▲ 注意:

制作自定义镜像需要持续十分钟或更长时间,具体时间与实例的数据量有关,请提前做好相关准备,以防影响业务。

- 1. 登录 轻量应用服务器控制台,进入服务器页,找到待迁移数据的轻量应用服务器:
 - 卡片形式: 单击 … > 制作镜像。

○ 時回夜 CPU 286 1949 4GB 基紙盘 60GB	2录 …	● ○ 道行中 CPU 2話 明将 168 系統監 4008	章政	章录 …
▲ 即将自动制度	検査>	2025-05-17 10.27.22 劉陽	(統) 統要 025-05-16 2135:39 資料時	续费 >
 Cuarte CPU 286 内容 108 系統置 4008 	章章 …	 O 2819年 CPU 286 時符 1081 漢思盤 4008 	田本氏的 田本氏的 田本氏的 田本氏的 和の価値 わけ相応 アレ2時 100 所行200 所任点 4008 日本のの 田本のの 田本ののの 田本のの 田本のの	登录 …
2025-05-16 10:13:25 到期	検売 >	2025-05-15 10:27:01 到期	線號 > 2025-05-10 18:34:47 到期	線员 >

○ 列表形式: 单击更多 > 制作镜像。

	<u>∥</u> ≜ 北京40	-						
ID/名称	165 V	18.98	实例教餐配置	IPv4	到期时间	流量包使用量	防火墙	弱作
1.01	○ 待回收	🥎 DeepSeek-R1 1.58	CPU - 2 枝 内存 - 4GB 系統盘 - 600B 流量包 - 500GB/月(密宽 5Mbps)	1000	部将自动销毁	0.74MB/500GB		☆示 統務 更多 ∨
1147	○ 法行中	•	CPU - 2 枝 内存 - 1GB 系統盘 - 40G8 緯值带宽 - 200Mbps	100000	2025-05-17 10:27:22	不限流量	⊎	型录 续员 更多 ~ 宣循评情
10-10-10	○运行中	ate 宝塔Linux面板	CPU - 2 枝 內存 - 1GB 系統盘 - 40GB 維值得宽 - 200Mbps	1000	2025-05-16 21:35:39	不環流量	•	登录 续数 重的 重首称码
100000.001	○道行中	•	CPU - 2 枝 内存 - 1GB 系统盘 - 40GB 總值符宽 - 200Mbps	10000	2025-05-16 10:13:25	不環流量	€	登录 续网 重装系统 制作级像
-	○這行中	😔 Ubuntu	CPU - 2 枝 內存 - 1GB 系統盘 - 40GB 維值得宽 - 200Mbps	10.00	2025-05-15 10:27:01	不規造量	•	
and the second second	0 遠行中	👻 Lightwings	CPU - 2 板 内存 - 1GB 系統盘 - 40GB 總值帶宽 - 200Mbps	10000	2025-05-10 18:34:47	不現流量	⊕	登录 续费 地区/例设

2. 参考 创建自定义镜像,完成制作自定义镜像操作。

 自定义镜像配额及 	计费说明:		
• 每个地域免费自知	£义镜像配额:5 个,超过5个后将会排	安照超出配额个数进行收费,	按小时结算。
 每个地域自定义 			
• 如来忽的账户处:	于火费状态,将云导致制作现像大败。		
制作镜像须知:			
 开机<u>制作镜像</u>び 数据 建议你在 	仅能捕获当前已经在系统盘上的数据, 即作前进行 svnc 操作 下剧内在数据	而无法将在内存中的数据记	录下来。因此,为了保证尽可能恢复完整的
 Linux实例制作自 	定义镜像请确认 /etc/fstab 中不包含	。 数据盘配置,否则会导致使用	该镜像创建的实例无法正常启动。如果有
挂载数据盘,需要	要注释或删掉您在 /etc/fstab 中自行配	置的数据盘的相关配置。	
 自定义镜像创建 共直镜像石二昭 	完成后,您可以前往 <u>镜像页面</u> 已进行 ⁴	管理,目前轻量应用服务器支	持跨地域复制镜像口,或者
<u> 共享</u> 現像 至 云服 ・	<u>券替CVM</u> Ⅰ3。 制作错俺约需30公编或考面长时间 5	5碳母大小有关 请耐心等待	
20010000011		Mail (1997) 1997	o
你已进择1台实例			
定例ID/名称	套餐配置	地域	操作系统
×00001000			
	CPU - 2 核 内存 - 1GB 系统盘 - SSD云硬盘 40GB 峰值带宽 - 200Mbps	北京	CentOS 7.6 64bit
	CPU - 2 核 内存 - 1GB 系统盘 - SSD云硬盘 40GB 峰值带宽 - 200Mbps	北京	CentOS 7.6 64bit
() () () () () () () () () () () () () (CPU - 2 核 内存 - 1GB 系统盘 - SSD云硬盘 40GB 峰值带宽 - 200Mbps	北京	CentOS 7.6 64bit
()()()()()()()()()()()()()()()()()()()	CPU - 2 核 内存 - 1GB 系统盘 - SSD云硬盘 40GB 峰值带宽 - 200Mbps	北京	CentOS 7.6 64bit
()()()()()()()()()()()()()()()()()()()	CPU - 2 核 内存 - 1GB 系統盘 - SSD云硬盘 40GB 峰值带宽 - 200Mbps	北京	CentOS 7.6 64bit
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	CPU - 2 核 内存 - 1GB 系统盘 - SSD石硬盘 40GB 峰值律宽 - 200Mbps	北京	CentOS 7.6 64bit
(現像名称・ 遺像名称・ 遺像描述	CPU - 2 核 内存 - 1GB 系统量 - SSD活硬量 40GB 確值等宽 - 200Mbps	北京	CentOS 7.6 64bit
(現象名称・	CPU - 2 核 內存 - 108 系统量 - SSD逻辑量 4008 峰值带宽 - 200Mbps	北京	CentOS 7.6 64bit
(現象名称・	CPU - 2 核 內存 - 1GB 系统盘 - SSD 2硬盘 40GB 峰值带宽 - 200Mbps 名称	北京	CentOS 7.6 64bit
(現象名称・ 調報入戦象 (現象描述 你还可以編	CPU - 2 核内存 - 10B 系統章 - SSD活理章 4006 峰值専覧 - 200Mbps 名称 入60个学符	北京	CentOS 7/6 64bit
(現象名称・) 環象名称・) 環線入戦像 街座海区 の还可以編 の 」 国前地名民動作城(CPU - 2 核 内存 - 108 系統量 - SSD活動量 4008 續值帶宽 - 200Mbps 各位等荷 名称 入80个学符	北京	CentOS 7.6 64bit
(現象名称・ 調論入現象 領象描述 你正可以編 の正可以編 の正可以編	CPU - 2 核内存 - 108 系統盘 - SSD活硬盘 4008 確值等意 - 200Mbps 名称 名称 入60个学符 多个数: 29个, 免費配額已经用完, 責	北京 续制作蒋会产生费用。	CentOS 7.6 64bit

步骤二: 在目标可用区创建实例

本步骤指导您基于步骤一制作的自定义镜像在目标地域创建轻量应用服务器实例。

1. 登录 轻量应用服务器控制台,在左侧导航栏单击镜像,进入镜像页。在顶部选择步骤一制作的自定义镜像所在地域。


定义镇			
	最近访问		
资	北京 30	新加坡 15	
Ŕ	华北地区	港澳台地区	亚太东北
-	北京 30	中国香港 13	首尔 9
	华东地区	亚太东南	欧洲地区
	上海 19	新加坡 15	法兰克福 4
删除	南京 12	雅加达 7	
ID/		曼谷 7	美国东部
11-1-	华南地区		弗吉尼亚 7
写3	广州 20	美国西部	
	清远 1	硅谷 5	南美地区
ihb 20:			圣保罗 7
	西南地区	亚太东北	
lhb tes	成都 22	东京 6	

2. 在自定义镜像页签下,找到新创建的镜像,在操作列单击创建实例。

自定义镜像 共享镜像							
资源概况							
8定义领像总数 30 介		*#£# © 5 ↑			新估確變使用費用 ¥ 虛者详情		
肥料						请输入锁集ID或名称进行搜索	00
10/名称	状态	描述	容量	操作系统	创建时间	操作	
- max.7	正常	- 0	40GB	CentOS 7.6 64bit	2025-04-17 21:11:54	创建实例 共享 附地域复制 更多 ~	
- Internet	正常	- 0	40GB	CentOS 7.8 64bit	2026-02-27 02:08:06	创建实例 共享 的地域复制 更多 ~	

3. 在创建实例购买页面可用区栏,取消勾选随机分配并单击选择**目标可用区**完成购买即可。详细操作参见 购买指南。

地域;	中国 亚太	欧洲和美洲		
	北京 上海	广州 成都 南)	京 中国香港 清远	
	不同地域的轻量应用服务器之间默认内网不互 当您使用中国大陆(境内)地域的轻量应用服 服务器有效期内每月 免费享受 1次最高100Gé	通:建议选择最重近您害户的地域,可降低访问时延;创建成功后 <mark>不支持</mark> 终器对外提供服务(网站/APP)时,应当依法履行备案手续。 了解详情 [的DDoS全力防护保险。 了解详情 [2	切换地域。地域与连通性说明 IZ 2	
可用区(j)	🔲 随机分配			
	北京三区 北京六区 同地域内不同可用区的轻量应用服务器之间内	北京七区 网互通: 创建成功后不支持切换可用区。		
镜像类型	个人镜像 共享镜像			
	镜像名称	镜像ID	容量	操作系统
	0.0	1.1.1.1	40GB	CentOS 7.8 64bit

手动迁移方案(数据盘)

数据盘迁移,需要您手动将数据下载至本地后借助工具上传至目标轻量应用服务器。

```
注意:
如果您想要迁移的轻量应用服务器实例并未挂载数据盘,则无需进行此步骤。
```

从 Linux 轻量应用服务器下载数据文件

场景一:本地电脑操作系统为 Windows



- 1. 在本地计算机下载并安装 WinSCP 客户端 (获取途径:建议从官方网站获取最新版本)。
- 2. 打开 WinSCP, 弹出 WinSCP 登录对话框。
- 3. 设置登录参数:
 - **协议:**选填 SFTP 或 SCP 均可。

○ 主机名: 待下载数据的轻量应用服务器的公网 IP。您可以登录 轻量应用服务器控制台,在**服务器**页面中获取轻量应用服务器的公网 IP。

- 端口: 默认为 22。
- **用户名**:轻量应用服务器的系统用户名,默认为 root (Ubuntu 系统为 ubuntu)。
- **密码:**轻量应用服务器的用户名对应的密码。

△ 注意:

使用 WinSCP 向实例传输文件时,需要检查安全组是否已经放通 SCP 或 SFTP 的连接端口(默认22)。

4. 单击登录,进入 WinSCP 文件传输界面;

- 5. 下载数据文件。
 - 5.1 在 WinSCP 文件传输界面的左侧窗格中,选择待下载数据的本地目标存放目录,例如 F:\SSL证书\Nginx。
 - 5.2 在 WinSCP 文件传输界面的右侧窗格中,选择服务器存放文件的目录,例如 /user,选中待传输的文件。
 - 5.3 在 WinSCP 文件传输界面的右侧菜单栏中,单击下载。

5.4 在弹出的**下载**对话框中,确认需要下载的文件及远程目录,单击确定,即可从轻量应用服务器将数据文件下载到本地计算机中。

上传、下载数据文件的详细操作,请参见 Windows 系统通过 WinSCP 上传文件到 Linux 轻量应用服务器 。

场景二:本地电脑操作系统为 Linux 或 MacOS

在本地机器执行以下命令,将轻量应用服务器上的文件下载至本地。

cp 轻量应用服务器用户名@轻量应用服务器实例公网 IP/域名:轻量应用服务器文件地址 本地文件地址

上传、下载数据文件的详细操作,请参见 Linux 或 MacOS 系统通过 SCP 上传文件到 Linux 轻量应用服务器 。

从 Windows 轻量应用服务器下载数据文件

场景一:本地电脑操作系统为 Windows

1. 使用 MSTSC 远程桌面连接 (Microsoft Terminal Services Client) 工具将轻量应用服务器中的文件下载至本地。

2. 将本地保存的数据盘文件上传至其他 Windows 服务器。

具体操作步骤请参见 Windows 系统通过远程桌面下载或上传文件 。

场景二:本地电脑操作系统为 MacOS

1. 使用 Microsoft Remote Desktop 将轻量应用服务器中的文件下载至本地。

2. 将本地保存的数据盘文件上传至其他 Windows 服务器。

具体操作步骤请参见 MacOS 系统通过远程桌面下载或上传文件 。

场景三:本地电脑操作系统为 Linux

- 1. 使用 rdesktop 将轻量应用服务器中的文件下载至本地。
- 2. 将本地保存的数据盘文件上传至其他 Windows 服务器。

具体操作步骤请参见 Linux 系统通过远程桌面下载或上传文件 。