

# 媒体处理

# 控制台指南





【版权声明】

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档(含所有文字、数据、图片等内容)完整的著作权归腾讯云计算(北京)有限责任公司单独所有,未经腾讯云 事先明确书面许可,任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成 对腾讯云著作权的侵犯,腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】

## 🕗 腾讯云

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算(北京)有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的 商标,依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可,任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复 制、修改、传播、抄录等行为,否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯,腾讯云将依法采取措施追究法律责 任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况,部分产品、服务的内容可能不时有所调整。 您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定,除非双方另有约定,否则, 腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务,及相应的技术售后服务,任何问题请联系 4009100100或 95716。

## 文档目录

控制台指南 概览

🗲 腾讯云

任务管理

点播任务管理

直播任务管理

创建任务

编排管理

点播编排

直播编排

工作流管理

**COS Bucket** 

模板管理

模板概览

音视频转码模板

音视频增强模板

媒体 AI 模板

智能字幕模板

自定义热词库

智能分析模板

智能识别模板

智能审核模板

媒体质检模板

截图模板

水印模板

直播录制模板

用量统计

资源包管理

媒体传输

事件管理

流管理

流管理

添加流输入和输出 设置 IP 安全组 启动和停止流 查看地址、日志、健康信息

用量统计



视频评测 视频质量评测 BD-Rate 评测 终端 SDK 通用管理



## 控制台指南

概览

最近更新时间: 2025-06-05 10:00:11

### 概述

媒体处理概览页 提供了产品相关的 新手指引 、产品公告 、产品使用数据 、产品计费模式信息 、常用文档 等功 能,您可通过该页面了解产品及使用概况。

## 功能详情

## 新手接入指引

单击新手接入指引右上角**隐藏**可以隐藏该模块,隐藏后的指引位于页面右上角,可以单击打开查看。

1 指定输入与输出路径	2处理输入文件或直播流
▲攝文件 支持费讯云COS、AWS S3文件输入与输出 直播流	● 音視频转码       ● 音視频增强       ● 智能审核       ● 智能识别       ● 智能分析       ● 截图       ● 水印       ● 直播录制         降低码率50%+       Before       12.56 Mbps       Atter       1.67 Mbps         ● 名名       12.56 Mbps       1.27 Mbps       1.87 Mbps
Live 支持输入直播流地址,处理完成后输出至腾讯云COS 交付输入直播流地址,处理完成后输出至腾讯云COS 受付管理 [2] AWS授权指引 [2]	提供全面的编码方式 (AV1、H.266、H.265、H.264), 在不损失 原始画质的情况下显著降低码率,节省播放带宽和存储成本 Demo体验 <sup>[2]</sup>
创建任务	

## 产品公告

产品公告模块用于维护产品功能升级、能力规划等信息。

#### 数据概况

- 数据概况中包含本月数据使用情况、数据变化趋势、更多数据等功能。
- 使用数据情况:可以查看该自然月的转码时长、截图数、智能识别与分析时长、智能审核时长数据。
- 数据变化趋势:展示最近30天的转码时长、截图数、智能识别与分析时长、审核时长的变化趋势。
- 单击**更多数据**,跳转到 <mark>用量统计</mark> 页面,在用量统计页中,可以查看更多、更详细的使用数据。





### 计费模式

- 该模块展示当前腾讯云账号的计费模式信息。
- 当前计费模式分为日结计费、月结计费,默认开通日结计费,可以单击 计费说明 了解计费详情,月结计费需要 联系商务开通。
- 单击页面上的 充值 可以直接为该账号进行充值。



### 资源包

• 该模块展示您购买的资源包及使用情况。



- 单击 购买资源包 前往资源包购买页,在该页面可以选取合适的转码资源包进行购买。
- 购买资源包的用户,所用资源将优先从资源包中扣取。

#### 常用文档

展示媒体处理产品相关的重要文档信息。

## 任务管理 点播任务管理

最近更新时间: 2024-06-11 16:26:01

## 操作场景

当您通过上传 COS、手动发起转码、调用 API 其中的一种方式发起了媒体处理后,您发起的任务信息都可以在 点 播任务管理 中进行查看和管理。

## 操作详情

### 任务列表

创建任务				请输入任务ID,多个任务ID之间用	月英文;间隔开 <b>Q</b>
任务ID	任务状态 🔻	创建时间 ↓	结	束时间 ♣	操作
	已完成	2022-06-16 12:02	20	22-06-16 12:02:39	展开详情 重启 终止 播放源视频
	已完成	2022-06-16 10:55	:10 20	22-06-16 10:55:43	展开详情 重启 终止 播放源视频
·	已完成	2022-06-16 10:51	:54 20	22-06-16 10:52:27	收起详情 重启 终止 播放源视频
子任务序号 子任务状态 🏲 子任务类型 🏲	开始时间 🕈	结束时间 🕈	输出位置		操作
1 已完成 转码	2022-06-16 10:51:55	2022-06-16 10:52:26	nfh-bucket3-	1011 J. J. J. Amarik, 1020	.mp4 查看 下载 详情
共 3 条				<b>10 ▼</b> 条/页	K 4 1 /1页 ▶ ¥

列名称	说明
任务 ID	发起的主任务 ID
任务状态	当前的主任务状态情况,其中任务状态分为:排队中、进行中、已完成 • <b>排队中</b> :该任务正在排队等待处理 • 进行中:该任务只要有一个子任务在进行中,主任务状态即为进行中 • 已完成:该任务下无进行中的子任务时,任务状态为已完成
创建时间	发起该任务的时间点
结束时间	该任务的结束时间点



操作

详见下方 任务操作 描述

#### 任务查询

- 1. 单击 点播任务管理,进入任务管理页,该列表中展示该账号下发起的主任务记录。
- 2. 通过列表右上角的任务 ID 搜索框或者列表上任务状态筛选项在列表中筛选您所需要的主任务信息。

#### 创建任务

- 1. 进入 点播任务管理 页, 单击 创建任务 进入任务创建页面。
- 2. 选择需要处理的视频文件、输出路径、转码模板等信息,并发起任务。

#### 任务操作

任务管理中支持的任务操作有:展开详情、任务重启、任务终止、播放源视频。

- 展开详情:单击展开详情,会展开该主任务下的全部子任务信息。
- 重启: 状态为 "已完成" 的任务支持重启,单击**重启**将重新启动执行该主任务下的全部子任务。
- 终止: 状态为"排队中"的任务支持终止,单击终止后,将取消任务排队并不再继续执行。
- 播放源视频: 单击播放源视频,将获取并播放该任务的输入视频文件。

#### 子任务列表

任务列表中单击**展开详情**,会展开该主任务下的全部子任务信息,子任务信息说明如下:

列名称	说明
子任务序号	该主任务下的子任务自增序号,区分不同子任务
子任务状态	子任务状态信息,包含:排队中、进行中、成功、失败
子任务类型	子任务类型信息,包含: 音视频转码、音视频增强、截图等
开始时间	该子任务的发起时间
结束时间	该子任务的结束时间
输出位置	该子任务的输出位置(当子任务类型为智能分析、识别、审核的时候无输出位置,您可以通 过 <mark>DescribeTaskDetail</mark> API 查看输出信息 )
操作	详见下方 子任务操作 说明

#### 子任务操作

子任务列表中支持**详情、播放/查看**和**下载**操作:



操作名称	说明
详情	查看子任务详情
播放/查看	查看子任务结果,播放子任务处理后的视频
下载	单击 <b>下载</b> 可下载该子任务的输出文件只有子任务类型为:音视频转码、截图、音视频增强类 的任务支持下载操作 <b>注意:当前多张截图情况支持下载第一张截图,后续计划支持打包下载</b>

🗲 腾讯云

## 直播任务管理

最近更新时间: 2024-06-11 16:26:01

## 操作详情

#### 创建直播任务

单击 创建任务,按照页面说明,完成直播流地址、编排、输出保存路径等配置。当前控制台支持对直播流进行实时 录制,详细模板配置请参见 直播录制模板 。

← 快速创建重	直播处理任务
1 指定输入	文件
直播流地址	http://www.abc.com/abc.m3u8
2 处理输入	文件
创建编排	选择现有编排
	输入 ● ● ■ 直攝录制 / × ● ● ■ 输出
	保存此编排
开启事件通知()	
3 指定输出	路径
输出保存路径•	[ap-guangzhou选择
	若需要单独指定某功能节点的输出路径,可以在第2步单击该功能节点,在更多设置-自定义输出路径中配置。
创建	

▲ 注意:

在创建直播录制任务时,请保证直播流地址填写正确。拉取直播流失败后,会执行3次重试,如仍无法获取 直播流,录制任务将会返回失败。

#### 直播任务管理



#### 直播任务管理

<ol> <li>通过直播 任务列表</li> </ol>	任务可发起对直播内 当前支持查询最近七	容的录制,可参考 <u>使</u> 天数据。	<u>用指引</u> [2									
创建任务							请输入任务ID	,多个任务ID之间用	用英文;间隔开			Q
任务ID				任务状态 🔻	任务类型 🔻	创建时间 ↓		结束时间 💲		操作		
	-1		b	进行中	直播录制	2023-10-25 1	5:51:06			收起详	胄 终止	
子任务序号	子任务状态 👅	子任务类型 ▼	模板类型 ▼	开始时间 🕏	结束时间 🕏	输出位置					操作	
1	进行中	直播录制	直播录制	0001-01-01 0.		cg-				j	<b>详情</b> 查看 下载	
共 1 条								10 ▼ 条/页	₩ 4	1	/1页 →	M

## 创建任务

最近更新时间: 2024-06-11 16:26:01

## 概述

媒体处理支持三种发起任务的方式:

- 控制台快速创建任务:在控制台选择文件或输入直播流,手动发起处理任务。
- 自动触发任务: 文件上传至 COS / AWS S3 存储桶后自动发起处理任务,无需手动在控制台创建任务。暂仅支持处理点播文件。
- API 发起任务: 调用 API 接口发起任务,适用于批量处理场景。

创建任务		
755- 控制台快速创建任务 选择点播文件或输入直播流快速进行处理,适用于发起单个任务或模板效果测试		
我要处理点播文件 支持处理您存储在腾讯云COS或AWS S3中的文件 处理功能包含音视频转码、音视频增强、智能审核、智能分析、 智能识别、截图、水印等 快速创建点播处理任务	<b>我要处理直播流</b> 支持输入直播流地址进行处理 处理功能包含直播录制,更多功能敬请期待 快速创建直播处理任务	
7元 自动触发任务 创建编排并配置触发Bucket, 启用编排后, 在Bucket中上传新文件即可自动发起处理任务	5,适用于批量自动处理场景	
▶ <b>1日本</b> ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		
API接口文档 Z		

## 操作详情

### 控制台快速创建任务

- 若需处理存储在 COS 或 AWS S3 中的音视频文件,可单击快速创建点播处理任务。若您的视频文件保存在其他公有云存储产品中,也可以提供文件下载 URL 作为输入源,不过输出需要使用腾讯云 COS 产品。
- 若需处理直播流,可单击快速创建直播处理任务。



1 指定输入	\文件		
前入文件来源	● 腾讯云存储(COS	6) 🔷 音视频 URL	O AWS S3
选择输入文件 •	请从云存储中选择文	て件	选择
2 处理输入	\文件		
创建编排	选择现有编排	通过编排,可以组合M	APS功能节点,例如先增强视频再进行转码,形成自动处理流程
	点击	日添加功能节点	
🌔	输入		输出
	<u></u>	音视频转码	
		音视频增强	
		智能分析	
		智能识别	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		智能审核	
F启事件通知(i)		截图	
	山政久	100 L24	
	니며1도		
育出保存路径 ♥	请从云存储中选择文	7件夹路径	选择
	若需要单独指定某功能	能节点的输出路径,可以在	王第2步单击该功能节点,在更多设置-自定义输出路径中配置。
切配署			
UNALLE			
5.联资源	选择关联的资源	*	
		2 40 关 11 前 11 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	

#### 指定输入文件

- •选择需要处理的音视频文件/直播流作为输入源,并配置处理后的输出文件的保存路径。
- 针对点播媒体处理,您可选择从 COS 或 AWS S3 存储桶中选择音视频文件,或提供文件下载 URL 地址。

#### 🕛 说明:

- 若选择 COS 或 URL 输入,您需要完成 前提条件 > COS授权 步骤,创建服务角色,允许媒体处 理对您 COS 存储桶中的文件进行下载、转码和上传等读写操作;
- 若选择AWS S3输入,您无需完成 COS 授权,但需参见 AWS 对接 MPS 文档,创建 AWS 子账 户、S3 输入输出 bucket、SQS 等。

● 针对直播媒体处理,您需要输入直播流 URL 地址(必须是直播地址,支持 rtmp,hls 和 flv 等)。

#### ▲ 注意:



请保证直播流地址填写正确。拉取直播流失败后,会执行3次重试,如仍无法获取直播流,任务将会返回 失败。

#### 处理输入文件

#### 创建编排

- 编排是各种媒体处理功能的组合,是一种自动处理流程。单击 🕣,可以添加需要的功能。
- 您至少需要添加一个功能节点,也可以根据需求串行或并行组合媒体处理提供的丰富功能。例如,若您需要对输入文件进行画质增强、去毛刺等增强操作,然后再通过转码压缩来降低码率,您可以先添加一个音视频增强节点,再添加一个音视频转码节点。

创建编	誹	选择	现有编排	ŧ	通	过编排	<b>₽</b> , ₽	」以组	合MP:	S功能	眝点	,例	如先	增强神	见频科	<b></b>	行转	码,	形成	自动	处理	流稻	n E											
	Þ	输入				Ð	· ·		~	i	音视频	顶增强		* ×		Ð	· ·		+	٥	音	视频	随转码	3	r ×		() ()			1	输出			
													· ·									· ·				1	音	见频增	强			 	· ·	
																											智能	能分析	Ť					
																											智能	能识别	J					
																											智能	能审核	ž					
开启事件:	通知(i)	0																									截日	507						

• 若您需要同时对输入源进行转码和智能分析,可以编排如下所示的并行任务流程:

[	Û.	建	编	排	ł		ž	挝	鬦	见有	鴚缃	崩			i	肛	t编	排	3	可	以約	12	ÈN	(PS	SIJ	能	节	点	, (	列如	山乡	七堆	<u>3</u> 3	젟	频	再ì	进行	铈	码	, Ŧ	形成	戊自	动	处理	理決	龍程															
				Ì	•	4	俞	, N						-	-(	÷							•		1	· 香礼	则	橗	码		2	×			Œ	)								i 输L	t.																
			•												-	-		.			•																				1																				
																		Ŀ			+		-		2	睊	泛	祈			/	×		•			ľ																								
																					· .		•	•	•	•						•	-																												
																																																								係	菥	FШ	编	排	

• 每次添加功能节点,您需要在打开的抽屉浮层中设置该功能的具体参数。

以音视频转码节点为例,您可以通过选择模板,选择系统预设的参数或从前保存的自定义参数。也可以切换至自定义,直接编辑参数。详细参数配置说明请参见 音视频转码模板。

← 快速创建点播处理任务			音视频转码	设置计费说	H 12
1 指定输入文件			<b>选择模板</b> 文件类型	<ul> <li>自定义</li> <li>              ぞ祝频转码      </li> </ul>	○ 與音樂時码
输入文件来源 🔵 精讯云存储(	COS)		转码类型	普通转码	◎ 极速高清转码 ○ 转封装 ○ 视频自适应码流转码
选择输入文件• 请从云存储中说			选择模板。		
2 处理输入文件					
				模板参数	
创建编排 选择现有编排				封装格式	MP4
				视频参数	编码标准:H.264 亚•43国家 H 图 - X-323848国家 H 图
▲ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	→	●			1-199年1日が1-10K10909年1日K1 分類率: 投入開業: 25 fps
				音频参数	音频映码: 已开启 音频编码: AAC 音频调导: 64 Kbps 音频采样笔: 44100 Hz 声道: 双声道
开启事件通知()					
3 指定输出路径			更多设置		
输出保存路径。 请从云存储中设			添加水印	Q	
若需要单独指定属			自定义转码轴	油路径	0
高级配置					
<b>土型资源</b> 许怀土亚纳资源					输出 Bucket 与本次任务中选择的输出bucket保持一致
关系以前 医持大戟的复数					输出路径 以默认变量输出文件名称和路径 文件名变量说明 II
elli			保在设置	RVS	
			PRIF KE	40.7	

#### () 说明:

- 目前仅音视频转码、音视频增强节点支持切换至自定义选项,直接编辑参数而无需提前保存参数为模板。
- 如需自定义智能分析、识别、截图等其他功能节点的参数,可单击创建自定义模板,进入菜单模板管理
   页面创建一个模板。

选择模板	创建自定	义模板 ピ	
选择模板 •	20-Presetting	Template20	选择
	模板参数		
	内容分析项	智能分类 智能标签 智能封面 按帧标签	



#### 保存编排

- 您可以将配置好的编排保存下来,以便下次复用。保存好的编排可在菜单编排管理中查看。
- 保存时需要配置触发Bucket、触发目录等输入输出路径,是为了便于后续开启自动触发任务,详细参见后文 自动触发任务 说明。

← 快速创建点播处理任务				
1 指定输入文件	保存编排		×	
输入文件来源 🔵 腾讯云存储 (COS) 🔷 音视频 URL 🔷 AWS S3			~	
选择输入文件。 请从云存储中选择文件	<ol> <li>保存点</li> </ol>	攝編得需填写自动触发路径,进入菜单【点播编得】处启用后,当您在触发Bucket中上传新文件即可自动触发处理任务		
2 处理输入文件	任务触发类型	展讯云夺储触发 AWS触发		
创建编排 选择现有编排 通过编排,可以组合MPS功能节点,例如	服务编排名称•			
		仅支持中文、英文、数字、和-,长度不超过128字符		
▲ 輸入 () ● 輸送	触发 Bucket	选择地区 ▼ 选择Bucket ▼		
	触发目录			
		以/开头和结尾,如未填写,则对Bucket下所有路径生效		
	输出 Bucket •	选择Bucket ▼		保存此编制
开启事件通知① ●	输出目录			
		以 / 开头和结尾,如未填写,则转码输出目录与触发目录保持一致		
3 指定输出路径	任务配置•			
输出保存路径。 [ap-guangzhou] nfhtest-1259044607/		▲ 输入 音視频转码 ▲ 輸出		
若需要单独指定某功能节点的输出路径,可以在第2步单击该功能了				
高级配置				
关联资源 主资源 👻				
关联资源后,本次任务相关账单可根据资源期定的标签进行分账,				
	升启事件通知			
CUR.	开启闲时转码			
		当则闲时转码片文持配置管通视规转码、管规/视规做通道转码节点,后接两片放更多闲时能刀		
	高级配置			
	关联资源	选择关联的资源		
		关联资源后,该编排相关账单可根据资源期定的根签进行分账,如需添加修改资源,请前往 <b>分繁管理 [2</b>		
		201 202		
		9412 <sup>-</sup> AQ29		

#### 选择现有编排

即使用过去保存的编排流程和功能节点参数。



创建编排	j	先择	现	有编	排		]	通	过续	扁排	i, ī	可以	组	合N	1PS	功	能有	ち点	i, 1	列如	]先	僧强	虱视	.频	再进	珩	转码	3,	形成	戊自:	动久	理	流利	Ē																		
选择现有编排•																											选	¥																								
				Þ		辅	ìλ									•		•		3	į	音礼	顺	转	码		<b>(</b> i)			•			4	C	λ		霏能	审核	亥		(	)				-	输出	Ц				
			1					•	•	•									•						•		•									•				•	•				-	•			 •	•		

#### 事件通知

事件通知能够在任务处理的流程中实时的为您同步任务的进展及状态。

- 若使用腾讯云 COS / URL 作为输入源,支持三种事件通知机制:TDMQ-CMQ 回调、HTTP 回调、SCF 回 调,详细说明请参见 事件通知配置。
- 若使用 AWS S3 作为输入源,支持两种事件通知机制: Amazon SQS 回调、HTTP 回调,详细说明请参见 创建接收转码信息回调的 SQS。

开启事件通知()			
选择回调方式	◯ TDMQ-CMQ 回调	🔵 HTTP 回调	O SCF 回调
HTTP回调地址			

#### 指定输出路径

指定本次任务的输出文件默认保存路径。

3 指定输出	出路径		
输出保存路径 •	请从云存储中选择文件夹路径	选择	
	输出路径优先级顺序为:编排内各功能节点自定义输出路径>该输出路径>编排配 因此,若该路径与所选编排配置的输出路径不一致,以该路径作为本次任务的默认 若编排内的某功能节点还配置了自定义输出路径,则该节点的输出文件将单独保存	置的输出路径。 人输出路径。 存在该自定义路	。 各径下。

#### 若您需要单独设置编排中某功能节点的输出路径:

例如,您在编排中添加了转码、增强、截图三个功能而您期望截图的输出文件存储在不同的路径中,可以在前文 创 建编排 步骤中单击截图节点,在**更多设置 > 自定义截图输出路径**中配置。您也可以通过该设置调整不同功能输出文



#### 件的命名方式,详细可参见 文件名变量 说明。

← 快速创建点播处理任务	會视频转码设置 计景识期 I2	×
	辺洋模集       自定义         文件交型       自我現時時       発音繁年時         秋田大型       ● 普通特時       敬送高清時時       発頻気         透洋模板・       237         健板参数       封奈他式         近洲参数       音频参数	
NERRANO       NERRANO       NERRANO       NERRANO       NERRANO       NERRANO       NERRANO	東京文貫         添加水田         自定义预特输出路径         「	

<ul> <li>说明:</li> <li>输出路径优先级顺序为:编排内各功能节点自定义输出路径 &gt; 任务配置的输出路径 &gt; 编排配置的输出路</li> <li>径。</li> <li>举例说明:</li> </ul>
• 创建任务时选择了现有编排,编排已配置的输出路径为 [ap-guangzhou]test/output1/ 。
● 编排内配置了一个音视频转码节点一个音视频增强节点,其中转码节点配置了自定义转码输出路径
[ap-guangzhou]test/output2/ •
• 本次任务指定的输出保存路径为 [ap-guangzhou]test/output3/ 。
那么,在本次任务中,增强的输出结果将保存在 [ap-guangzhou]test/output3/ ,转码的输出结果将
保存在 [ap-guangzhou]test/output2/

### 自动触发任务

文件上传至 COS / AWS S3 存储桶后自动发起处理任务,无需手动在控制台创建任务。暂仅支持处理点播文件。



创建任务	
<b>方式一 控制台快速创建任务</b> 选择点播文件或输入直播流快速进行处理,适用于发起单个任务或模板效果测试	
我要处理点播文件 支持处理您存储在腾讯云COS或AWS S3中的文件 分理功能包含音视频转码、音视频增强、智能审核、智能分 析、智能识别、截图、水印等 快速创建点播处理任务	我要处理直播流 支持输入直播流地址进行处理 处理功能包含直播录制,更多功能敬请期待 快速创建直播处理任务
万元 自动触发任务 创建编排并配置触发Bucket,启用编排后,在Bucket中上传新文件即可自动发起处理任务,适用于前往配置 文档指引 ☑	批量自动处理场景
方式王 API处理 通过调用接口发起任务	
API接口文档 C	

- 1. 单击前往配置,进入编排管理>点播服务编排页面,单击创建点播服务编排。
- 2. 配置触发 Bucket 与目录、输出 Bucket 与目录、具体任务流程等。具体配置说明请参见 点播服务编排配置说明。



← 创建服务编	排
任务触发类型	腾讯云存储触发 AWS触发
服务编排名称•	<b>自动触发任务</b> 仅支持中文 英文 数字 和,长度不超过128字符
触发 Bucket •	FM ▼
触发目录	finput/
输出 Bucket •	A(方大和台湾, SU大規与, SUKALA (F)前線住住主XX
輸出目录	/output/
开启事件通知	以 / 开头和结尾,如未填写,则转码输出目录与触发目录保持一致
开启闲时转码	
任务配置。	
	■ 智能分析 ▲×
	Q 智能审核 ✔×
高级配置	
关联资源	<b>主资源</b> 关联资源后,该编排相关账单可根据资源绑定的标签进行分账,如需添加修改资源,请前往 <b>分账管理 Ⅰ</b>
创建	

3. 编排默认为未启用自动触发状态。回到编排管理 > 点播服务编排 页面,单击 🔍 ,即可开启自动触发功能。



<b>点播服务编排管理</b> 通过编排,	可以组合MPS功能节点,例如先增强视	顿再进行转码,形成自动处理流程				
<ol> <li>创建点描编排并启用,当您在</li> </ol>	关联的Bucket中上传新文件即可自动发	起处理任务				
创建点播服务编排						输入编排 ID 搜索 Q
服务编排名称/ID	编排类型	触发 Bucket	触发目录	创建时间	启用 ▼	操作
ConvMp4 10101	系统预设			2023-08-04 03:31:24		查看详情 编辑 删除
<b>ConvHis</b> 10100	系统预设			2023-08-04 03:31:24		查看详情 编辑 删除
	自定义		1	2023-08-07 14:50:40		查看详情 编辑 删除
	自定义		1	2023-06-15 11:19:59		查看详情编辑删除

 在编排设置的触发 Bucket 中上传需要处理的视频文件,将自动按照编排中的任务配置处理新上传的视频,无需 手动在控制台创建任务。

您可以在菜单编排管理 > COS Bucket 页面中找到编排配置的触发 Bucket & 输出 Bucket,便捷地进行文件上传、预览、下载等操作:

媒体处理	COS Bucket			
<b>₩</b> 版	<b>输入Bucket</b> 输出 Bucket			
⊙ 创建任务	输入Bucket /			
□任务管理	上传文件 创建文件夹 刷新			
模板与编排	文件名 ★	大小・キ	修改时间 土	运作
🕞 模板管理 🛛 🗸 👋		X3. •		11/12
😪 编排管理 💦 🔿	D 20230814/	-	-	
• 点播编排	100081008mp4	17.07 MB	2023-06-0116:07:35	预览 下载
• 直播编排	4K-HDRmp4	2.62 GB	2023-05-23 11:34:40	预览 下载
COS Bucket	++ 2 &		100 - 冬/页 14 4	1 /1页 >>>>
・工作流管理	7, 5 W			י אין ד

() 说明

编排启用自动触发后,只对新上传至触发 Bucket 的视频文件生效,之前存放在触发 Bucket 中的文件不 会被自动处理。

### API 发起任务



#### 点播媒体处理

通过 API ProcessMedia 发起任务。以下新功能暂未上线控制台,但可以通过 API 体验: 媒体质检:支持视频文件格式诊断、音画内容检测(抖动、模糊、低光照、过曝光、黑边、白边、黑屏、白屏、花 屏、噪点、马赛克、二维码等)、无参考打分。

#### 直播媒体处理

通过 API ProcessLiveStream 发起单个直播流处理任务。支持以下功能:

- 智能审核: 支持画面鉴黄、敏感信息检测、声音鉴黄。
- 智能识别:支持识别人脸、物体、文本、语音。语音识别还支持智能翻译、实时转换成字幕。支持游戏打点等功能。
- 智能分析: 支持新闻实时拆条等功能。
- 质检: 支持直播流格式诊断、音画内容检测(抖动、模糊、低光照、过曝、黑白边、黑白屏、花屏、噪点、马赛 克、二维码等)、无参考打分等功能。
- 直播录制。

## 编排管理 点播编排

最近更新时间: 2025-06-23 16:10:11

## 操作场景

当设置好**点播编排**后,您上传到指定 Bucket 目录下的视频将会自动触发服务编排流程,输出文件将写入指定 Bucket 目录。在编排中可以设置音视频转码、音视频增强、截图、智能审核等任务。

## 创建点播编排

## 进入创建页面

1. 登录 媒体处理控制台,单击 编排管理 > 点播编排 > 创建点播服务编排。

2. 进入创建服务编排页,您可以根据业务场景的具体需要创建满足使用需求的服务编排流程及配置信息。



← 创建服务编	排
任务触发类型	腾讯云存储触发 AWS触发
服务编排名称•	test
	仅支持中文、英文、数字、_和-,长度不超过128字符
触发 Bucket •	/*州 * Cg- *
触发目录	/input/
	以/开头和结尾,如未填写,则对Bucket下所有路径生效
输出 Bucket •	Cg- •
输出目录	/output/
	以/开头和结尾,如未填写,则转码输出目录与触发目录保持一致
开启事件通知	
开启闲时转码	
	当前闲时转码只支持配置音视频转码节点,后续将开放更多闲时能力
任务配置。	
高级配置	
关联资源	主资源
	关联资源后、该编排相关账单可根据资源规定的局容进行分账。如聚酒加格改资源。 通前件 <b>分账管理 亿</b>
ti juti	<b>双洲</b>

## 配置编排

配置项	是否必 填	配置说明
任务触发 类型	_	默认选择 <b>腾讯云存储触发</b> ,表示该服务编排触发 Bucket 为腾讯云存储触发。 当选择 AWS 触发时,表示服务编排由 AWS 的云存储(S3)进行触发,此场 景适用于存储原本位于 AWS 上的场景,详细配置说明见 AWS 对接 MPS。
服务编排 名称	是	您可输入128个字符内中文、英文、数字和下划线加短横线(_−)的组合,例如 MPS。
触发 Bucket	是	您可在此 APPID 下创建的 Bucket 中,选择一个作为触发 Bucket。服务编 排开启后,上传视频文件至此 Bucket 可以自动触发服务编排的执行。
触发目录	否	以斜杠(/)结尾,如果不填写,则对触发 Bucket 下所有目录生效。

输出 Bucket	是	默认与触发 Bucket 相同,您可在此 APPID 下,与触发 Bucket 相同地域的 Bucket 中选择一个作为输出 Bucket,服务编排处理完成后新生成视频文件将 存储在该 Bucket 中。
输出目录	否	以斜杠 ( / ) 结尾,如果不填写,则输出目录与触发目录保持一致。
开启事件 通知	_	详见该页下方
任务配置	_	详见该页下方
关联资源	否	只有在菜单 <b>通用管理 &gt; 通用设置</b> 中开启了标签分账,才会出现该配置项。 关联资源后,该编排相关账单可根据资源绑定的标签进行分账,如需添加修改资 源,请前往 <mark>分账管理</mark> 。

#### 事件通知配置

事件通知能够在任务处理的流程中实时的为您同步任务的进展及状态,您可以通过开启并配置事件通知来实现,当前 提供三种事件通知机制:TDMQ-CMQ回调、HTTP回调、SCF回调,详细说明如下:

回调方式类 型	配置说明
TDMQ- CMQ 回调	如需开启 TDMQ-CMQ 事件通知,请您前往 消息队列TDMQ 开通服务并创建模型。开启 事件通知后,指定的 CMQ 将接收媒体处理的事件通知。您需要填写如下配置信息: • CMQ 模型:默认选择队列模型。 • CMQ 园区:可选择广州、上海、北京、上海金融、深圳金融、中国香港、成都、北美地 区或美国西部。 • 队列名称:自定义。
HTTP 回 调	在调用任务的事件通知配置接口 TaskNotifyConfig 时,NotifyType 参数指定为 URL,并在 NotifyUrl 参数中填写 HTTP 回调地址。



SCF 回调	1. 通过函数处理服务,可以快速完成对 MPS 产生的回调事件进行处理及操作。整体数据处理派					
	MPS 舰频处理     MPS 舰频处理					
	更多					
	2. 通过 MPS 触发器将事件推送到 SCF 函数侧,再通过 serverless无服务架构的函数计 算提供回调事件的处理及响应。					
	<ol> <li>可单击配置页面中前往 SCF 操作进行配置操作,具体配置方式请参见 视频任务回调通知。注意:</li> </ol>					
	○ SCF 回调配置针对所有服务编排,当前服务编排不保存该配置状态。 ○ 数据投递至云函数侧,其产生相应的计算费用,详情请参见 <mark>计费概述</mark> 。					

#### 任务流程配置

在任务配置中可以针对整个服务的流程进行定义,支持添加不同的服务节点(如**音视频转码、音视频增强、智能分** 析、截图等)以及对每个节点配置不同的模板,详细配置说明如下:

1. 选择需要的功能模块进行流程配置,单击需要添加功能的节点后方 +,从功能浮层中选择需要添加的节点功能。

任务配置・		点击添加功能	节点
		输入 (+)	→ ■ 输出
	· · · ·	· · · · · · · · · · · 音视	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.频增强
		2011年1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	3分析
			识别
		智能	目审核
创建 取	当	截图	3

2. 选择添加功能后,进入编辑弹窗,在该弹窗中可以选择该节点需要的详细功能及详细参数。

腾讯云

音视频转码设置 计费说明 🖸
选择模板     自定义       文件类型     ○ 音视频转码
转码类型 ○极速高清转码   普通视频转码   视频自适应码流转码   转封装 选择模板 *
更多设置
自定义转码输出路径 ① ③
輸出 Bucket 与本次任务中选择的输出bucket保持一致
輸出路径 以默认变量输出文件名称和路径文件名变量说明 Z

## 启用编排:开启自动触发任务

编排创建完成后默认为未启用状态

- 若停用编排,上传视频文件到触发 Bucket 将不再执行媒体处理任务。

#### ! 说明

编排启用后,只对新上传至触发 Bucket 的视频文件生效,之前存放在触发 Bucket 中的文件不会被自动 处理。

<b>点播服务编排管理</b> 通过编排, 可	以组合MPS功能节点,例如先增强视频再进行	<b>行转码,形成自动处理流程</b>				
<ol> <li>创建点播编排并启用,当您在关</li> </ol>	联的Bucket中上传新文件即可自动发起处理(	迁务				
创建点播服务编排						输入编排 ID 搜索 Q
服务编排名称/ID	编排类型	触发 Bucket	触发目录	创建时间	启用 ▼	操作
ConvMp4 10101	系统预设			2023-08-04 03:31:24		<b>查看详情</b> 编辑 删除
ConvHIs 10100	系统预设			2023-08-04 03:31:24		<b>查看详情</b> 编辑 删除
	自定义		1	2023-08-07 14:50:40		查看详情 编辑 删除
	自定义		1	2023-06-15 11:19:59		<b>查看详情</b> 编辑 删除

您可以在菜单编排管理 > COS Bucket 页面中找到编排配置的触发 Bucket & 输出 Bucket,便捷地进行文件上 传、预览、下载等操作:

COS BUCKET				
输入Bucket	输出 Bucket			
输入Bucket /				
上传文件	创建文件夹			
文件名 \$		大小 \$	修改时间 \$	操作
20230814	4/		-	
100081	0800.mp4	17.07 MB	2023-06-0116:07:35	预览 下载
4K-HDR-	mp4	2.62 GB	2023-05-23 11:34:40	预览 下载
共 3 条			100 • 条/页	1 /1页 🕨 🕅

## 编辑和删除编排

#### 编辑点播编排

单击目标服务编排操作栏中的编辑,进入服务编排编辑页面,在该页面可以对服务编排名称、触发 Bucket、触发目录、输出 Bucket、输出目录、事件通知及配置项等进行修改。

#### 删除点播编排

• 单击目标服务编排操作栏中的删除,可删除该服务编排。



• 删除服务编排后,上传视频文件到触发 Bucket 将不再执行媒体处理任务。

#### () 说明:

当编排处于启用状态时,无法对其进行编辑和删除操作。



## 直播编排

最近更新时间: 2025-05-13 11:10:21

## 操作场景

若您需要对直播流进行媒体处理,您需要进行**直播编排** ,设置 直播录制 等任务并指定输出 Bucket 目录。

## 创建直播服务编排

## 进入创建页面

- 1. 登录 媒体处理控制台,单击 编排管理> 直播编排 > 创建直播服务编排。
- 2. 进入创建直播服务编排页,您可以根据业务场景的具体需要创建满足使用需求的服务编排流程及配置信息。

#### ← 创建直播服务编排

服务编排名称 *	
输出 Bucket *	选择地区 ▼ 选择Bucket ▼
输出目录	
	以 / 开头和结尾 点击添加功能节点
任务配置 *	
	▶ 输入 输出
开启事件通知	
创建	取消

## 基础信息配置

是否必
-----

服务编排 名称	是	您可输入128个字符内中文、英文、数字和下划线加短横线(_- )的组合,例 如"MPS"。
输出 Bucket	是	默认与触发 Bucket 相同,您可在此 APPID 下,与触发 Bucket 相同地域的 Bucket 中选择一个作为输出 Bucket,服务编排处理完成后新生成视频文件将 存储在该 Bucket 中。
输出目录	否	以斜杠(/)开头和结尾。
开启事件 通知	_	详见 <mark>事件通知配置</mark> 相关描述。 开启事件通知后,转码过程及结果数据将会通过选取的通知方式进行反馈。
任务配置	_	详见该页下方 <mark>任务流程配置</mark> 相关描述 通过对于服务编排中的流程节点及节点中模板的定义,可快速搭建整个业务处理 流程。

#### 任务流程配置

在任务配置中可以针对整个服务的流程进行定义,支持添加不同的服务节点(如 直播录制)以及对每个节点配置不同的模板,详细配置说明如下:

1. 选择需要的功能模块进行流程配置,单击需要添加功能的节点后方 +,从功能浮层中选择需要添加的节点功能。

任务配置 \* ۵ 直播录制 输出 输入 (+)/× -

2. 单击节点功能右侧的编辑按钮进行详细配置,在详细配置中填写信息并保存。



直播录制设	置计费	兑明 🖸		×
() 直接	審录制任务	可以支持的最长录得	则时间为7天。国内站用户可以录制中国大陆的直播流,国际站用户可以录制中国港澳台及海外的直播流,跨站点录制将导致任务失败。	
选择模板	创發	建自定义模板 🗹		
选择模板 *	10000-Liv	ve Record	选择	
	模板描	述		
	录制格	E.	HLS	
	单个TS	S时长(秒)	10	
	录制周	)期(分钟)	720	
	续录等	(称) 🕄	-	
更多设置				
目定义录制辅	讨出路径	()		
		输出 Bucket	与本次任务中选择的输出bucket保持一致	
		输出路径	以默认变量输出文件名称和路径 文件名变量说明 🖸	

- 此外,对于直播录制类型的功能节点,在更多设置中还可以自定义录制输出路径。目前支持将录制文件保存至腾讯云 COS、AWS S3。这里自定义的录制输出路径,优先级高于节点外的任务输出路径。如果未开启自定义录制输出路径,那录制文件的输出路径默认与节点外任务的输出路径保持一致。
  - 腾讯云COS

配置项	说明		
输出 Bucket	● 选择地区。 ● 选择 Bucket。		
输出路径	<ul> <li>如果需要自定义输出路径或者文件名,请填写具体输出路径及输出文件名, 格式请参考: /自定义路径/文件名_{变量名}.{format}。</li> <li>默认输出路径为: /{taskId}/{rand}/{streamId}_record_{definition}.</li> </ul>		
	{format} 。其中的{rand}为随机数变量,如果去除{rand},那在其它变量参数相同		

情况下,可能会导致多个录制结果文件相互覆盖,请谨慎修改或删除 {rand}。
<ul> <li>如果不需要定义文件输出路径和文件名,那您也可以将此输入框的值设置为空,录制文件将存储到输出 Bucket 的根目录下。</li> </ul>

 $^{\circ}$  AWS S3

配置项	说明		
子账户信息	AWS 子账户的 secretID、secretKey。		
输出S3Bucket	<ul> <li>S3地区:请填写S3所在的地区,填写格式请参考 AWS 官网的规范,例如: ap-southeast-1。</li> <li>S3名称:请填写您在 AWS 中维护的S3名称。</li> </ul>		
输出文件路径	<ul> <li>如果您选择了自定义录制输出路径为 AWS S3,那此输出文件路径为必填信息</li> <li>请填写具体输出路径及输出文件名,格式请参考: /自定义路径/文件名_{变量名}.{format}。</li> <li>默认输出路径为:         <ul> <li>/{taskId}/{rand}/{streamId}_record_{definition}. {format}</li> <li>其中的{rand}为随机数变量,如果去除{rand},那在其它变量参数相同情况下,可能会导致多个录制结果文件相互覆盖,请谨慎修改或删除 {rand}。</li> </ul> </li> </ul>		

4. 完成上述信息填写后,单击创建即可建立一个直播编排。

## 工作流管理

最近更新时间: 2024-11-05 15:55:11

#### ▲ 注意:

媒体处理"工作流管理"当前升级为"服务编排管理",服务编排管理将为您提供更灵活便捷的服务流程配置,为了您能更好的使用媒体处理产品,请前往服务编排管理页面配置您的服务流程。

## 操作场景

设置工作流后,您上传到指定 Bucket 和目录下的视频将自动触发媒体处理,输出文件将写入指定 Bucket 和目 录。在工作流中可以设置转码任务、截图任务、转动图任务、审核任务、内容识别任务、内容分析任务及添加水印。

## 创建工作流

- 1. 登录 媒体处理控制台,选择编排管理 > 工作流管理,进入"工作流管理"页面。
- 2. 单击**创建工作流**,进入创建工作流页,您需要设置工作流名称、触发 Bucket、触发目录、输出 Bucket、输出 目录、配置项和事件通知。



← 创建工作流			
工作流名称			
	仅支持中文、英文、数字、_和-,长度不超过128字符		
触发 Bucket	选择地区 ▼ 送择Bucket ▼		
触发目录			
	以 / 开头和结尾,如未填写则对Bucket下所有路径生效		
输出 Bucket	选择Bucket 🗸		
輸出目录			
	以/结尾,如未埴写,则转码输出目录与触发目录保持一致		
开启事件通知			
选择回调方式	O TDMQ-CMQ 回调 O SCF 回调 SCF 回调		
TDMQ-CMQ 模型	○ 以列模型 ○ 主题模型		
TDMQ-CMQ 园区	请选择 ✓		
队列名称			
配置项	✓ 转码任务   转自适应码流任务   截图任务   转动图任务   审核任务   内容识别任务   内容分析任务		
	工作流至少需要选择一个配置项		

#### 在创建工作流页面,需要配置的信息如下:

配置项	是否必 填	配置说明
工作流	是	您可输入128个字符内中文、英文、数字和下划线加短横线(_−)的组 合,例如"MPS"。
触发 Bucket	是	您可在此 APPID 下创建的 Bucket 中,选择一个作为触发 Bucket。 工作流开启后,上传视频文件至此 Bucket 可以自动触发工作流的执 行。
触发目录	否	以斜杠(/)结尾,如果不填写,则对触发 Bucket 下所有目录生效。
输出 Bucket	是	默认与触发 Bucket 相同,您可在此 APPID 下,与触发 Bucket 相 同地域的 Bucket 中选择一个作为输出 Bucket,工作流处理完成后新 生成视频文件将存储在该 Bucket 中。


输出目录	否	以斜杠 ( / ) 结尾,如果不填写,则输出目录与触发目录保持一致。		
开启事件通知	否	默认关闭。 如需开启 TDMQ-CMQ 事件通知,请您前往 <mark>消息队列TDMQ</mark> 开通服 务并创建模型。开启事件通知后,指定的CMQ 将接收媒体处理的事件 通知。		
配置项	是 您可在转码任务、截图任务、转动图任务、审核任务、内容识别 内容分析任务中,至少选择一项进行配置。			
回调方式类型	配置说明			
TDMQ-CMQ 回调	<ul> <li>TDMQ-CMQ 模型:可以选择队列模型或主题模型,默认选择队列模型。</li> <li>TDMQ-CMQ 园区:可选择广州、上海、北京、上海金融、深圳金融、中国香港、成都、北美地区或美国西部。</li> <li>队列名称/主题名称:自定义。</li> </ul>			

HTTP 回调	在调用任务的事件通知配置接口 TaskNotifyConfig 时,NotifyType 参数指定 为 URL,并在 NotifyUrl 参数中填写 HTTP 回调地址。
SCF 回调	可单击 前往 SCF 操作 进行配置操作,具体配置方式请参见 视频任务回调通知。

SCF 回调配置针对所有工作流,当前工作流不保存该配置状态。

# 事件通知

## 通过消息队列 CMQ 完成事件通知

- 开启事件通知后(事件通知默认关闭),用户可在消息队列 CMQ 模型中选择队列模型或主题模型,并填写所选模型的名称和地域。当设置完成后,指定的 CMQ 将接收媒体处理的事件通知。
- CMQ事件通知需在用户开通 CMQ 服务并创建队列模型或主题模型后才可使用,详细请参见 消息队列 CMQ。

## 通过云函数 SCF 完成事件通知

#### 通过函数处理服务,可以快速完成对 MPS 产生的回调事件进行处理及操作。整体数据处理流程图如下:



通过 MPS 触发器将事件推送到 SCF 函数侧,再通过 serverless 无服务架构的函数计算提供回调事件的处理及 响应。

#### 函数处理场景实践

日志服务可以将日志主题中的数据通过 MPS 日志触发器投递至云函数进行处理,以满足对视频进行事件通知、状态 监控、告警处理等应用场景的能力。

函数处理场景	描述说明
视频任务回调备份 COS	将 MPS 产生的回调任务通过 SCF 及时备份至 COS。
视频任务回调通知	实时接收 MPS 数据消息,并将消息推送至企业微信、邮件等。

△ 注意:

数据投递至云函数侧,其产生相应的计算费用,详情请参见 SCF 计费概述。

## 管理工作流

- 1. 登录 媒体处理控制台,单击左侧导航栏的编排管理 > 工作流管理,进入"工作流管理"界面。
- 工作流列表展示了工作流名称、触发 Bucket、地域、目录、创建时间以及启用状态等信息。支持按照创建时间 排序、任务流名称搜索以及对指定工作流进行查看详情、编辑和删除操作。
  - 启用工作流
    - 工作流默认为未启用状态,单击该工作流对应的状态按钮后,可启用工作流。



○ 只有启用工作流后,在触发 Bucket 内上传的视频文件才会被自动执行。

#### ○ 停用工作流

- 单击该工作流对应的状态按钮,可停用工作流。
- 停用工作流后,上传视频文件到触发 Bucket 将不再执行媒体处理任务。

#### ○ 编辑工作流

- 单击目标工作流操作栏中的 编辑,进入"工作流编辑"页面,在该页面可以对工作流名称、触发 Bucket、触发目录、输出 Bucket、输出目录、事件通知及配置项等进行修改。
- 工作流处于启用状态时,无法对其进行编辑和删除操作。

#### ○ 删除工作流

- 单击目标工作流操作栏中的 删除,可删除该工作流。
- 删除工作流后,上传视频文件到触发 Bucket 将不再执行媒体处理任务。
- 工作流处于启用状态时,无法对其进行编辑和删除操作。



# **COS Bucket**

最近更新时间: 2024-12-02 14:13:12

# 操作场景

媒体 Bucket 提供了查看关联媒体处理产品相关服务编排流程的输入输出 Bucket 列表,方便您查询相关 Bucket 使用情况。

# 操作详情

 2. 登录 媒体处理控制台,单击编排管理 > COS Bucket,进入媒体 Bucket 页,在该页面中您可以切换输入 Bucket、输出 Bucket 查询关联了媒体处理产品的输入输出 Bucket。

媒体处理	COS Bucket		
₩ 概览	输入Bucket 输出 Bucket		
③ 创建任务	() 下方表中的 Bucket 仅为媒体处理产品服务中用到的 Bucket,如	需创建 Bucket 或更详细的 Bucket 操作,请前往 <u>COS 控制台</u> 区 。	
□ 任务管理 ✓			
模板与编排	Bucket 各称 \$	所属地域 ▼	创建时间 \$
□。模板管理 У	nfh'	广州 (ap-guangzhou)	2022-06-16 11:27:33
😪 编排管理 🛛 🔿	cc	南京 (ap-nanjing)	2023-05-23 11:34:09
<ul> <li>「「」」「」」</li> </ul>	共 2 条		10 ▼ 条/页
・直播编排			
COS Bucket			

2. 单击 Bucket 名称,即可查看该 Bucket 下具体的文件夹及文件信息。



COS Bucket			
<b>输入 Bucket</b> 输出 Bucket			
输入 Bucket / 11- /			
上传文件 创建文件夹 刷新			
文件名 \$	大小 \$	修改时间 🗲	操作
<b>D</b> 7.			
	-		
🗖 dz			
D pc			
123.csv	219.35 KB	2022-04-20 18:05:38	预览下载
TC png	28.28 KB	2022-05-17 15:37:38	预览 下载
tes .raw	50.00 GB	2023-09-25 14:21:37	预览下载
共 7 条		100 ▼ 条/页 🛛 🖛 🖛	1 /1页 🕨 🕅

### 🕛 说明

该页面的 Bucket 仅为媒体处理产品服务中用到的 Bucket,如需创建 Bucket 或更详细的 Bucket 操作,请前往 COS控制台 进行操作。

# 模板管理

# 模板概览

最近更新时间: 2025-01-10 12:03:42

# 操作场景

媒体处理支持转码、增强、智能分析等丰富功能,每个功能都有相应的详细参数配置。您可以通过配置模板的方式预 设不同的处理参数,便于后续复用。

# 操作说明

登录 媒体处理控制台,单击左侧导航栏的模板管理,可以看到当前的模板分类,选择需要配置的模板类型进入具体 的模板页面,选中相应的模板单击创建模板即可进行具体的模板配置。

媒体处理	♦ FREE 邀您免费试用	RocketMQ, 了解消息收发	的操作过程 查看详情 >								×
- 概览	音视频转码模板									操作	韵 ピ 计奏说明 ピ Demo体验 ピ
④ 创建任务	极速高清转码模板	普通视频转码模板	视频自适应码流模板 計	音频极速高清转码模板 普通音	频转码模板 音频自适应码	高流模板 转封装模板					
■ 任务管理 ∨	() 相比普通转码, 极	意高清能够在保证面质甚至提	升画质的前提下,节省50%+带宽6	体,以更低的带宽给用户提供更高清的)	则看体验。						
模板与编排		-									
D。模板管理 ^	創建极速高清转码模板								+添加筛选	▼ 输入模板名称/ID搜索	Q
<ul> <li>         ・         音视频转码模板         </li> </ul>	模板名称/ID	封装格式	視频编码	适用视频场景 🍸	转码策略 ▼	平均码率上限(Kbps)	分辨率(px)	幀率(fps)	音频编码	模板类型 ▼	操作
<ul> <li>音视频增强模板</li> <li>智能审核模板</li> </ul>	TESHD-H264-MP4-1080P 100840	MP4	H.264	未配置	未配置	不设视频码率上限	(长边) 按比例缩故*(短边) 1080px	25 fps	AAC	系统预设	查看 复制模板
• 智能识别模板	TESHD-H264-MP4-720P 100830	MP4	H.264	未配置	未配置	不设规频码率上限	(长边) 按比例缩故*(短边) 720px	25 fps	AAC	系统预设	查看 复制模板
<ul> <li>              · 智能分析模板      </li> <li>             · 媒体质检模板         </li> </ul>	TESHD-H264-MP4-540P 100820	MP4	H.264	未配置	未配置	不设视频码率上限	(长边) 按比例编放*(短边) 540px	25 fps	AAC	系统预设	查看 复制模板
<ul> <li>- 截图模板</li> <li>- 水印模板</li> </ul>	TESHD-H264-MP4-360P 100810	MP4	H.264	未配置	未配置	不设规频码率上限	(长边) 按比例缩放*(短边) 360px	25 fps	AAC	系统预设	查看 复制模板
<ul> <li>         ・ 直播录制模板         ・         ・         ・</li></ul>	TESHD-H264-MP4-SAME 100800	MP4	H.264	未配置	未配翌	不设视频码率上限	与源文件一致	25 fps	AAC	系统预设	查看 复射模板

# 模板概览

模板管理中的内置模板如下表所示。每种模板都可以添加至服务编排流程中,用于云端转码和音视频媒体处理设置。

() 说明

- 启用编排 后,若编排中使用的模板被编辑,编排以编辑后的模板参数进行处理。
- 启用编排 后,若编排中使用的模板被删除,该模板涉及到的子任务会执行失败。

模板分类	模板名称	功能说明
音视频转码	极速高清转码模	相比普通视频转码,极速高清转码能够在保持视频清晰的前提下,更
模板	板	大程度的减小视频的体积。

	普通视频转码模 板	基础视频转码功能。
	视频自适应码流 模板	可以将输入的源视频文件转成多路适合不同场景下播放的码流,让用 户可根据网络选择合适码率的视频播放,提升体验。
	普通音频转码模 板	支持对纯音频文件进行基础转码处理。
	音频极速高清转 码模板	相比普通音频转码,能够实现更低码率、音效更好的转码效果。
	音频自适应码流 模板	将音频转码为自适应码流格式,用户可根据网络选择合适码率的音频 播放,提升体验。
	转封装模板	转换源视频的封装格式,不对视频进行重新编码操作,当前支持将源 视频转换为 MP4、HLS 格式。
音视频增强 模板	音视频增强模板	支持增强修复音视频的各种质量问题,全面提升画质体验,广泛应用 于奥运会、世界杯等国际大型赛事,以及老片修复、电竞直播等丰富 场景。
智能审核模 板	智能审核模板	支持对视频中的图像、语音、文字进行涉黄、违法违规审核。
智能识别模 板	智能识别模板	支持识别人脸、物体、文本、语音。语音识别还支持智能翻译并转换 成字幕。
智能分析模 板	智能分析模板	支持标签、分类、封面、按帧标签、拆条、集锦、片头片尾、游戏打 点等智能分析能力。
媒体质检模 板	媒体质检模板	可以全面识别媒体资产问题,验证内容是否符合要求,并提供相应的 建议。
	时间点截图	按照固定时间点进行截图,1秒钟截一张图片。
教网塔坛	采样截图	支持按照指定时间间隔或者时间间隔百分比进行截图。
截皆模板	雪碧图截图	支持将指定时间点截图后的多张图片按照规则拼接成一张图片。
	视频转动图	将视频转换成动图。
水印模板	水印模板	支持为视频添加文字水印和图片水印。
直播录制模 板	直播录制模板	支持通过直播流播放地址对直播内容进行录制。

# 音视频转码模板

最近更新时间: 2025-05-13 11:10:21

# 操作场景

您可以通过配置音视频转码模板,针对不同应用场景预设不同的处理参数,便于后续复用。

- 若您需要处理视频文件,可以配置视频转码相关模板,包括普通视频转码模板、极速高清转码模板、视频自适应 码流模板和转封装模板。
- 若您需要处理纯音频文件,可以配置 纯音频转码相关模板,包括普通音频转码模板、音频极速高清转码模板和音频自适应码流模板。

各转码类型简介参考下表:

适用输入源	转码类型	描述
	普通视频转码	可以降低视频码率、改变原始码流的编码标准、分辨率和帧率等参 数,从而适应不同终端和网络环境的播放。
	极速高清转码	极速高清转码是普通视频转码的"升级"功能。能够对不同类型的视 频做自适应优化处理,以更低的带宽给用户提供更高清的观看体验。 在保证画质甚至提升画质的前提下,节省50%+带宽成本。
776 <i>9</i> 94	视频自适应码 流	可以将输入的源视频文件转成多路适合不同场景下播放的码流,让用 户可根据网络选择合适码率的视频播放,提升用户体验。
	转封装	可以改变源视频文件的封装格式。
音频	普通音频转码 模板	可以降低音频码率、改变编码标准、采样率和声道等参数,从而适应 不同终端和网络环境的播放。
	音频极速高清 转码	音频极速高清转码是普通音频转码的"升级"功能。能够对不同类型 的音频做自适应优化处理,以更低的带宽给用户提供更优质的音效体 验。
	音频自适应码 流	可以将输入的源音频文件转成多路适合不同场景下播放的码流,从而 适配不同网络条件,提升用户体验。

# 视频转码相关模板

### 一、普通视频转码模板

系统提供视频转码预设模板,您可以直接使用。此外,您也可以根据业务需要自定义创建视频转码模板,单击 创建 普通视频转码模板 进入模板自定义设置。



### ← 创建普通视频转码模板

模板名称 *	请输入
	仅支持 中文、英文、数字、_、-和. 六种格式,长度不能超过64个字符
封装格式	MP4 v
配置坝	☑ 似频参数  ☑ 首频参数
视频参数	
编码标准	O H.264 ─ H.265 ─ AV1 ─ H.266
▲ 码率&分辨率	
码率控制模式 ()	VBR(默认) ▼
CRF值	● 自动
按比例压缩码率()	
推荐参数	标清(SD) 高清(HD) 全高清(FHD) 2K 4K
平均码率上限	● 与源文件一致 自定义
分辨率	● 与源文件一致 ● 等比例缩放 ● 按自定义比例缩放
▲ 帧率	
帧率	● 与源文件一致 自定义
▶ GOP	长度 自动 参考帧之间的 B 帧数 自动
▶ 高级设置	
音频参数	<b>`</b>
珊昀你/隹 AA	
采样率 44	100Hz *
码率 🔘 🖣	5源文件一致 自定义
声道 🔷 🖣	建声道   双声道   多声道
高级设置	
自定义参数	
新堆	字段

## 配置项详细说明表

配置项			说明		
模板名称			仅只支持中文、英文、数字、下划线()、短横线(−)和句点(.), 长度不能超过64个字符。		
封装格式			MP4、FLV、HLS、MXF、MOV、TS、WEBM、MKV。		
配置项			视频参数(必选)、音频参数(可选)。		
	分片格式	<u>.</u> J	TS、MP4。		
	数据切分		分片文件(segment)、独立文件(single−file)。 注意:独立文件(single−file)需要服务器支持字节范围 (byte range)的请求。并非所有 HLS 设备和播放器都支持 单文件/字节范围。		
分片规则 (封装格式 为 HLS 时 可以配置分 片规则)	分片平均时长		支持以下两种方式: • 自动 • 自定义:填写分片平均时长(单位: s)		
	启动时分片时长		默认关闭该配置。 开启后,可以为视频开头前几个分片设置特殊平均时长。例如让 第一个分片具有比其他分片更短的时长,从而减少视频缓冲时 间,改善用户体验。请填写整数,取值 ≥ 1。		
	生效分片数		指定视频前几个分片生效"启动时分片时长"。请填写整数,取 值 ≥ 1。		
视频参数	编码标准	Ē	H.264、H.264 intra、H.265、AV1、H.266、MV- HEVC、MPEG2、VP8、VP9。		
	分辨 率& 码率	码率控制 模式	支持以下四种码率控制模式: 1. VBR ( Variable Bit Rate ) ( 默认选项 ) : 动态比特率, 根据视频画面的复杂度动态调整输出的码率,使得画面质量 更高,适用于存储场景和对画面质量要求较高的应用。 2. ABR ( Average Bit Rate ) : 平均比特率,尽量保持输出 视频的平均码率稳定,但允许短期内的码率波动,适用于需 要在保持一定画质的情况下尽量减少整体码率的场景。 3. CBR ( Constant Bit Rate ) : 恒定比特率,指视频编码 时输出的码率保持恒定不变,不考虑画面复杂度的变化,适 用于对网络带宽要求较为严格的场景。 4. CRF ( Constant Rate Factor ) : 恒定质量因子,通过 设定一个质量因子来控制视频质量,实现视频的恒定质量编		



		码,码率会根据内容的复杂度自动调整,适用于希望保持一 定画质的场景。
		视频恒定码率控制因子,支持以下两种方式: • 自动:自动选择 CRF 值。 • 自定义: CRF 值取值范围0~51,其中0表示无损压缩,51 表示最高压缩。通常推荐的取值范围是18到28之间,18表 示高质量低压缩,28表示低质量高压缩。
CF	RF 值	<ul> <li>说明:</li> <li>当码率控制模式设置为 VBR 时:如果同时配置了 CRF 值,MPS 将在 VBR 模式下处理视频,同时 考虑 CRF 和平均码率上限的设置,以平衡视频质 量、码率、转码效率和文件大小。</li> <li>当码率控制模式设置为 CRF 时:平均码率上限设置 将失效,将根据 CRF 值进行编码。</li> <li>当码率控制模式选择 ABR 或 CBR 时:无需配置 CRF。</li> </ul>
按比	比例压 码率	● 关闭(默认)。 ● 开启:将根据输入的压缩率来调整输出视频的码率。
压约	缩率	当开启"按比例压缩码率"时使用,压缩率取值范围为 [0, 100] 之间的整数。
推荐	荐参数	点击需要的输出视频清晰度,如标清(SD ),将自动为您填上 预设视频码率、分辨率、音频码率。 注意,不同编码标准有不同的推荐参数,详情参见 <mark>附表</mark> 。
平 <sup>t</sup> 上『	均码率 限	支持以下两种模式: • 不设视频码率上限。 • 自定义:在 [128, 35000] 范围内自定义(单位 Kbps)。
分判	辨率	支持以下三种模式: • 与源文件一致:分辨率与源视频保持一致。 • 等比例缩放:根据长边或短边(宽或高)进行等比例缩放, 尺寸范围为[128,4096](单位:px)。 • 自定义比例缩放:长边和短边(宽和高)均可按照自定义比 例进行缩放,尺寸范围为[128,4096](单位:px)。
显现	示高宽	当分辨率处于"自定义"时,且视频长宽比不同于源视频时使 用。SAR(Sample Aspect Ratio)指视频的像素宽高比

🔗 腾讯云		媒体处理
	(SAR)	例,用于指定像素的形状。支持以下三种模式:
	填充规则	<ul> <li>当分辨率处于"自定义"时,且视频长宽比不同于源视频时使用,支持以下五种模式:</li> <li>拉伸:会拉伸视频内容以填满整个显示区域,可能导致内容变形。</li> <li>留黑(默认):会在视频周围加入黑边,以保持视频内容的原始比例,但可能会浪费一些显示空间。</li> <li>留白:与留黑类似,但是在视频上下/左右两侧加入空白。</li> <li>高斯模糊:在拉伸或填充的区域应用高斯模糊效果,以减少拉伸或填充带来的视觉不适。</li> <li>智能裁剪:裁剪时,智能选取需要保留的视频画面。</li> </ul>
岐	率	支持以下两种视频帧率设置模式: <ul> <li>与源文件一致: 帧率与源视频保持一致。</li> <li>自定义帧率: 在 [1, 120] 范围内自定义帧率(单位: FPS)。若设定值高于源帧率,则会插入重复帧补齐。</li> </ul>
G	OP GOP 结 构同源	<ul> <li>关闭(默认)。</li> <li>开启:GOP保持与源文件一致。开启后无需设置其他GOP参数。</li> </ul>
	GOP 长 度	支持以下两种模式: • 自动 • 自定义:填写整数帧数量或时长(单位为秒)
	自适应   帧决策	<ul> <li>关闭(默认)</li> <li>开启:媒体处理将自动识别视频中不同场景之间的过渡点, 在这些点自适应插入关键帧(1帧),从而提高视频的随机访问性和编码效率。</li> </ul>
	最大连续 B帧数	<ul> <li>支持选项:自动、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 11、12、13、14、15、16</li> <li>当编码标准设置为 H.264 或 H.265 时,建议选择【自 动】,以便 MPS 自行选择最佳 B 帧数量</li> </ul>
	启动时 GOP 时 长	● 关闭(默认) ● 开启:设置启动时视频 GOP 的时长(单位:秒)。

媒体处理



		启动时 GOP 数 量	当开启"启动时GOP时长"时使用。 设置启动时视频前 x 个 GOP 生效(单位:个),x 为用户输 入。
	高设置	编码器级 别	<ul> <li>默认为自动。</li> <li>若编码标准选择 H.264,支持以下选项:自动、1、1.1、1.2、1.3、2、2.1、2.2、3、3.1、3.2、4、4.1、4.2、5、5.1。</li> <li>若编码标准选择 H.265,支持以下选项:自动、1、2、2.1、3、3.1、4、4.1、5、5.1、5.2、6、6.1、6.2、8.5。</li> <li>若编码标准选择 H.266、MV-HEVC 或 AV1,则没有该选项。</li> </ul>
		profile	<ul> <li>仅编码标准选择 H.264 时可用该配置,不同的 Profile 适用于不同场景。支持以下四种选择:</li> <li>自动(默认):系统自动选择最合适的Profile。</li> <li>Baseline:只支持 I/P 帧,并只支持无交错的场景,适用于视频通话、手机视频等场景。</li> <li>Main: 主流 Profile,提供 I 帧、P 帧、B 帧,并支持无交错模式和交错模式。主要用在主流的音视频消费产品如视频播放器、流媒体传输设备上。</li> <li>High:最高编码等级,在 Main Profile 上添加了 8×8 的预测,并支持自定义量化。广泛应用在蓝光存储、高清电视等场景。</li> </ul>
		比特位	8(默认)、10。
		保持原始 时间戳	<ul> <li>● 天闭(試以)</li> <li>● 开启</li> </ul>
音频参数	音频转码		<ul> <li>开启:可设置音频转码参数</li> <li>关闭:使用原音频</li> </ul>
	编码标准		<ul> <li>封装格式为 MP4 时,对应的编码标准有 AAC、MP3。</li> <li>封装格式为 FLV 时,对应的编码标准有 AAC。</li> <li>封装格式为 HLS 时,对应的编码标准有 AAC。</li> <li>封装格式为 MXF 时,对应的编码标准有 PCM16、PCM24。</li> <li>封装格式为 MOV 时,对应的编码标准有 AAC、MP3。</li> <li>封装格式为 TS 时,对应的编码标准有 AAC、MP3。</li> <li>封装格式为 WEBM 时,对应的编码标准有 Opus。</li> </ul>



		● 封装格式为 MKV 时,对应的编码标准有 AAC、Opus。
	采样率	7350、8000、11025、12000、16000、22050、 24000、32000、44100、48000、64000、88200、 96000等,单位 Hz。详细支持范围见 <mark>附表:音频采样率支持范</mark> 围
	码率	支持以下两种模式: • 与源文件一致 • 自定义:在 [26, 256] 范围内自定义,单位 Kbps。
	声道	单声道、双声道、多声道。

创建完成的模板会在 普通视频模板列表 里展示,用户可对自定义模板进行查看、编辑和删除操作。系统预设模板只 支持查看,不支持编辑和删除。

## 二、极速高清转码模板

系统提供极速高清预设模板,您可以直接使用。此外,您也可根据业务需要自定义创建极速高清模板。单击 创建极 速高清模板,进入模板自定义设置。





5夕初。	(#14) \						
(山村) *	□ 「用型へ 「収支持 山文 - 五文 数字 和 → 抽板計 上座工能計	讨64个字符					
24.7							
711 IV	WP4 T						
<b>此</b> 项	✓ 祝频参数 🖌 音频参数						
频参数							
码标准	H.264 ×						
能场景配署()							
田柳續扬景③							
11,6,97,490,975	通用转码场景 PGC高清影视 • 保证现看体验	<b>高清素材</b> • 维持较高画质	UGC内容 • 提升QOS/QOE指标	<b>秀场/电商类</b> <ul> <li>强调细节、ROI区域</li> </ul>	<b>教育类</b> <ul> <li>强调文字、图像</li> </ul>		
尚萊晤(1)	极致压缩 推荐 标准压缩						
	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	低压缩-面质优先	•				
	综合最优:压缩程度中等;平衡压缩率与画质,在保证	E主观画质没有明显降低的情况	下尽可能压缩文件				
冯率&分辨率							
率控制模式()	VBR(默认) ▼						
F值(i)	● 自动 ● 自定义						
出例压缩码率()							
荐參数(	标清(SD) 高清(HD) 全高清(FHD) 2K	4К					
均码率上限	● 不设视频码率上限						
辨率	● 与源文件一致 ● 等比例缩放 ● 按自定义比	列缩放					
<b>岐率</b>	● 与海女件勒 ○ 白宗公						
*							
GOP							
)P结构同源							
DP长度(j)	● 自动 ● 自定义						
大连续B帧数 🛈	自动						
动时GOP时长()							
	<u> </u>						
高级设置							
冯器级别()	自动						
ofile(i)	自动						
特位	8 •						
持原始时间戳							
频参数							
顺转码(1)							
冯标准	AAC 🔻						
洋率	44100Hz •						
均码率上限	● 不设音频码率上限 自定义						
Ĕ	● 单声道 □ 双声道 □ 多声道						
级设置							



创建 取消

### 配置项详细说明表

配置项		说明			
模板名称		仅只支持中文、英文、数字、下划线()、短横线(−)和句点(.),长度 不能超过64个字符。			
封装格式		MP4、FLV、HLS、MXF、MOV、TS、WEBM、MKV。			
配置项		视频参数(必选)、音频参数(可选)。			
	分片格式				
	数据切分				
分片 规则	分片平均时长	封装格式为 HLS 时可以配置分片规则。 详细说明参考上文 普通视频转码模板-配置项详细说明 部分。			
	启动时分片时长				
	生效分片数				
视频 参数	编码标准	H.264、H.264 intra、H.265、AV1、H.266、MV-HEVC、 MPEG2、VP8、VP9。			
	智能场景配置	<ul> <li>关闭(默认)</li> <li>开启:支持选择该模板参数的适用视频场景以及转码策略。MPS 将根据所选场景和策略智能调整底层处理参数,从而获得更适应不 同场景特性的转码效果。</li> </ul>			
	适用视频场景	<ul> <li>MPS 提供几种预设视频场景,底层配置了不同的处理模式以适应不同场景特性:</li> <li>通用转码场景:通用转码压缩场景;</li> <li>PGC 高清影视:压缩时会注重影视剧的观看体验,根据影视剧特性进行 ROI 编码,同时保留高质量的视频内容和音频;</li> <li>高清素材:素材资源类场景,对画质要求极高,较多透明画面内容,在压缩的同时接近视觉无损;</li> <li>UGC 内容:适用于广泛的 UGC/短视频场景,针对短视频的特性优化编码码率,画质提升,提升业务 QOS/QOE 指标;</li> <li>秀场/电商类:压缩时会强调细节清晰度和ROI区域提升,尤其注重保持人脸区域的画质;</li> <li>教育类:压缩时会强调文字和图像的清晰度和可读性,以便学生更好地理解内容,确保讲解内容清晰传达。</li> </ul>			

转码策	略	极速高清转码支持 标准压缩 和 极致压缩 两种压缩策略,不同策略具 有不同的底层转码模型,将会影响处理结果的码率、画质等效果。 •标准压缩:即标准极速高清转码,提供三种选项: ○低压缩-画质优先 ○ 中压缩-综合最优 ○ 高压缩-码率优先 从上至下压缩程度越高、输出视频文件体积越小、画质损失越大。 使用该策略的任意选项,都只收取 极速高清转码 费用; •极致压缩:即标准压缩的"升级版",压缩程度最高,能在保证一 定画质的基础上最大限度压缩码率,极大节约带宽和存储成本!使 用该策略,将收取 极速高清转码 + 音视频增强-去毛刺 两笔费 用。详细可查看 计费说明;
	码率控制模 式	
	CRF 值	
	按比例压缩 码率	
分辨	压缩率	
率&	推荐参数	参考上文 普通视频转码模板-配置项详细说明 部分。
印学	平均码率上 限	
	分辨率	
	显示高宽比 (SAR)	
	填充规则	
帧率		参考上文 普通视频转码模板-配置项详细说明 部分。
GOP	GOP 结构 同源	参考上文 普通视频转码模板-配置项详细说明 部分。



		GOP 长度				
		自适应   帧 决策				
		最大连续B 帧数				
		启动时 GOP 时长				
		启动时 GOP 数量				
		编码器级别				
	宣纲	profile				
	尚纵 设置	比特位	参考上文 普通视频转码模板-配置项详细说明 部分。			
		保持原始时 间戳				
	音频转码					
音频 参数	编码标准					
	采样率		参考上文 普通视频转码模板-配置项详细说明 部分。			
	码率					
	声道					

# 三、视频自适应码流模板

系统提供视频自适应码流预设模板,您可以直接使用。您也可以根据业务需要自定义创建视频自适应码流模板。单击 创建视频自适应码流模板,进入模板自定义设置。





#### ← 创建视频自适应码流模板

模板名称• 请输入	这个个AITEN中心,在这个人的这些小人的人,这些个人AITEN中心,在这个人,这些小人的人,这些小人,这些小人。				
傑 加 項 制 八 仅 支 持 中	項制/ 双支持中文、英文、数字、、、-和、六种格式、长度不能超过256个字符				
打包格式HIS					
11 8 19 10					
分片格式 TS	· ·				
数据切分 🛛 🔾 分片:	文件(segment) (独立文件(single-file) ①				
分辨率 <b>〇 禁止</b>					
() 允许(	は分辨率原視频转高分辨率 ①				
子流信息					
子流1 普	通视频转码 极速高清转码 X				
视频参数					
编码标准	H.264 v				
▲ 田変 8.公論変					
- 调率 d 5 / / 平 码率控制模式 (i)	VBR(默认) v				
CRF值(1)					
按比例压缩码率①					
推荐参数 🕄	标清(SD) 高清(HD) 全高清(FHD) 2K 4K				
码率	●与源文件一致 目定义				
分辨率	●与源文件一致 ● 等比例缩放 ● 按自定义比例缩放				
▲ 帧率					
视频帧率①	● 与源文件一致 ○ 自定义				
▲ GOP					
GOP结构同源					
GOP长度					
最大连续B帧数 🛈	自动				
启动时GOP时长					
▲ 高级设置					
编码器级别①	自动				
Profile	自动				
比特位	8 •				
保持原始时间戳					



	_	
▲ 分片规则		
分片平均时长①		
启动时分片时长		
音频参数		
音频转码		
编码标准	AAC •	
采样率	44100Hz •	
音频码率	● 与源文件一致	
声道	● 単声道 双声道 ● 多声道	
添加子流 _	创建取消	

### 配置项详细说明表

配置项	配置项		说明			
模板名称	模板名称		仅支持中文、英文、数字、下划线()、短横线(−)和句点(.)六种格式,长 度不能超过64个字符。			
模板描述			仅支持 中文、英文、数字、、−和. 六种格式,长度不能超过256个字 符。			
打包格式			HLS, MPEG-DASH。			
分片格式	(HLS 打售	<b>见选</b> 项)	MP4, MP4+Packed Audio, TS, TS+Packed Audio。			
数据切分	数据切分(HLS 打包选项)		当分片格式选择MP4或TS时需配置。支持分片文件(segment)、独 立文件(single-file)。			
分辨率			<ul> <li>禁止低分辨率原视频转高分辨率。</li> <li>允许低分辨率原视频转高分辨率:低分辨率的原始视频转码高分辨率</li> <li>无法直接获得画质提升,如需提升画质效果,可使用 音视频增强 功能。</li> </ul>			
子流 信息	Ying     转码类型       認知     初频       初频     编码标       参数     准		您可以给每个子流选择转码类型,支持 <b>普通转码</b> 或 <b>极速高清转码</b> 两种类 型。			
			支持H.264,H.265,AV1,MV-HEVC。			



	智能场 景配置 适用视 频场景 转码策	若子流转码类型为极速高清转码,支持该配置。 配置说明请参考上文 <mark>极速高清转码模板-配置项详细说明</mark> 部分。
	略 码率&	
	分辨率	参考上文 普通视频转码模板-配置项详细说明 部分。
		参考上文 普通视频转码模板-配置项详细说明 部分。
	帧率	<ul> <li>说明:</li> <li>各子流帧率配置需保持一致。</li> </ul>
		参考上文 普通视频转码模板-配置项详细说明 部分。
	GOP	<ul> <li>说明:</li> <li>各子流GOP配置需保持一致。</li> </ul>
	高级设 置	参考上文 普通视频转码模板-配置项详细说明 部分。
	分片规 则	参考上文 普通视频转码模板-配置项详细说明 部分。 ① 说明: 各子流分片规则默认保持一致,如有需求,您可以点击 "配置不 同规则",为子流配置不同的分片平均时长和启动时分片时长。 ▲ 分片规则 与子流1的配置保持致 配置不同规则
音频 参数	基础设 置	<ul> <li>● 包含: 音频转码、编码标准、采样率、音频码率、声道。</li> <li>● 参考上文 普通视频转码模板-配置项详细说明 部分。</li> </ul>

	高级设 置	<ul> <li>前置条件:在自适应码流转码中,当打包类型为 HLS 时,可以启用高级设置。</li> <li>高级设置:支持对输入的多音轨/多声道,进行调整、合并等混音操作。即如果输出的音轨和声道,与输入的音轨和声道不是完全——对应时,可以使用此高级设置进行音轨/声道调整。</li> <li>展开高级设置后,可以设置选择器类型、音轨序号/音轨声道序号、是否开启手动混音。</li> </ul>
	选择器 类型	<ul> <li>可以选择音轨序号、音轨序号+声道序号。</li> <li>如果您的输入音轨均为单声道,请使用<b>音轨序号</b>。</li> <li>如果您的输入音轨存在多声道的情况,请选择<b>音轨序号+声道序号</b>。</li> </ul>
	音轨序 号	<ul> <li>填写具体的音轨序号,来标明您需要使用哪些输入音轨。</li> <li>音轨序号即为音轨的 stream index,支持输入0和正整数。多个音轨序号之间用英文逗号分隔,例如:0,1。</li> </ul>
	音轨声 道序号	<ul> <li>填写具体的音轨序号和声道序号,来标明您需要使用到哪些输入音轨和声道。</li> <li>填写数值时,请以整数部分代表音轨序号,以小数部分代表声道。音轨序号即为音轨的 stream index,支持输入0和正整数。小数部分最多支持2位小数,并且仅支持0-63。例如:对于 stream index为1的音轨,1.0代表这个音轨的第1个声道,1.1代表这个音轨的第2个声道。多个数值之间用英文逗号分隔,例如:1.0,1.1。</li> </ul>
	手动混 音开关	<ul> <li>如果不开启手动混音,当您填写了音轨序号时,系统会根据您填写的 音轨序号的顺序,依次作为这个输出音轨的各个输出声道。</li> <li>如果不开启手动混音,当您填写了音轨声道序号时,系统会根据您填 写音轨声道序号的顺序,依次作为这个输出音轨的各个输出声道。</li> <li>如果开启手动混音,那您可以基于您已选择的音轨/声道进行混音,其 中包括将多个输入合成一个输出,并且调整音量。开启手动混音后, 系统将展示<b>输入数量、输出数量、混音详情</b>供您设置。</li> </ul>
	输入数 量	即为您填写的音轨序号数量,或者音轨声道序号数量。
	输出数 量	填写您这个音轨需要设置的输出声道数量。
	混音详 情	<ul> <li>矩阵的每行的代表您前序步骤中填写的音轨序号,或者音轨声道序号。</li> <li>矩阵的每列代表此输出音轨的声道,数量为您填写的输出数量。</li> <li>矩阵的每个输入框,代表您将相应行的音轨/声道,作为相应列(声道)的混音来源。具体填写数值代表混音音量的分贝值,数值可以填</li> </ul>

🔗 腾讯云

	写-60~6之间的数值,小数最多支持3位,其中-60代表静音、0代表 保持原音量,默认值为-60。 例如:第一列的L(0)声道,如果由第一行的音轨、第二行的音轨混合而 成,并且保持原音量,那在第一列第一行的输入框填写0、在第一列第二 行的输入框也填写0。
添加音轨	<ul> <li>如果您想在输出文件中,包含多个音轨,并且对每个音轨进行单独配置,那可以通过<b>添加音轨</b>来进行操作。</li> <li>如果不开启高级设置、不添加多音轨,则输出音轨数量将与输入保持一致。</li> </ul>

创建完成的模板会在 视频自适应码流模板列表 里展示,用户可对自定义模板进行筛选查看、编辑和删除操作。系统 预设模板只支持查看,不支持编辑和删除。

#### 视频自适应码流系统预设模板列表

模板名称	模板 ID	打包类型	子流数	低分辨率转高分辨率
Adaptive- MPEG_DASH	20	MPEG_DASH	6	允许
Adaptive-HLS	10	HLS	6	禁止

详细预设子流信息请前往控制台 视频自适应码流模板 查看。

### 四、转封装模板

系统提供转封装模板,您可以直接使用。目前系统提供转 MP4 和 HLS 的模板,暂不支持自定义转封装模板。

#### 转封装系统预设模板列表

模板名称	模板 ID	封装格式
Transformat-MP4	9	MP4
Transformat-HLS	6	HLS

### 附表: 推荐参数

针对不同输出视频清晰度要求,建议您按以下推荐参数设置视频码率、分辨率和音频码率。注意:

- 不同编码标准的推荐参数不同,例如H.265编码标准下的推荐视频码率,一般为H.264编码标准的60%。
- 相比普通视频转码,极速高清转码的推荐视频码率配置更低。

编码标 准	推荐参数等级	分辨率设置	普通视频 转码	极速高清 转码	音频码率设置 (Kbps)
----------	--------	-------	------------	------------	------------------



			视频码率设置			
H.264 H.264 intra VP9	标清(SD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 480	1200	720	64	
	高清(HD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 720	2500	1500	96	
	全高清 (FHD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 1080	6000	3600	90	
	2K	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 1440	8000	4800	128	
	4K	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 2160	20000	12000	120	
H.265	标清(SD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 480	720	432	64	
	高清(HD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 720	1500	900	96	
	全高清 (FHD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 1080	3600	2160	50	
	2K	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 1440	4800	2880	128	
	4K	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 2160	12000	7200	120	
	标清(SD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 480	540	324	64	
	高清(HD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 720	1125	675	96	
AV1	全高清 (FHD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 1080	2700	1620	50	
	2K	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 1440	3600	2160	128	
	4K	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 2160	9000	5400	120	



	标清(SD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 480	420	252	64	
H.266	高清(HD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 720	875	525	96	
	全高清 (FHD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 1080	2100	1260	90	
	2K	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 1440	2800	1680	129	
	4K	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 2160	7000	4200	120	
	全高清 (FHD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 1080	9000	5400	96	
MV- HEV C	2K	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 1440	12000	7200	128	
	4K	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 2160	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 2160 30000 18000			
	8K	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 4320	75000	45000	256	
	标清(SD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 480	1800	1080	64	
	高清(HD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 720	3750	2250	96	
MPE G2	全高清 (FHD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 1080	9000	5400	30	
	2K	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 1440	12000	7200	120	
	4K	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 2160	30000	18000	120	
VP8	标清(SD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 480	1560	936	64	
	高清(HD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 720	3250	1950	96	

全高清 (FHD)	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 1080	7800	4680	
2K	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 1440	10400	6240	129
4K	(长边) 等比例缩放 x (短 边) 2160	26000	15600	120

# 纯音频转码相关模板

## 一、普通音频转码模板

系统提供音频转码预设模板,您可以直接使用。此外,您还可根据业务需要自定义创建音频转码模板。单击创建普 通音频转码模板,进入模板自定义设置。

#### ← 创建普通音频转码模板

			1	
模板名称•	请输入			
	仅支持中文、英文、数字、_、-	和. 六种格式,长度不能超过64个字符		
封結故学の	MD2	_		
NACLU	MFS	*		
音频参数				
编码标准	MP3	•		
采样率	44100Hz	•		
紅寙	● 与源文件—致 ● 自定义			
*3+-				
声道	◯ 単声道 🛛 双声道			
高级设置				
自定义参数				
	新增字段			
创建	取消			

### 配置项详细说明表

配置项
-----

模板名称	仅只支持中文、英文、数字、下划线()、短横线(−)和句点(.),长度不能超过64个 字符。
封装格式	MP3、FLAC、OGG、M4A。
音频参数编码标准	<ul> <li>封装格式为 MP3 时,对应的编码标准为 MP3。</li> <li>封装格式为 FLAC、OGG 时,对应的编码标准为 FLAC。</li> <li>封装格式为 M4A 时,对应的编码标准为 MP3、AAC、AC3。</li> </ul>
采样率	支持32000Hz、44100Hz、48000Hz等多种采样率。详细支持范围见 附表: 音 频采样率支持范围 。
码率(音频码率)	音频码率可选择与源文件一致;或在 [26, 256] 范围内自定义,单位 Kbps。
声道	单声道、双声道。

创建完成的模板会在 普通音频转码模板列表 里展示,用户可对自定义模板进行查看、编辑和删除操作。系统预设模 板只支持查看,不支持编辑和删除。

### 普通音频转码系统预设模板列表

模板名称	模板 ID	封装格式 (Format )	音频码率 (Bitrate )	编码 (Code c)	声道数 (SoundS ystem)	采样频率 (Sampl eRate)
Audio- M4A- 24Kbps	1100	M4A	24kbps	AAC	双通道 (Stereo )	44100Hz
Audio- M4A- 48Kbps	1110	M4A	48kbps	AAC	双通道 (Stereo )	44100Hz
Audio- M4A- 96Kbps	1120	M4A	96kbps	AAC	双通道 (Stereo )	44100Hz
Audio- M4A- 192Kbps	1130	M4A	192kbps	AAC	双通道 (Stereo )	44100Hz
Audio- M4A- 256Kbps	1140	M4A	256kbps	AAC	双通道 (Stereo )	44100Hz
Audio- MP3-	1010	MP3	128kbps	MP3	双通道 (Stereo	44100Hz



128Kbps					)	
Audio- MP3- 320Kbps	1020	MP3	320kbps	MP3	双通道 (Stereo )	44100Hz

### 二、音频极速高清转码模板

系统提供音频极速高清转码预设模板,您可以直接使用。此外,您还可根据业务需要自定义创建音频极速高清转码模板。单击 创建音频极速高清模板 ,进入模板自定义设置。

#### ← 创建音频极速高清转码模板

莫板名称 *	请输入		
	仅支持 中文、英文、	数字、_、-和. 六种格式,长	度不能超过64个字符
· 装格式 🛈	M4A	<b>v</b>	
<b>告</b> 枥参数			
∃ 99, 97 97			
扁码标准	AAC	<b>~</b>	
彩样率	44100Hz	~	
马率	◯ 与源文件一致	自定义	
吉道	● 单声道       双声道	<u>道</u> 多声道	
创建	取消		

### 配置项详细说明表

配置项	说明
模板名称	仅只支持中文、英文、数字、下划线()、短横线(−)和句点(.),长度不能超过64个 字符。
封装格式	M4A
音频参数编码标准	AAC
采样率	支持32000Hz、44100Hz、48000Hz等多种采样率。详细支持范围见 附表: 音 频采样率支持范围 。



码率(音频码率)	音频码率可选择与源文件一致;或在 [26, 256] 范围内自定义,单位 Kbps 。
声道	单声道、双声道、多声道。

创建完成的模板会在 音频极速高清模板列表 里展示,用户可对自定义模板进行查看、编辑和删除操作。系统预设模 板只支持查看,不支持编辑和删除。

### 音频极速高清系统预设模板列表

模板名称	模板 ID	封装格式 (Format )	音频码率 (Bitrate )	编码 (Cod ec)	声道数 (SoundSy stem)	采样频率 (Sampl eRate)
TESHD- Audio- M4A- 192Kbps	100730	M4A	192kbps	AAC	双通道 (Stereo)	44100Hz
TESHD- Audio- M4A- 256Kbps	100740	M4A	256kbps	AAC	双通道 (Stereo)	44100Hz

### 三、音频自适应码流模板

系统提供音频自适应码流预设模板,您可以直接使用。此外,您还可根据业务需要自定义创建音频自适应码流模板。 单击 创建音频自适应码流模板,进入模板自定义设置。

配置项		说明				
模板名称		仅只支持中文、英文、数字、下划线()、短横线(−)和句点(.),长度不能超过64个字 符。				
模板描述		长度不能超过256个字符				
打包格式		HLS、MPEG-DASH。				
子流	模板	选择子流使用 <b>普通音频转码</b> 或 <b>音频极速高清</b> 的参数				
信志	编码标 准	<ul> <li>打包格式为 HLS 时,对应的编码标准为 AAC、AC3。</li> <li>打包格式为 MPEG-DASH 时,对应的编码标准为 AAC、MP3、FLAC、AC3。</li> </ul>				
	采样率	支持32000Hz、44100Hz、48000Hz等多种采样率。详细支持范围见 <mark>附表:音频</mark> <del>采样率支持范围</del> 。				

音频码 率	音频码率可选择与源文件一致;或在 [26, 256] 范围内自定义,单位 Kbps。
声道	单声道、双声道、多声道。
高级设置	<ul> <li>前置条件:在自适应码流转码中,当打包类型为 HLS 时,可以启用高级设置。</li> <li>高级设置:支持对输入的多音轨/多声道,进行调整、合并等混音操作。即如果输出的音轨和声道,与输入的音轨和声道不是完全一一对应时,可以使用此高级设置进行音轨/声道调整。</li> <li>展开高级设置后,可以设置选择器类型、音轨序号/音轨声道序号、是否开启手动混音。</li> </ul>
选择器 类型	<ul> <li>可以选择音轨序号、音轨序号+声道序号。</li> <li>如果您的输入音轨均为单声道,请使用<b>音轨序号</b>。</li> <li>如果您的输入音轨存在多声道的情况,请选择<b>音轨序号+声道序号</b>。</li> </ul>
音轨序 号	<ul> <li>填写具体的音轨序号,来标明您需要使用哪些输入音轨。</li> <li>音轨序号即为音轨的 stream index,支持输入0和正整数。多个音轨序号之间用 英文逗号分隔,例如:0,1。</li> </ul>
音轨声 道序号	<ul> <li>填写具体的音轨序号和声道序号,来标明您需要使用到哪些输入音轨和声道。</li> <li>填写数值时,请以整数部分代表音轨序号,以小数部分代表声道。音轨序号即为音轨的 stream index,支持输入0和正整数。小数部分最多支持2位小数,并且仅支持0-63。例如:对于 stream index为1的音轨,1.0代表这个音轨的第1个声道,1.1代表这个音轨的第2个声道。多个数值之间用英文逗号分隔,例如:1.0,1.1。</li> </ul>
手动混 音开关	<ul> <li>如果不开启手动混音,当您填写了音轨序号时,系统会根据您填写的音轨序号的顺序,依次作为这个输出音轨的各个输出声道。</li> <li>如果不开启手动混音,当您填写了音轨声道序号时,系统会根据您填写音轨声道序号的顺序,依次作为这个输出音轨的各个输出声道。</li> <li>如果开启手动混音,那您可以基于您已选择的音轨/声道进行混音,其中包括将多个输入合成一个输出,并且调整音量。开启手动混音后,系统将展示输入数量、输出数量、混音详情供您设置。</li> </ul>
输入数 量	即为您填写的音轨序号数量,或者音轨声道序号数量。
输出数 量	填写您这个音轨需要设置的输出声道数量。
混音详 情	<ul> <li>矩阵的每行的代表您前序步骤中填写的音轨序号,或者音轨声道序号。</li> <li>矩阵的每列代表此输出音轨的声道,数量为您填写的输出数量。</li> </ul>

🔗 腾讯云

	<ul> <li>矩阵的每个输入框,代表您将相应行的音轨/声道,作为相应列(声道)的混音来源。具体填写数值代表混音音量的分贝值,数值可以填写-60~6之间的数值,小数最多支持3位,其中-60代表静音、0代表保持原音量,默认值为-60。</li> <li>例如:第一列的L(0)声道,如果由第一行的音轨、第二行的音轨混合而成,并且保持原音量,那在第一列第一行的输入框填写0、在第一列第二行的输入框也填写0。</li> </ul>
添加 轨	<ul> <li>如果您想在输出文件中,包含多个音轨,并且对每个音轨进行单独配置,那可以通过添加音轨来进行操作。</li> <li>如果不开启高级设置、不添加多音轨,则输出音轨数量将与输入保持一致。</li> </ul>

创建完成的模板会在 音频自适应码流模板列表 里展示,用户可对自定义模板进行查看、编辑和删除操作。系统预设 模板只支持查看,不支持编辑和删除。

#### 音频自适应码流系统预设模板列表

				子流详情					
模板名称	模板 ID	打包 类型	子流 数	转码 类型	音频码 率 (Bitra te)	编码 (Code c)	声道数 (Sou ndSyst em)	采样频 率 (Sa mple Rate )	
Adaptiv e- PureAu dio- HLS	30	HLS	1	音频 普通 转码	与源音 频相同	AAC	双通道 (Ster eo)	4410 0Hz	

# 附表: 音频采样率支持范围

针对不同的音频编码标准,音频采样率的支持范围不同,详细见下表:

音频编码 标准	AAC	MP3	Opus	PCM16	PCM24	FLAC	AC3
支持的音频采样率	<ul> <li>735 0Hz</li> <li>800 0Hz</li> <li>1102 5Hz</li> <li>120 00H</li> </ul>	<ul> <li>800 0Hz</li> <li>1102 5Hz</li> <li>120 00H z</li> </ul>	<ul> <li>800 0Hz</li> <li>120 00H z</li> <li>160 00H z</li> </ul>	48000 Hz	48000 Hz	<ul> <li>800 0Hz</li> <li>160 00H z</li> <li>220 50H z</li> </ul>	<ul> <li>320 00H z</li> <li>441 00H z</li> <li>480 00H</li> </ul>

	z 160 00H z 220 50H z 240 00H z 320 00H z 441 00H z 441 00H z 480 00H z 480 00H z 882 00H	<ul> <li>160 00H z</li> <li>220 50H z</li> <li>240 00H z</li> <li>320 00H z</li> <li>441 00H z</li> <li>480 00H z</li> </ul>	<ul> <li>240 00H</li> <li>2</li> <li>480 00H</li> <li>z</li> </ul>			<ul> <li>240 00H z</li> <li>320 00H z</li> <li>441 00H z</li> <li>480 00H z</li> <li>882 00H z</li> <li>960 00H z</li> <li>960 00H z</li> <li>176 400 Hz</li> <li>192 000 Hz</li> </ul>	Z
--	---	--	--	--	--	---	---

### ▲ 注意:

使用音频极速高清转码,选择 AAC 音频编码标准时,不支持以下采样率:

- 7350Hz
- 8000Hz
- 11025Hz
- 12000Hz



# 音视频增强模板

最近更新时间: 2025-05-23 14:49:01

基于 MPS 业界领先的音视频 AI 处理模型和丰富的业务数据积累,音视频增强功能可以大幅提升音频和视频质量, 广泛应用在 OTT、电商、赛事等场景,带来QoE、QoS 提升等业务收益。



# 操作场景

系统提供了几种预设增强模板供您选用,您也可以根据业务需要,创建**自定义音视频增强模板**,针对不同应用场景预 设不同的处理参数,便于后续复用。下文详细介绍如何使用控制台和 API 创建自定义的音视频增强模板。

### 场景一:控制台创建增强模板

1. 使用 控制台 创建增强模板时,进入模板管理 > 音视频增强模板,单击创建音视频增强模板来创建自定义模板。



媒体处理	●限时持惑 带宽包支持带宽共享和复用,降低公网费用优化业务成本 查看详情 >					×		
□ 任务管理 ^	音视频增强模板					操作指引 🖸 计费说明 🗹 Demo体验 🗹		
• 点播任务管理								
• 直播任务管理	⑦ 支持會视频各种质量问题的增强修复能力,全面提升画质体验,广泛应用于奥运会、世界杯等国际大型赛事,以及老片修复、电竞直播等丰富场景。							
模板与编排	创建音视频增强模板					输入模板名称/ID搜索	Q	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□								
<ul> <li>音视频转码模板</li> </ul>	模板名称/ID	增强类型	增强参数	创建时间	更新时间	模板类型 ▼	操作	
· 音视频增强模板	audio_enhancement_beautify 100956	音频增强	音频美化	2023-09-19 11:14:55	2024-10-09 16:50:41	系统预设	查看 复制模板	
• 媒体 AI 模板	audie ankoncement kelence	音频增强	音量均衡	2023-09-19 11:14:55	2024-10-09 16:50:41	系統預设		
• 媒体质检模板	100954						查看 复制模板	
<ul> <li>截图模板</li> </ul>	audio_enhancement_separation 100952	音频增强	音频分离	2023-09-19 11:14:55	2024-10-09 16:50:41	系統预设		
• 水印模板							宣有 复制侵敌	
<ul> <li>直播录制模板</li> </ul>	audio_enhancement_noise_reducti							
😪 编排管理 🛛 🔺	on 100950	音频增强	音频降噪	2023-09-19 11:14:55	2024-10-09 16:50:41	系统预设	查看 复制模板	
・ 点播编排	2 imes super resolution	视频增强	超分辨率、色彩增强、去毛刺	2022-07-15 17:00:00	2024-10-09 16:50:41		查看 复制模板	
・ 直播编排	100920					系统预设		
COS Bucket	image-quality-enhancement 100910	视频增强	综合增强、色彩增强、去毛刺	2022-07-15 17:00:00	2024-10-09 16:50:41	T let TE IL	查看 复制模板	
· 工作流管理						杀死则议		
场景化方案	共 6 条					10 ▼ 条/页	K < 1 /1页 → 🥑	
回 行业场景方案							C	
🖂 媒体传输 🛛 🗸								
☆ 转码评测 ~							Ŧ	
☐ 终端SDK ∽							E	
资源用量								
Ξ								

2. 进入音视频增强模板创建界面,支持配置下列参数,参数详细说明见下文 配置描述。

#### △ 注意:

控制台创建增强模板时,无法覆盖全部转码相关的参数配置。创建增强模板时,若包含转码相关参数配置的需求,推荐您使用 API 的方式新增增强模板,具体参考下文 API 创建增强模板 。


◆免费过用 通你试用数据万象CI图片术印能力,为您的业务图片打上*身份证* 查看评情 >	,
- 创建音视频增强模板	
展览名印・ 単心 仅定符 中文、英文、数字、、- 40、六种位式、世成不能超过64个字符 封於視式 MP4 ・	
·비원 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전	
基础输出设置	
编码标准 H284 +	
☆### ● 写道文件 致 ( 等比例細致 ( 按自定文比例細致	
报频增强计报参数配置 ③ 2 E 参 D 指述	
推荐导致 通用块量 的现所法量 真满笔观观法量 秀汰地电风大合/冲器块量 萨拉地里 老片柳葉油果	
制率 • 与嘉文件一致 自定义	
品分類单① 【 <b>九海场复</b> 型 ▼	
系带不按照复为72位最终跟此分佈中进行起対 希中期間段 (1)	
主治病 〇〇	
去毛利 🔘	
20074	
音频考试注释参数配置 ②食毒参加描述	
官規厚環	
音频分离 🕕	
日並以近 ①	
音频美化 🕥	e
50 BX	

## 配置描述

配置项		说明						
模板名称		仅只支持中文、英文、数字、空格、下划线()、短横线(−)和句点(.),长度不 能超过64个字符。						
封装格式		MP4、FLV、HLS。						
增强类型		可以选择视频增强、音频增强。						
基础输出	编码标准	H264、H265、AV1。						
设置 分辨率		支持按照视频宽高或长短边进行设置						
视频增强 详细参数 配置	推荐参数	我们为短视频、高清影视剧、游戏和老片修复等场景预设了推荐参数。点击不 同场景即可自动应用相应的增强设置,您可以在推荐参数基础上微调,以达到 最满意的效果。						

🔗 腾讯云		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	帧率	支持与源一致或自定义,自定义帧率限制在 [1, 120]。
	超分辨率	超分辨率可以识别视频的内容与轮廓,高清重建视频的细节与局部特征,将低 分辨率的视频转换为高分辨率的视频,适用于老片修复等场景。支持选择:低 清晰度模型、高清晰度模型(默认)。 1. 低分辨率模型:低分辨率模型专注于处理低分辨率的视频帧,主要目标是 从这些低分辨率的帧中恢复细节和信息。该模型速度较快,适合用于快速 处理视频。 2. 高分辨率模型(默认):高分辨率模型旨在生成更高质量的高分辨率视频 帧,通过学习从低分辨率到高分辨率的映射来实现。该模型更复杂,需要 更多计算资源,但通常能够产生更清晰、更逼真的视频帧。
	低光照增强	因环境状况及拍摄摄像头的硬件限制,在某些场景下拍摄的画面存在亮度和对 比度缺失问题,导致画面较暗或细节缺失。通过开启低光照增强,可以大幅提 升暗区的细节和对比度,提升人眼主观质量。
	HDR	支持 HDR10、HLG,能够获得更宽的色域,展现更多色彩细节,以提供更 高品质的视频内容。 1. HDR10:是一种静态 HDR 标准,提供更广泛的色彩和亮度范围。 2. HLG (Hybrid Log-Gamma):结合了 SDR 和 HDR 的优点,允许 同一视频流同时包含 SDR 和 HDR 的信息,适用于广播和流媒体应用。
	综合增强	通过 AI 的综合分析能力,自动平衡画面中的纹理内容,在去除压缩伪影和毛 刺的同时增强关键细节,从而提高整个画面的总体主观感受。
	色彩增强	色彩增强可以使画面更接近真实色彩,并在一定程度上进行增强满足人眼的喜 好。
	细节增强	细节增强对视频中需要关注的细节(例如赛场草地)进行增强,使画面内容更 清晰,内容更丰富。
	人脸增强	通过人脸检测针对视频中人眼视觉特别关注的人脸部分进行增强,使该区域的 细节更加清晰,提高主观感受。
	去划痕	去划痕可以修复视频中的划痕和雪花点等破坏的内容。
		由工影世左妹现我夕次妹和过程由对河场进行了夕次压绕。 今月11 地站市 一框

由于影片在转码或多次转码过程中对视频进行了多次压缩,会引入块效应、振 去毛刺(去 铃效应、色度渗透和蚊噪等,使得视频画面出现一些影响视觉效果的失真,去 伪影) 压缩失真能有效修复编码引入的失真。

由于影片拍摄中会因为相机和环境引入随机噪点,这里提供降噪服务,在保持 视频降噪 细节不损失的情况下,消除画面中的随机噪声。

音频增强 音频智能降噪,去除设备底噪、环境噪声等,适用于录制课程、户外拍摄后期 音频降噪 详细参数 等场景。

配置

音频分离	分离音视频文件中人声与背景声,或者演唱声和伴奏声,生成独立音频素材, 便于后期实现其他风格艺术加工。
音量均衡	<ol> <li>响度标准化:使整体响度水平保持一致,播放时听起来具有相似的音量, 避免出现过于响亮或过于安静的问题,提供更好的听觉体验。</li> <li>音量突变抑制:平滑过于响亮的音频片段,避免出现音量突变的问题,提 供更平稳的听觉体验。</li> </ol>
音频美化	<ol> <li>杂音去除:减少音频中包含的不需要的杂音或干扰声,提高音频的质量和 清晰度。</li> <li>达音压制:齿音是指音频中尖锐的、刺耳的声音,通常可能由声音源接近 麦克风时产生。压制齿音旨在减少或消除这种不自然的声音,从而改善音 频质量。</li> </ol>

## 场景二: API 创建增强模板

使用 API 创建模板,您可以配置转码相关的参数,完整参数请参考 创建转码模板。以下为创建增强模板的示例:

```
{
  "Container": "mp4",
  "Name": "test",
  "VideoTemplate": { //视频转码参数配置
    "Codec": "h264",
    "Fps": 50,
    "Bitrate": 5000,
    "Width": 0,
    "Height": 0,
    "Gop": 0
  },
  "AudioTemplate": { //音频转码参数配置
    "Codec": "aac",
    "Bitrate": 60
  },
  "EnhanceConfig": { //增强参数配置
    "VideoEnhance": { //描帧
    "Switch": "ON",
    "Fps": 50
    },
    "SuperResolution": { //超分
    "Switch": "ON",
    "Type": "lq"
    }
}
```





## 媒体 AI 模板 智能字幕模板

最近更新时间: 2025-02-20 17:21:22

### 操作场景

智能字幕功能可以将点播视频文件或直播流中的语音信息进行语音识别,将其转换成字幕并进行多语言翻译。其适用 于直播实时字幕、视频转译出海等场景。您可以创建自定义智能字幕模板,针对不同应用场景预设不同的处理参数, 以便于后续复用。



## 前提条件

- 1. 已 注册腾讯云 账户并完成实名认证。
- 2. 已开通 腾讯云媒体处理服务,并登录 媒体处理控制台。

### 模板配置指引

进入**模板管理 > 媒体 AI 模板 > 智能字幕**,系统提供了几种预设模板,您可以直接使用,也可以单击**创建智能字幕 模板**来创建自定义模板。



媒体处理	●免费试用 您免费试用云点播	, 让您的媒体管理更加高效	内容传播更加稳定。 查					x				
□ 概览 ③ 创建任务	媒体 AI 模板 	媒体 AI 模板 智能字幕 智能识别 智能分析 智能审核 效起介紹 ☆										
<ul> <li>E 任务管理 &gt;</li> <li></li></ul>	智能字幕         Before         Demork 強 ピ 操作指引 ピ 如何将生成的字幕文件压制至视频中 ピ 计量说明 ピ         新聞 ()         After         The of											
<ul> <li>媒体 AI 模板</li> <li>媒体 πkk</li> </ul>	创建智能字幕模板 管理	<b>各词库</b>							输入模板名称/ID搜索		Q	
<ul> <li>截图模板</li> </ul>	模板名称/ID	视频语音源语言	关联热词库	翻译目标语言	字幕类型	字幕文件格式	创建时间	更新时间	模板类型	了 操作		
<ul> <li>水印模板</li> <li>直播受制模板</li> </ul>	busheng 200413	简体中文	ttt	未开启	源语言	不生成字幕文件	2025-02-19 16:30:06	2025-02-19 16:30:06	自定义	查看 复制模板 编辑	<b>揖 删除</b>	
중 编排管理 ∨	<b>bu</b> 200412	简体中文	tets	未开启	源语言	不生成字幕文件	2025-02-19 10:45:58	2025-02-19 10:45:58	自定义	查看 复制模板 编辑	辑 删除	
资源用量 () 用量统计	<b>13e2</b> 200403	日语		未开启	源语言	WebVTT	2025-02-17 15:56:08	2025-02-17 15:56:08	自定义	查看 复制模板 编辑		

### 进入智能字幕模板创建页面,支持以下几种配置参数:

媒体处理	← 创建智能字幕	模板
器 概览	14 1º 19 74	
<ul> <li>创建任务</li> </ul>	候做名称*	
		仪支持 中文、英文、数字、和_六种格式,长度不能超过64个字符
□任务管理 ✓	视频语音源语言	第件中文 🗸
模板与编排		
下 描纸管理 。	关联语音识别热词库	
1.0 陕放昌庄 ^^	具不正户新译 ①	
<ul> <li>音视频转码模板</li> </ul>	定百八石邮件 ()	
· 音视频增强模板	字幕类型	波洒音
	字葉文件格式 ①	Wahirt v
・ 媒体 AI 模板	T#XITIBA ()	
• 媒体质检模板		
。 裁图模板	创建 取滞	

配置项	说明
模板名称	仅只支持中文、英文、数字、下划线()、短横线(−)和句点(.),长度不能超过64个字符。
视频语音源语 言	选择源视频语音的源语言。当前支持以下语言: 简体中文、英语、日语、韩语、中英粤、中文医疗、中文粤语、越南语、马来语、印度尼 西亚语、菲律宾语、泰语、葡萄牙语、土耳其语、阿拉伯语、西班牙语、印地语、法语、 德语、意大利语、俄语、中文方言。 其中,以下语言支持开启翻译功能: 简体中文、英语、日语、韩语、越南语、马来语、泰语、葡萄牙语、土耳其语、阿拉伯 语、西班牙语、印地语、法语。
关联语音识别 热词库	语音中的常用词汇一般能够被准确识别,然而,对于特定的人名、产品名、公司名和行业 专有词汇(如品牌名"智聆"、建筑名"滨海大厦"、保险领域的"核保"、云存储 的"存储桶"等),识别准确率可能会降低。为了解决这个问题,我们提供了自定义热词



	库功能,您可以通过手动输入或文件导入的方式,添加专有词汇,以显著提升语音识别准 确率。具体配置指引请参见 <mark>自定义热词库</mark> 文档。					
	<ul> <li>注意:</li> <li>目前热词库只支持中文普通话、英文语种,因此,只有当视频语音源语言为简体</li> <li>中文、英文时,才支持关联热词库。</li> </ul>					
是否开启翻译	开启后,将把源语言字幕翻译成指定语言,适用于视频转译出海等场景。 支持以下翻译目标语言: 简体中文、英语、日语、韩语、法语、西班牙语、意大利语、德语、土耳其语、俄语、葡 萄牙语、越南语、印度尼西亚语、马来语、泰语、阿拉伯语、印地语。					
字幕类型	<ul> <li>若没有开启翻译功能,输出字幕只包含源语言内容。</li> <li>当开启了翻译功能时,支持以下输出字幕类型:</li> <li>翻译语言字幕。</li> <li>源语言 + 翻译语言字幕。</li> </ul>					
字幕文件格式	当前支持 WebVTT 格式。若您只需要字幕内容回调,不需要实际输出字幕文件,可以选 择"不生成字幕文件"。					

## 自定义热词库

最近更新时间: 2025-02-27 17:11:22

### 操作场景

智能字幕功能利用语音识别技术,能够准确识别常用词汇。然而,对于特定的人名、产品名、公司名和行业专有词汇 (如品牌名"智聆"、建筑名"滨海大厦"、保险领域的"核保"、云存储的"存储桶"等),识别准确率可能降 低。为了解决这个问题,我们提供了自定义热词库功能,用户可以添加热词,以显著提升对专有词汇的识别准确率。 当识别语音时,若遇到同音同调情况,系统将优先考虑权重较高的热词。

### 前提条件

- 1. 已 注册腾讯云 账户并完成实名认证。
- 2. 已开通 腾讯云媒体处理服务,并登录 媒体处理控制台。

### 新建词库

### 新建指引

 进入模板管理>媒体 AI 模板>智能字幕,在智能字幕模板列表页面,单击管理热词库,可以打开自定义热词库 列表。

媒体处理	媒体 AI 模板			自定义热	自定义热词库					
<ul><li>□ 概览</li><li>○ 创建任务</li></ul>	智能字幕 智能识别	智能分析 智能审核			0	自定义热词可显著提升智能字幕功能对视频语言 支持简体中文、英语的热词配置。热词内容更新	中专有词汇的识 成功10分钟后生	别准确率,同音同调时 :效。	优先按权重较高的热词	来识别。目前仅
E 任务管理 >	自 RL - + + + 智能字幕功能可以将视频中的语音 功能还能将字幕压制至视频中		新建词	库 ····································	化四副目	输入词库名称/ID	授索 再起时间 🔺	Q		
File         模板管理         ^           · 音初频转回模析         ·					111	k امراجات	涨问政重 15	2025-02-20 11:33:01	2025-02-20 11:33:01	☆TF 查看 编辑 删除
<ul> <li>音祝频增强模板</li> <li>- 諸枕板 41 横柄</li> </ul>	创建智能字幕模板 管理病	ыja				hwd-1704355c5c6b13c72247	1	2025-02-19 10:40:46	2025-02-19 10:40:46	查看 编辑 删除
<ul> <li>媒体质检模板</li> </ul>					字幕文 tttt	hwd-5f6663b5b793314d7644	1	2025-02-18 16:23:37	2025-02-19 16:30:06	查看编辑删除
<ul> <li>截图模板</li> <li>水印模板</li> </ul>					不生成 daxing	hwd-9bca93047ac3dfc4177	4	2025-02-13 16:16:38	2025-02-18 10:58:56	查看 编辑 删除
<ul> <li>直播录制模板</li> <li>会 編排管理</li> </ul>					不生成: rrr	hwd-8c3f0e8f3fc9ea543717	4	2025-02-13 16:13:37	2025-02-18 10:58:56	查看编辑删除
资源用量					WebV1	hwd-cc4335697161da035347	4	2025-02-13 15:41:07	2025-02-19 10:45:58	查看编辑 删除
<ul><li>用量统计</li><li>図 资源包管理</li></ul>				源语言 源语言	WebV1 共 6 条 WebV1			10 ~ 条 / 3	ট্ 🛛 🖣 1	/1页 ▶ ₩

- 2. 单击新建词库,您可以通过手动输入或文件导入的方式输入热词。
  - 若手动输入,多个热词用英文逗号分割,热词和权重间用英文符号|隔开。例如: "腾讯云|10,语音识 别|5,ASR|11"。





 ○ 若通过文件导入,文件必须为 UTF−8 或 GBK 编码格式,每行仅添加一个热词和对应权重(热词和权重间 用英文符号|隔开),不能包含标点和特殊字符。热词文件示例如下:

孔银 |10 聊币玄 |10 李朝辉 |10 罗倾听 |10 蜜桔泌乳素 |10 王文洁 |10 夏校 |10 许中雷文 |10 引思颖 |10 鱼海洋 |10

#### 热词配置说明

- 常见的通用词汇不建议加入热词,例如"客户"、"朋友"等词汇,加入过多的通用词汇会降低专有词汇的识别率。
- 数字推荐按照发音替换为对应汉字,例如"689元"替换为"六百八十九元"。
- 热词权重越大,被识别出来的概率越大,热词权重的范围为[1,11]之间的整数,以及数值100,具体对应关系如下:
  - 当热词权重设置为1-10之间,热词为通用热词,生效强度随数值变大而增大。
  - 当热词权重设置为11时,热词将升级为超级热词。建议仅将重要且必须生效的热词设置到11,设置过多权重 为11的热词将影响整体字准率。

○ 当热词权重设置为100时,热词将升级为**热词增强版**。热词增强版为同音替换功能,请谨慎开启。

 
 <u>注意</u>:
 热词增强版(权重100)仅支持中文普通话语种。

- 每个热词表最多可添加 128 个热词(如有超过限制的需求,请 联系我们)。
- 每个热词最长10个汉字或30个英文字符,不能包含标点和特殊字,不能超出限制。
- 热词的添加可以显著提高识别准确率,是快速提升专有领域词汇的重要途径之一。然而,仍有可能存在无法正确 识别的情况。请首先确保音频的清晰度和质量达到标准,即普通人听一遍录音就能正确识别出文字。

### 关联热词库与模板

参见 智能字幕模板 文档,在模板配置中开启**关联语音识别热词** 功能,选择您创建的自定义热词库即可。

媒体处理	← 创建智能字	幕模板
₩ 概览 ● 创建任冬	模板名称 *	
● 任务管理 ✓	视频语音源语言	仅支持 中文、英文、数字、、-和. 六种拖式,长度不能超过64个字符 <b>房体中文                                     </b>
模板与编排 <b>G。模板管理</b> ^	关联语音识别热词师	· ▲ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<ul> <li>音视频转码模板</li> </ul>	是否开启翻译 ()	□ 1
<ul> <li>・ 音视频增强模板</li> <li>・ 媒体 AI 模板</li> </ul>	字幕类型 字幕文件格式 ①	漆语言 tets
· 媒体质检模板		daxing
・截图模板	创建	
* 小叩侠似		

▲ 注意:

目前热词库只支持中文普通话、英文语种,因此,只有当视频语音源语言为简体中文、英文时,才支持关联 热词库。

### 查看热词库

进入智能字幕模板 > 管理热词库,单击词库操作的查看,即可预览词库详情。



媒体处理	媒体 AI 模板					词库详情	词库详情			
"□ 概览	<b>智能字幕</b> 智能识别	智能分析 智能审	亥			词库名称	daxing			
③ 创建任务	智能字幕				词库表 ID 最近更新时间	词库表 ID hwd-9bca3304/7ac3dfc4177 最近更新時間 2025-02-18 10:58:56				
E)任务管理 ×						热词数量	4			
模板与编排						热问现见				
□。模板管理 ^						热词 		权重 ↓		
• 音视频转码模板						文档		11		
· 音视频增强模板						腾讯大厦		5		
・ 媒体 AI 模板						字幕文 全有		4		
· 媒体质检模板						従休か神		3		
・截图模板						不生成				
水印模板						共4条		<b>10 ∨</b> 条/页 H ◀	1 /1页 🕨 🕨	

## 修改热词库

进入**智能字幕模板 > 管理热词库**,单击词库操作的**编辑**,即可修改词库配置。 若热词通过文件导入,您可以通过重新上传文件修改热词。

媒体处理	♦新客特惠 腾讯云BI首年仅需9.5	元,简单拖拽完成看板制作	! 查看详情 >		编辑词库 ×					
Ⅲ 概览 ○ 创建任务	<b>媒体 AI 模板</b> <b>智能字幕</b> 智能识别 智	能分析 智能审核			调库名鼎 • <b>botword tets</b> 仅支持英文、数字、、-,长度不能超过30个字符					
□ 任务管理 ✓	初始中有				热词 •	● 手动编入 ○ 文件导入				
模板与编排	智能字幕功能可以将视频中的语音信					腾讯云(10,语音识别)6,ASR(10,鸣鸣)2				
□。模板管理 ^										
• 音视频转码模板										
· 音视频增强模板							<ol> <li>3个热词用夹文逗号分割,最多不超近128个;</li> <li>通过"I"分割的词和权重,如:"确讯云[10,语音识别]5,ASR(10";</li> </ol>			
・ 媒体 AI 模板							3.每个热词最长10个汉字或30个英文字符,不能包含标点和特殊字符;			
• 媒体质检模板							4. 热词权重越大,被识别出来的概率越大,热词权重的范围为 [1,11] 之间的整数,以及数值100,具体对应关系如下:			
載图模板						<u>ک</u>	<ul> <li>当热词权置设置为1-10之间,热词为通用热词,生效强度随数值变大而增大;</li> <li>当热词权重设置为1-10之间,热词为通用热词,生效强度随数值变大而增大;</li> <li>当热词权重必要为1151,热词依近视为规则和词,建议仅依重要已必须开放达执词必要则11,必要计如和面为1160执词依</li> </ul>			
							* 当然内包里気直入11時,然内将方な入起気気内。進以入村里受益必須主気的気内反直約11,反直立多化量入11時28月付 影响整体字准率;			
• 小叩侯奴							<ul> <li>当热词权重设置为100时,热词将升级为热词增强版。热词增强版为同音替换功能,请谨慎开启。</li> </ul>			
• 直播录制模板							<b>査看更多热词配置指引 じ</b>			
😪 编排管理 🛛 🗸 🗸						.60				
资源用量	13e2	口汪		+#P	遊迎手 Ming	确定	RC/H			

### 删除热词库

在自定义热词库页面,找到并选中您想要操作的词库,然后单击右侧的**删除**,即可删除该词库。 若热词库已关联模板,不能直接删除该热词库,需先从模板中解绑。您可以进入智能字幕模板页面,编辑模板,取消 关联该热词库。



媒体处理	● 限时特惠 云点播提供智能媒资	◆開封特置 云点睡提供智能與资料治疗,助力业务得本增效 查看详情>			自定义热词库					×	
	<b>媒体 AI 模板</b> <u>智能字幕</u> 智能识别 各	a能分析 智能审核				<ol> <li>自定义热调 支持简体中</li> </ol>	可显著提升智能字幕功能对视频语言中 文、英语的热词配置。热词内容更新成	•专有词汇的识 1功10分钟后生	别准确率,同音同调时{ 效。	尤先按权重较高的热词	<b>来识别。目前</b> 仅
	<b>智能字幕</b> 1980年1月10日日間の1月1日日の1月1日日の1月1日日の1月1日日の1月1日日の1月1日日の1月1日日の1月1日日の1月1日日の1月1日日の1月1日日の1月1日日の1月1月1日の1月1日の1月1日の1月1日の1月1					新建词库 词库名称	词库ID	热词数量	输入词库名称/ID打 创建时间↓	夏索 更新时间 \$	Q 操作
						111	hwd-c9c9eafa5521c3b88180	15	2025-02-20 11:33:01	2025-02-20 11:33:01	查看 编辑 删除
· 音视频增强模板 媒体 AI 模板						ttt	hwd-1704355c5c6b13c72247	1	2025-02-19 10:40:46	2025-02-19 10:40:46	查看 编辑 删除
<ul> <li>媒体质检模板</li> </ul>					中國公司 中國市	tttt	hwd-5f6663b5b793314d7644	1	2025-02-18 16:23:37	2025-02-19 16:30:06 该词库已关联字总	查看编辑 删除 转版 请先新表示事 2
					源语言 不生成	daxing	hwd-9bca93047ac3dfc4177	4	2025-02-13 16:16:38	2025-02-18 10:58:56	查看 编辑 删除
					濟语言 不生成	rrr	hwd-8c3f0e8f3fc9ea543717	4	2025-02-13 16:13:37	2025-02-18 10:58:56	查看编辑 删除
		日语			濟语言 WebV"	tets	hwd-cc4335697161da035347	4	2025-02-13 15:41:07	2025-02-19 10:45:58	查看编辑 删除
- 次速約4						共 6 条			10 ∨ 条/页	[ ⊮ ∢ 1	/1页 ▶ ዞ



## 智能分析模板

最近更新时间: 2024-12-02 14:13:13

 系统提供智能分析预设模板,您可以在服务编排管理中直接使用。此外,您还可根据业务需要自定义创建智能分 析模板。单击创建智能分析模板,进入模板自定义设置。

配置项	说明
模板名称	仅支持中文、英文、数字、下划线()、短横线(−)和句点(.),长度不能超过64个字符
智能分析项配 置	配置项包括智能标签、智能分类、智能封面、按帧标签、视频拆条、精彩集锦、片头片 尾分析

#### () 说明:

请在媒体处理控制台 > 智能分析模板中查看系统预设的智能分析模板。

2. 创建好的模板可在模板列表里展示,并能对模板进行筛选查看、编辑和删除等管理操作。

🕥 腾讯云

## 智能识别模板

最近更新时间: 2024-08-12 15:01:01

### 操作场景

媒体处理智能识别模板适用于需要对视频进行智能识别的场景,如人脸识别、文本全文识别、语音全文识别、语音翻 译和物体识别等。您可以在服务编排管理中直接使用系统提供的智能识别预设模板,或者根据业务需要自定义创建智 能识别模板。创建好的模板可在模板列表里展示,并能对模板进行筛选查看、编辑和删除等管理操作。

### 前提条件

- 1. 已 注册腾讯云 账户并完成实名认证。
- 2. 已开通 腾讯云媒体处理服务,并登录 媒体处理控制台。

### 操作说明

进入**模板管理 > 智能识别模板**,单击**创建智能识别模板**,进入模板自定义设置界面,可以设置模板名称和内容识别 配置项。

配置项	说明
模板名称	仅支持中文、英文、数字、空格、下划线()、短横线(−)和句点(.),长度不能超过64个字 符。
智能识别项配 置	配置项包括人脸识别、文本全文识别、语音全文识别、语音翻译、物体识别。



#### ← 创建智能识别模板

仅	支持 中文、英文、数字	、_、-和. 六种格式,	长度不能超过64个字符	
内容识别项曹	置			
人脸识别				
文本全文识别				
语音全文识别				
吾音翻译				
勿体识别				

# 说明: 您可以在媒体处理控制台>智能识别模板页面查看系统预设的智能识别模板。

### 人脸识别

人脸识别可以设置过滤分数和筛选标签。

- 过滤分数用来约束识别结果的置信度,取值范围: 0-100,默认值为95。当识别结果达到所填写分数以上,则返回识别结果。
- 筛选标签可以选择"娱乐明星"、"体育明星"、"政治人物"。选择后会返回对应标签结果,不选则全部返回。



内容识别项配	<u>5</u>	
人脸识别		
	<b>过滤分数</b> 默认值为95	
	当识别结果达到该分数以上,返回识别结果,取值范围:0–100, 默认值95	
	筛选标签 请选择 ▼	
	体育明星	
文本全文识别	<ul> <li>政治人物</li> </ul>	
语音全文识别	确定 重置	
语音翻译		
物体识别		
创建	取消	

## 语音全文识别

开启语音全文识别,需要选择视频源语言。如需在识别语音后,同时生成字幕文件,需要选择字幕文件格式。

### <u>小 注意:</u>

当前字幕文件功能仅对点播任务及点播文件生效,对直播流发起的语音识别任务不生效。



内容识别项面	置	
人脸识别		
文本全文识别		
语音全文识别		
	视频源语言	简体中文    ▼
	字幕文件格式	不生成字幕文件    ▼
		当前字幕文件功能仅对点播任务生效
语音翻译		
物体识别		
创建	取消	

#### 当前支持的语言如下表:

		视频源	原语言		
简体中文	英语	日语	韩语	中英粤	中文医疗
中文粤语	越南语	马来语	印度尼西亚语	菲律宾语	泰语
葡萄牙语	土耳其语	阿拉伯语	西班牙语	印地语	法语
德语	意大利语	俄语	中文方言	_	_

### 语音翻译

开启语音翻译功能,需要选择视频源语言,和目标翻译语言。如需在翻译语言后,同时生成字幕文件,需要选择字幕 文件格式。



内容识别项面	置				
人脸识别	С				
文本全文识别	С				
语音全文识别	С				
语音翻译		$\bigcirc$			
		视频源语言	简体中文	•	
		翻译目标语言	英语	•	
		字幕文件格式	不生成字幕文件	•	
			当前字幕文件功能仅对点播任务	生效	
物体识别	С				
创建	取	消			

### ▲ 注意:

当前字幕文件功能仅对点播任务及点播文件生效,对直播流发起的语音识别任务不生效。

#### 当前支持的语言如下表:

		视频源语言		
简体中文	英语	日语	韩语	越南语
马来语	泰语	葡萄牙语	土耳其语	阿拉伯语
西班牙语	印地语	法语	_	_

### 文本全文识别

开启文本全文识别后,会通过回调返回视频内的文字识别结果,当前可识别中文和英语,其他语言暂不支持。

### 物体识别



开启物体识别后,会通过回调返回视频内的物体识别结果,默认可识别常见物体,如果有明确识别需求,请联系 在 线客服 或产研团队。

腾讯云

## 智能审核模板

最近更新时间: 2025-03-24 11:00:42

- 系统提供审核预设模板,您可以在工作流管理中直接使用。此外,您还可根据业务需要自定义创建审核模板。单 击创建智能审核模板,进入模板自定义设置。
  - 模板名称: 仅支持中文、英文、数字、下划线(\_)、短横线(−)和句点(.),长度不能超过64个字符。
  - 审核项: 可选审核项分别为图像识别、语音识别、文字识别,选择后的审核子项会出现在右侧已选择栏中。

审核项	审核子项	说明
	令人反感的信息	涉黄内容检测,包含对令人反感的信息、低俗、亲密行为、性 感的子项审核。
图像识别	令人不安全的信息	涉暴内容检测,包含对血腥画面、爆炸火灾等子项审核。
	令人不适宜的信息	涉政内容检测,包含对违规图标、娱乐明星、体育明星子项审 核。
语音识别	令人反感的信息	涉黄内容检测,同图像识别令人反感的信息说明。
	令人不适宜的信息	涉政内容检测,同图像识别令人不适宜的信息说明。
文字识别	令人反感的信息	涉黄内容检测,同图像识别令人反感的信息说明。
	令人不适宜的信息	涉政内容检测,同图像识别令人不适宜的信息说明。

- 每一个审核子项都可以设置置信度确认阈值和置信度疑似阈值,用来调节审核力度,如果不填写,则按照媒体处理的默认值进行填写和审核。
- ご 置信度确认阈值:媒体处理对用户上传的审核视频经过计算后会得出一个审核分数,当分数超过用户设置的值,则该项审核状态为确认,如无特殊需求,建议用户使用默认值,取值范围为0-100。
- **置信度疑似阈值:** 媒体处理对用户上传的审核视频经过计算后会得出一个审核分数,当分数超过用户设置的 值,则该项审核状态为疑似,用户可以在视频审核页面发起人工复审,如无特殊需求,建议用户使用默认 值,取值范围为0 – 100。



2. 创建好的模板可在模板列表里展示,并能对模板进行筛选查看、编辑和删除等管理操作。

入 腾讯 六

## 媒体质检模板

最近更新时间: 2025-06-13 16:56:41

### 概述

媒体质检服务可以全面识别媒体资产问题,验证内容是否符合要求,并提供相应的建议。用户可以在控制台直接使用 预设模板或创建媒体质检模板,来自定义质检参数。

媒体质检模板				
创建媒体质检模板				输入模板 ID 搜索 Q
模板名称/ID	创建时间	更新时间	模板类型 ▼	操作
Picture Quality Detection	2024-06-19 09:59:09	2024-08-26 10:20:19	系统预设	查看编辑删除
Quality Scoring	2024-06-19 09:59:09	2024-06-27 10:06:24	系统预设	查看编辑删除
Container Diagnosis 20	2024-06-19 09:59:09	2024-06-27 10:06:24	系统预设	查看编辑删除
Universal Template	2024-06-19 09:59:09	2024-08-26 10:19:51	系统预设	查看编辑删除
共 4 条				10 ▼ 条/页

质检内容包括:

- 格式诊断:媒体诊断是针对媒体流进行实时诊断的云端音视频处理服务,可分析流信息异常、时间信息异常、流 状态异常、容器封装异常和解码异常等。
- •视频无参考评分:对视频质量进行无参考状态下的打分,分数区间在0-100分。
- 画面质量:提供包括但不限于花屏、黑屏、抖动、噪点、马赛克、低光照、二维码、条形码、小程序码检测等多
   种质检功能。
- 声音检测:提供包括但不限于静音、低音、爆音检测等多种质检功能。

### 质检模板参数说明

在质检模板中可以选择开启质检项,以及设置质检项参数。媒体质检计费可以参考 计费说明。



#### ← 创建媒体质检模板

模板信息	
模板名称	请输入模板名称
	仅支持 中文、英文、数字、_、-和. 六种格式,长度不能超过64个字符
格式诊断	格式诊断是针对媒体流进行实时诊断的云端音视频处理服务,可分析流信息异常、时间信息异常、流状态异常、容器封装异常和解码异常等
无参考评分	▲ 40-60 较差 / 60-80 一般 / 80-100 较好

#### 画面内容质量检测

马赛克检测			. In B	
花屏检测		<b>1</b> 1	1.200	
模糊检测		-		and the second diversion of th
抖动检测			(2A)	
噪点检测			( )	
二维码检测			X	VI
条形码检测			-	
小程序码检测		<b>马赛克检测</b> 检测画面中是	<b>ERROR</b> 是否存在马赛克	
黑白边检测		检测间隔:	1000	毫秒
纯色屏检测		持续时长:	0	毫秒
低光照检测		置信度:	80	
过曝检测				
问题记录方式 💽 🚺	仅记录时间段	问题段首尾截	图	
音频内容质量检测				
静音检测		静音检测	ERROR	
低音检测		检测音频是召	百存在静音片段	
爆音检测		检测间隔:	100	毫秒
		持续时长:	1000	毫秒
		置信度:	0	

检测类型	检测项	参数说明
格式诊断	格式诊断	媒体诊断是针对媒体流进行实时诊断的云端音视频处理服务,可分 析流信息异常、时间信息异常、流状态异常、容器封装异常和解码 异常等。



质量评分	无参考评分	开启后,打开无参考打分和低质量检测。 参考分值: •40-60分:质量较差; •60-80分:质量一般; •80-100分:质量较好。 可设置"阈值"和"检测间隔"两个参数。阈值对应无参考打分的 分值,当评分小于设定阈值时上报;检测间隔单位是毫秒 (ms)。
画面质量问题	马赛克检测	检测画面中是否存在马赛克。当检测出的置信度大于等于设定值时 上报。 • 置信度取值范围 [0,100]; • 检测间隔单位是毫秒(ms),取值需大于500ms; • 持续时间范围 0-60000ms。
	花屏检测	检测由于传输错误或解码错误等问题造成的画面损坏、错乱、扭曲 等效果。当检测出的置信度大于等于设定值时上报。 • 置信度取值范围 [0,100]; • 检测间隔单位是毫秒(ms),取值需大于500ms; • 持续时间范围 0-600000ms。
	模糊检测	检测由于聚焦不当或物体运动等原因导致的图像模糊。阈值为检测 时的评估基准,阈值设置的越大,图片越容易被认为是模糊。 ④阈值取值范围 [0,100]; ●检测间隔单位是毫秒(ms),取值需大于500ms; ●持续时间范围 0-600000ms。
	抖动检测	检测由于录制设备晃动导致的画面抖动。阈值为判定抖动的基准, 阈值越大抖动越剧烈,抖动剧烈程度大于设置阈值时上报。 •阈值取值范围 [1,10]; •检测间隔不可设置; •持续时间范围 0-600000ms。
	噪点检测	检测画面是否存在随机分布的黑白斑点、噪点等类似雪花效果的现象。阈值为判定噪点的基准,阈值越大噪点越明显,噪点强度程度大于等于设置阈值时上报。 • 阈值取值范围 [0,100]; • 检测间隔单位是毫秒(ms),取值需大于500ms; • 持续时间范围 0-600000ms。
	二维码检测	检测画面中是否存在二维码。当检测出的置信度大于等于设定值时 上报。 • 置信度取值范围 [0,100];

🔗 腾讯云	
-------	--

		<ul> <li>• 检测间隔单位是毫秒(ms),取值需大于500ms;</li> <li>● 持续时间范围 0-600000ms。</li> </ul>
	条形码检测	检测画面中是否存在条形码。当检测出的置信度大于等于设定值时 上报。 • 置信度取值范围 [0,100]; • 检测间隔单位是毫秒(ms),取值需大于500ms; • 持续时间范围 0-600000ms。
	小程序码检测	检测画面中是否存在小程序码。当检测出的置信度大于等于设定值 时上报。 • 置信度取值范围 [0,100]; • 检测间隔单位是毫秒(ms),取值需大于500ms; • 持续时间范围 0-600000ms。
	黑白边检测	检测画面的四周是否存在黑白边。 • 阈值取值范围 [0,50]; • 检测间隔单位是毫秒(ms),取值需大于500ms; • 持续时间范围 0-600000ms。
纯色屏检测	纯色屏检测	检测画面是否只有一个颜色。阈值为低光照像素的百分比,当检测 百分比大于等于设置阈值时上报。 • 阈值取值范围 [90,100]; • 检测间隔单位是毫秒(ms),取值需大于500ms; • 持续时间范围 0-600000ms。
<b>六 赤</b> ഹ 101	低光照检测	检测画面亮度是否过低。阈值为低光照像素的百分比,当检测百分 比大于等于设置阈值时上报。 • 阈值取值范围 [80,100]; • 检测间隔单位是毫秒(ms),取值需大于500ms; • 持续时间范围 0-600000ms。
元这世州	过曝检测	检测画面亮度是否过高。阈值为过曝像素的百分比,当检测百分比 大于等于设置阈值时上报。 • 阈值取值范围 [50,100]; • 检测间隔单位是毫秒(ms),取值需大于500ms; • 持续时间范围 0-600000ms。
声音检测	静音检测	检测音频是否存在静音的情况。 • 阈值取值范围不可编辑; • 检测间隔单位是毫秒(ms),取值需大于0ms; • 持续时间范围 0-600000ms。



低音检测	检测音频是否存在音量低片段。当音频分贝低于设定值时上报。 • 分贝值取值范围 [0,20]; • 检测间隔单位是毫秒(ms ),取值需大于0ms; • 持续时间范围 0-600000ms。			
爆音检测	检测音频是否存在音量过高片段。当音频分贝高于设定值时上报。 • 分贝值取值范围 [70,96]; • 检测间隔单位是毫秒(ms),取值需大于0ms; • 持续时间范围 0-600000ms。			



## 截图模板

最近更新时间: 2024-09-12 17:53:51

目前媒体处理控制台支持时间点截图、采样截图、雪碧图截图和视频转动图的截图方式,并提供系统预设模板,您可 以在服务编排管理中直接使用。此外,您还可以根据业务需要自定义创建截图模板。单击**创建截图模板**,即可进入模 板自定义设置。

### 时间点截图

在截图类型中选择时间点截图,截图的时间点需在服务编排管理中配置,模板仅进行模板名称、图片尺寸的配置,详 细配置方式请参见 服务编排管理 。

配置项	说明
模板名称	仅只支持中文、英文、数字、下划线()、短横线(−)和句点(.),长度不能超过64个字符。
图片格式	JPG、WEBP、PNG。
图片尺寸	图片宽度和高度要求限制在128px - 4096px。
填充方式	当视频流配置宽高参数与原始视频的宽高比不一致时,对转码的处理方式,即为"填充"。 支持选择留黑、拉伸、留白和高斯模糊。

#### 预置参数模板列表:

模板	输出格式	宽度	高度	填充方式(FillType)	
ID	(Format)	(Width)	(Height)		
10	JPG	同源	同源	拉伸	

### 采样截图

#### 在截图类型中选择采样截图。

配置项	说明
模板名称	仅只支持中文、英文、数字、下划线()、短横线(−)和句点(.),长度不能超过64个字符。
图片格式	JPG、WEBP、PNG。
图片尺寸	图片宽度和高度要求限制在128px - 4096px。
采样间隔	采样间隔可按百分比(%)或时间(s ),为百分比时,间隔最大不超过100
填充方式	当视频流配置宽高参数与原始视频的宽高比不一致时,对转码的处理方式,即为"填充"。



支持选择留黑、拉伸、留白和高斯模糊。

#### 预置参数模板列表:

模 板 ID	输出格式 (Format )	宽度 (Widt h)	高度 (Heig ht)	采样方式 (SampleTyp e)	截图间隔 (Interval )	填充方式 (FillType)
10	JPG	同源	同源	按百分比	10%	拉伸

### 雪碧图截图

在截图类型中选择雪碧图截图。

配置项	说明
模板名称	仅只支持中文、英文、数字、下划线()、短横线(−)和句点(.),长度不能超过64个字符
图片格式	JPG、WEBP、PNG。
图片尺寸	图片宽度和高度要求限制在128px - 4096px
采样间隔	采样间隔可按百分比(%)或时间(s ),为百分比时,间隔最大不超过100
小图行数	正整数,小图行数乘以小图列数不超过100
小图列数	正整数,小图行数乘以小图列数不超过100
填充方式	当视频流配置宽高参数与原始视频的宽高比不一致时,对转码的处理方式,即为"填充"。 支持选择留黑、拉伸、留白和高斯模糊。

创建完成的截图模板会在模板列表里展示,其中可以查看截图模板名称、截图类型、图片尺寸及模板类型等信息。还 可以对自定义模板进行查看、编辑和删除操作。系统预设模板只支持查看,不支持编辑和删除。

### 预置参数模板列表

模 板 ID	输出格 式 (For mat)	小图宽 度 (Widt h)	小图高 度 (Heig ht)	小图行 数 (Row s)	小图列数 (Colu mns )	采样方式 (Sample Type)	截图间隔 (Interval)
10	JPG	142	80	10	10	按时间间隔	10秒

### 转动图模板



系统提供转动图预设模板,您可以在服务编排管理中直接使用。此外,您还可根据业务需要自定义创建转动图模板。 切换至转动图模板,单击**创建转动图模板**,进入模板自定义设置。

转动图的时间点需在服务编排管理中配置,模板仅进行图片类型、帧率、图片质量、图片尺寸的配置,详细配置方式 请参见 服务编排管理 。

配置项	说明
模板名称	仅支持中文、英文、数字、下划线(),长度不能超过64个字符。
图片类型	支持 WEBP 和 GIF。
帧率	动图帧率限制在 1fps - 30fps
图片质量	0-100(图片质量指转动图的画质,画质越高,转动图占用的存储就越大)
图片尺寸	图片的宽度和高度需限制在0和128px - 4096px

创建完成的转动图模板会在模板列表里展示,其中可以查看转动图模板名称、图片类型、帧率、图片质量、图片尺寸 及模板类型等信息,还可对自定义模板进行查看、编辑和删除操作。系统预设模板只支持查看,不支持编辑和删除。

### 预置参数模板列表

模板 ID	图片格式(Format)	分辨率(Resolution)	帧率(FPS)
20000	GIF	同源	2
20001	WEBP	320 * 按比例缩放	2



## 水印模板

最近更新时间: 2024-10-21 16:28:23

1. 系统不提供预设水印模板,您可根据业务需要自定义创建。单击创建水印模板,进入模板自定义设置。

配置项	说明
模板名称	仅只支持中文、英文、数字、下划线()、短横线(−)和句点(.),长度不能超过64个字符
水印类型	图片水印
水印图片	支持 PNG 和 JPG 格式的图片,为了最佳视觉效果,推荐透明图片 PNG 格式;图片大小 不能大于200KB,尺寸在200px * 200px范围内
基准位置	默认左上为基准点,可选右上、左下以及右下位置,可根据垂直偏移和水平偏移来调整
垂直偏移	垂直偏移百分比代表水印与左上角的垂直距离与垂直高度的比率,通过调整垂直偏移百分比 进行水印垂直位置配置
水平偏移	水平偏移百分比代表水印与左上角的水平距离与水平宽度的比率,通过调整水平偏移百分比 进行水印水平位置配置
水印尺寸	可选择按百分比 % 或像素 px 调整大小,如果单位选择 % 时,则按原有的尺寸来进行百分 百比例缩放;如果单位选择 px 时,则根据指定大小缩放水印

 2. 创建完成的水印模板会在模板列表里展示,其中可以查看水印模板名称、预览水印文件、格式、类型、水印位置 及水印尺寸等信息,还可以对该水印模板进行查看、编辑和删除操作。

## 🔗 腾讯云

## 直播录制模板

最近更新时间: 2025-05-13 11:10:21

 系统提供预设录制模板,您可根据业务需要自定义创建。单击创建直播录制模板,进入模板自定义设置。在创建 模板页面填写对应信息,按下保存生成模板。

配置项	说明
模板名称	仅只支持中文、英文、数字、下划线()、短横线(−)和句点(.),长度不能超过64个字 符。
模板描述	仅只支持中文、英文、数字、空格、下划线()、短横线(−)和句点(.),长度不能超过 256个字符。
录制格式	支持 HLS 和 MP4: • 对于 HLS 格式,可以配置:单个 TS 时长、录制周期、续录等待时长。 • 对于 MP4 格式,可以配置:录制周期。
单个 TS 时长	单个 TS 时长填写范围5~30秒。
录制周期	范围10~720分钟,超过设定的录制周期后,将生成新的文件。
续录等待时长	续录等待时长会直接影响录制文件生成的时间。当断流间隔不超过设置的续录等待时 长时,一个直播流只会生成一个文件。请合理设置续录等待时长,续录等待时长可设 置范围为 60~1800秒。如果不填写,则代表关闭续录等待功能。

2. 创建完成的录制模板会在 直播录制模板列表 里展示,其中可以查看录制模板名称、模板描述、TS 时长、录制周期、续录等待时长等信息,还可以对自定义模板进行查看、编辑和删除操作。



## 用量统计

最近更新时间: 2025-04-28 10:35:52

### 操作场景

登录媒体处理控制台,单击 <mark>用量统计</mark>,该页面提供媒体处理详细数据。

## 公有云用量详情

该页面统计了媒体处理公有云用量数据,包含: 音视频转码、截图、智能审核、智能分析等任务类型的数据统计。

- 各类型任务均提供时间维度为今天、昨天、近7天、近30天以及可自定义60天内任意时间段的统计维度。
- 支持查看并下载按天级别的用量详情。

用量统计	公有云用量	•													
转码统计	截图统	十   媒体 AI	音视频增强	直播录制	媒体质检										
全部	普通转码	极速高清转码	视频编辑	转码时长	转码任务数	全部	实时转码	闲时转码	全部	腾讯云存储触发	AWS触发				
今天	昨天	近7天 近30天	2025-03-29	~ 2025-04-27	Ċ.										
各转码类	<b>型趋势</b> (单位	: 分钟) <b>全部转码</b> ;	类型	v											
60		^													
50															
30															
20															
10											~				
2025-03	8-29	2025-04-01	2025-0	4-04	2025-04-07		2025-04-10	2025	5-04-13	2025-04-16	20	)25-04-19	2025-04-22	2025-04-25	
各转码详	情														Ŧ
日期					编码	规格					转码时长	分钟)			
2025-04	1-17				H26	4 高清(720	P)				3.77				
2025-04	1-09				H26	i4 全高清(10	080P)				1.88				
2025-04	1-09				H26	64 高清(720	P)				1.88				Ξ
2025-04	1-08				H26	i4 全高清(10	080P)				0.93				

## SDK 用量详情

该页面统计了媒体处理 Codec SDK 的用量数据。

- 支持按时长或核心查看转码用量数据。
- 提供时间维度为今天、昨天、近7天、近30天以及可自定义60天内任意时间段的统计维度。



### • 支持查看并下载按天级别的用量详情。

用重统计 SDK用量 ~ 转码统计			
時长用量         核の用量         採得時长         終時任务数         今天         昨天         近7天         近30天         2024-06-07 ~ 2024-06-13         1			
<b>时长用量趋势</b> (単位:分钟) 全部铁码类型 ▼			
	斩干数据		
	B/UX/JB		
计公开局设施			1
		转码时长(分钟)	÷
	智无数据		
#0.6			50 ▼ 条/页 🛛 🖌 1 /1页 🕨 🖂

## 资源包管理

最近更新时间: 2024-07-29 11:25:31

### 使用场景

该页面支持查看该账号下购买的媒体处理普通转码、极速高清转码资源包,以及查询资源包使用明细。

### 资源包查询

登录 媒体处理控制台,单击 资源包管理,进"资源包列表"页面,在该页面中,您可以查看购买的资源包信息,如 下图所示:

媒体处理	资源包管理							
₽ 概览	资源包列表 使用明	细						
■ 任务管理	请输入资源包ID,多个资源	包ID之间用英文;间隔开	Q					
● 用量统计	资源包ID	资源包状态	资源包类型	资源总量(分钟)	资源剩余量(分钟)	生效时间 🕈	结束时间 ↑	操作
😪 工作流 🔹 👻		可用	极速高清转码资源包	3000	2717	2022-07-05	2023-07-04	退款
局 模板管理 *		可用	普通转码资源包	6000	782	2022-07-06	2023-07-05	退款
资源包管理								
◎ 通用管理 🔹 👻	****	已冻结	极速高清转码资源包	6000	6000	2022-06-23	2023-06-22	退款
		已冻结	极速高清转码资源包	6000	6000	2022-06-23	2023-06-22	退款
		已冻结	极速高清转码资源包	3000	3000	2022-06-23	2023-06-22	退款
		已冻结	普通转码资源包	6000	6000	2022-06-23	2023-06-22	退款
		已冻结	普通转码资源包	300	300	2022-06-23	2023-06-22	退款

列名称	解释说明
资源包 ID	您所购买的资源包的唯一表示,您可通过资源包 ID 在表格上方进行资源包的搜索。
资源包状态	标识该资源包当前的状态,当前资源包状态包含:可用、已过期、已冻结、已用完。 • <b>可用:</b> 资源包有效,可以正常使用。 • <b>已冻结:</b> 由于某些原因,资源包被冻结,不可继续使用。 • <b>已过期:</b> 资源包超过有效期,不可使用,资源包有效期为一年时间,生效时间距离当前时间超过一年,即为已过期状态。 • <b>已用完:</b> 资源包已用完,不可继续使用。
资源包类型	资源包类型包括:普通转码资源包、极速高清转码资源包 两种类型,在列表中可以通过资 源包类型对资源包进行筛选。



资源总量	该资源包初始含资源总量,不随资源包的使用而变化。
资源剩余量	该资源包当前剩余资源量,随着资源包的使用而减少,当剩余资源量为0时,该资源包为 已用完状态。
生效时间	购买资源包后,资源包开始有效的时间点。
结束时间	资源包有效期为一年,结束时间为资源包生效时间开始,一年后到期。
	单击退款按钮可以对购买的资源包进行退款操作。
操作	

### 使用明细查询

登录 媒体处理控制台,单击 资源包管理,进"资源包列表"页面,在该页面中,切换页面上方 Tab 至**使用明细**您 可以查看资源包的使用明细信息,如下图所示:

媒体处理	ž	资源包管理					
₩ 概览		资源包列表 使用明细					
■ 任务管理		抵扣日期 选择日期 选择日期	<b>资源包ID</b> 请输入资源包ID	查询	1		
● 用量统计		抵扣日期 ↓	资源包ID	资源包类型 ▼	转码类型 ▼	抵扣前资源包剩余量(分钟)	抵扣后资源包剩余量(分钟)
😪 工作流 🛛 🗸 🗸				and the part and a sume	1 V P J P Vada	Sendere (12 and 1997 have (22 and 1997 have)	
<b>応</b> 模板管理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2022-07-08	100.0007-001	普通转码资源包	普通转码 H264 1080P	785	782
公 资源包管理		2022-07-07		普通转码资源包	普通转码 H265 720P	175	0
◎ 通用管理 ~		2022-07-07		普通转码资源包	普通转码 H265 480P	269	175
		2022-07-07		普通转码资源包	普通转码 H264 4K	283	269

该页面中支持根据抵扣日期和资源包 ID 进行使用抵扣详细信息的检索。

列名称	解释说明
抵扣日期	该条抵扣记录发生的日期。
资源包 ID	该条抵扣记录生效的资源包 ID。
资源包类型	该条资源抵扣生效的资源包的类型,在列表中可以通过资源包类型对抵扣记录进行筛选。
转码类型	该条抵扣记录对应的转码类型,每天同一类型转码会聚合成一条抵扣记录。



抵扣前资源包 剩余量	该条抵扣发生之前,该资源包的剩余可用资源量。
抵扣后资源包 剩余量	该条抵扣发生之后,该资源包的剩余可用资源量。

## 媒体传输 事件管理

最近更新时间: 2024-10-01 17:16:11

### 概述

腾讯云媒体传输(StreamLink)提供稳定、安全的实时传输能力,满足视频供应商快速、稳定、低延时的传输视频流媒体需求。在媒体传输控制台中,主要是基于事件维度、流维度进行业务管理。一个事件可以对应于一次活动/项目,例如:电竞赛事、体育赛事、大型演唱会、发布会等。在事件中可以对相关的流进行汇总管理,每一个流对应一个流的传输链路。在媒体传输中可快速稳定地传输视频流媒体,同时还可对传输过程中的视频流进行全方位的质量监控。

### 事件管理

媒体传输提供了基于事件维度的流管理功能,以便于用户对流按照事件维度进行汇总管理。用户可以将一些互相有关 联的流,放到一个事件下进行管理。通常一个事件可以对应于一次活动/项目,例如:电竞赛事、体育赛事、大型演 唱会、发布会等。创建事件后,用户可以在事件中创建并管理相应的流。

1. 进入媒体处理控制台 > 媒体传输 , 单击创建事件 , 输入事件信息。

创建事件		×
事件名称	请输入	
事件描述	请输入	
	创建取消	

 2. 创建完事件后,在事件概览页面中可以看到所有已创建的事件。对其中某一个事件,还可以对事件中的流进行统 一操作:全部启动、全部停止。也可以进入流管理页面,对流进行详细管理。


创建事件	
运行中 季后赛第一场 ♪	
事件描述	全部停止
事件ID 204932849340	删除
创建时间 2022-09-19	
流数量 0	
今郎卢动 这签理	



流管理

流管理

最近更新时间: 2024-07-22 15:25:21

创建事件 后,您可在事件管理页面选择并进入该事件的**流管理**页,可对该事件相关的流进行汇总管理,每一个流对 应一个流的传输链路。

### 创建流

进入 媒体处理控制台 > 更多服务 > 媒体传输 > 事件管理,选中已创建的事件并单击流管理,打开流管理页,单击立即创建。

← • Test ▼	
请先在事件中创建一路传输流	
立即创建	Are mining and a
目前可选择华东、亚洲、香港/旗门/台湾(中国地区)、美国西部和欧洲区域下的多个节点。 若需更多节点部署及支持效迎 <mark>联系我们 </mark> 2	e The

- 2. 创建流时,需要输入以下信息:
  - 流名称: 您可以填写一个简单的名称,方便您管理多个 Flow 信息。
  - 最大带宽:选择您的流的最大码率,系统会据此为您分配网络资源。
  - 地域:选择流输入所在地域。

凹建流		×
流名称 *	请输入流名称	
最大带宽 *	请选择最大带宽	•
地域 *	请选择地域	v

3. 创建流后,在流管理页面中查看所有流。其中,在流列表中可以对流进行操作,包括: 启动、停止、删除、导出 地址,并且可以支持批量操作。

← • Test ▼		
<ul> <li>流列表 輸入流D、流名称 Q、</li> <li>+ 创建 / 批量操作</li> </ul>	test ✔ _ 地址 ■日志 ✔ 健康 流d 018b3baacbea1ea50695022e43e0 节点 ap-chengdu 状态 未启动 最大带宽 10 Mbps	启动制除
未启动       test       ・・・         五点       成都          第10       0.18b3baacbea1ea50695          0.22e43e0	注 注 注 定 定 定 定 定 定 定 定 定 の に に に に に に に に に に に に に	北京 首亦 <sub>庆京</sub> 上考 T洲 著
	输入/输出	• 添加輸入 🛛 🙎 安全组 🛈
	智无数据, 请 🕇 添加輸入	=

# 添加流输入和输出

最近更新时间: 2025-06-27 14:26:01

进入 流管理 页后,可在流列表中对于选定的流进行 添加输入 和 添加输出 管理:



# 添加输入

单击**添加输入**,配置输入流信息:

- 输入名称: 您可以填写一个简单的名称,方便您管理多个 Input 信息。
- 协议类型:选择输入协议,不同的协议需要的设置不同,其中,支持的协议类型包括:SRT、RTMP\_PUSH、 RTMP\_PULL、RTP、RTSP\_PULL、RIST。
- 输入区域:选择您输入节点的区域。
- 输入可用区:选择您输入区域的可用区,可以根据业务需要进行选择。

各协议类型输入的其它配置字段,参考下文的配置详情。

×

创建输入				
輸入名称★	请输入输入名称	协议类型 *	请选择协议类型	~
输入区域	长沙 ~	输入可用区	请选择可用区	~
容灾配置 🗸				
40.) 32144.45	您可以添加你对输入源的描述信息,以方便与其他输入源进行区别。			

#### **SRT Listener**

腾田元

若选择此协议,则:

- 输入名称: 您可以填写一个简单的名称,方便您管理多个 Input 信息。
- 协议类型: SRT。
- 输入区域:选择您输入节点的区域。
- 输入可用区:选择您输入区域的可用区,可以根据业务需要进行选择。
- 模式:选择 Listener 模式,此模式下,您需要在推流侧使用 SRT 的 Caller 模式请求媒体传输 (StreamLink),并推送流到输入节点。具体地址,您可以在流的地址中查看。
- 延迟设置:设置服务侧延迟参数,若推流侧和媒体传输的区域在同一个国家,建议设置为120ms;若推流侧和媒体传输的区域在不同的国家,建议设置200ms;若推流侧和媒体传输的区域在不同的洲,建议设置1000ms;
   具体可以根据分配的 IP 进行实际调整。
- FEC:前向纠错功能;开启SRTFEC功能后,在数据发送端可以发送冗余数据包,这样当部分数据包丢失时,媒体传输的接收端仍能通过冗余信息恢复原始数据。
- 解密设置:如果您需要更高的安全性,您可以使用 SRT 的加密功能。需要您在此处打开开关,并填写密钥以及 密钥长度两个字段。同时,您需要在推流侧设置加密 Key 以及 Key 的长度,否则您将推流失败。
  - **解密密钥**:开启加密后,您需要在此字段填写用于加密和解密的 Key ,同时需要在推流侧设置相同的 Key 。

○ 密钥长度:开启加密后,您需要在此字段选择加密 Key 的长度,推流侧参数需要与此处保持一致。

- **容灾配置:** SRT Listener 可以提供容灾配置,开启后,您可以再选择一个输入可用区。系统将会生成两个推流 地址(在地址中查看),您可以同时推送两路流到媒体传输。先收到的流将会作为主路生效,主路断开后将会自 动切换到另外一路。
- 安全组:选择已配置好的安全组,用于限制推流使用的 IP,以此增强安全性。安全组的创建可以参见 设置 IP 安全组。



输入名称 •	请输入输入名称	协议类型 *	SRT v	,
输入区域	广州 ~	输入可用区	请选择可用区	•
模式★	Listener V	延迟设置 () *	120	
FEC (j)		解密设置 ()		
容灾配置 🗸				
安全组	请选择安全组		~	,
输入源描述	您可以添加你对输入源的描述信息,以方	便与其他输入源进行区别。		

### **SRT Caller**

若选择此协议,则:

- 输入名称: 您可以填写一个简单的名称, 方便您管理多个 Input 信息。
- 协议类型: SRT。
- 输入区域:选择您输入节点的区域。
- 输入可用区:选择您输入区域的可用区,可以根据业务需要进行选择。
- 模式:选择 Caller 模式,此模式下, 媒体传输(StreamLink )将使用 SRT 协议 Call 您提供的源流地址, 以此获取源流。
- 源地址:填写您源流的 IP 地址,也可以填写域名。
- 源端口: 您源流地址的端口。
- 流ID: 您源流的流 ID。
- 延迟设置:设置服务侧延迟参数,源流地址和媒体传输的区域在同一个国家,建议设置为120ms;源流地址和媒体传输的区域在不同的国家,建议设置200ms;源流地址和媒体传输的区域在不同的洲,建议设置1000ms;
   具体可以根据分配的 IP 进行实际调整。
- FEC:前向纠错功能;开启SRTFEC功能后,在数据发送端可以发送冗余数据包,这样当部分数据包丢失时,媒体传输的接收端仍能通过冗余信息恢复原始数据。
- 解密设置:如果源流开启了加密,则需要打开此开关,并填写密钥以及密钥长度两个字段,否则将拉流失败。
  - 解密密钥:如果您的源流开启了加密,您需要在此字段填写相关的 Key ,否则将拉流失败。
  - 密钥长度:如果您的源流开启了加密,您需要在此字段选择 Key 的长度,长度需要和源流设置的长度保持 一致。
- 容灾配置:目前 SRT Caller 不支持容灾切换,故此选项暂不开放。



输入名称 •	请输入输入名称	协议类型 *	SRT	~
输入区域	广州 ~	输入可用区	请选择可用区	~
模式 *	Caller ~	源地址 (j) *	支持输入IP或者域名	
源端口 *	请输入源端口	流ID (j)	请输入流ID	
延迟设置 () *	120	FEC (j)		
解密设置 (j)		容灾配置 🖉		
输入源描述	您可以添加你对输入源的描述信息,以方便与其他输入源进行区别。			

## **RTMP\_PUSH**

若选择此协议类型,您需要将流推送到系统生成的推流地址上。

- 输入名称: 您可以填写一个简单的名称,方便您管理多个 Input 信息。
- 协议类型: RTMP\_PUSH。
- 输入区域:选择您输入节点的区域。
- 输入可用区:选择您输入区域的可用区,可以根据业务需要进行选择。
- **容灾配置:** 容灾功能开启后,您可以再选择一个输入可用区。系统将会生成两个推流地址(在地址中查看),您
   可以同时推送两路流到 媒体传输。先收到的流将会作为主路生效,主路断开后将会自动切换到另外一路。
- 弹性直播:开启弹性直播功能后,系统会在流输入后叠加延播时间,再进行输出。延播时间可以支持设置为10-300秒。
- 安全组:选择已配置好的安全组,用于限制推流使用的 IP,以此增强安全性。安全组的创建可以参见 设置 IP 安全组。

输入名称 *	请输入输入名称	协议类型 *	RTMP_PUSH	~
输入区域	长沙 ~	输入可用区	请选择可用区	~
容灾配置 🖉		弹性直播 (i)		
安全组	请选择安全组			~
輸入源描述	您可以添加你对输入源的描述信息,以方便与其他输入源进行区别。			

## **RTMP\_PULL**

若选择此协议,媒体传输将从您指定的流地址拉流。

• 输入名称: 您可以填写一个简单的名称,方便您管理多个 Input 信息。



- 协议类型: RTMP\_PULL。
- 输入区域:选择您输入节点的区域。
- 输入可用区:选择您输入区域的可用区,可以根据业务需要进行选择。
- 源地址: RTMP URL, 示例: rtmp://example.com/live 。
- 流密钥: RTMP 流密钥, 示例: e18c3c4dd05aef020946e6afbf9e04ef。
- 容灾配置:目前 RTMP\_PULL 协议不支持容灾切换,故此选项暂不开放。
- 弹性直播:开启弹性直播功能后,系统会在 Input 输入后叠加延播时间,再进行 Output 输出。延播时间可以支 持设置为10-300秒。

输入名称 *	请输入输入名称	协议类型 *	RTMP_PULL	~
输入区域	长沙 ~	输入可用区	请选择可用区	~
源地址 *	请输入源地址	流秘钥 *	请输入流秘钥	
容灾配置 🗸		弹性直播 ()		
輸入源描述	您可以添加你对输入源的描述信息,以方便与其他输入源进行区别。			

#### RTP

若选择此协议,您需要将流推送到系统生成的推流地址上。

- 输入名称: 您可以填写一个简单的名称,方便您管理多个 Input 信息。
- 协议类型: RTP。
- 输入区域:选择您输入节点的区域。
- 输入可用区:选择您输入区域的可用区,可以根据业务需要进行选择。
- **容欠配置**: 容灾功能开启后,您可以再选择一个输入可用区。系统将会生成两个推流地址(在地址中查看),您
   可以同时推送两路流到媒体传输。先收到的流将会作为主路生效,主路断开后将会自动切换到另外一路。
- 安全组:选择已配置好的安全组,用于限制推流使用的 IP,以此增强安全性。安全组的创建可以参见 设置 IP 安全组。

输入名称 *	请输入输入名称	协议类型*	RTP	~
输入区域	长沙 ~	输入可用区	请选择可用区	~
容灾配置 🗸				
安全组	请选择安全组			~
輸入源描述	您可以添加你对输入源的描述信息,以方便与其他输入源进行区别。			



## **RTSP\_PULL**

若选择此协议,媒体传输将从您指定的流地址拉流。

- 输入名称: 您可以填写一个简单的名称,方便您管理多个 Input 信息。
- 协议类型: RTSP\_PULL。
- 输入区域:选择您输入节点的区域。
- 输入可用区:选择您输入区域的可用区,可以根据业务需要进行选择。
- 源地址: RTSP URL,示例: rtsp://ip:port/live/stream。
- 容灾配置:目前 RTSP\_PULL 协议不支持容灾切换,故此选项暂不开放。

输出类型 ()	● 单点   ○ 多路	输出名称 *	请输入输出名称
协议类型 *	RTSP_PULL ~	输出区域*	请选择 🖌 🖌
输出可用区间	请选择可用区 🖌 🖌 🖌		
安全组	请选择安全组		~
输出描述	您可以在此添加对输出点的描述信息,以方便想	您与其它输出点进行区别	开来。

### **RIST Listener**

若选择此协议,则:

- 输入名称: 您可以填写一个简单的名称,方便您管理多个 Input 信息。
- 协议类型: RIST。
- 输入区域:选择您输入节点的区域。
- 输入可用区:选择您输入区域的可用区,可以根据业务需要进行选择。
- 配置方案: 支持 Simple、Main。
- 模式:目前仅支持 Listener 模式,此模式下,您需要在推流侧使用 RIST 的 Caller 模式请求媒体传输,并推送流到 Input 节点。具体地址,您可以在流的地址中查看。
- 缓冲区:缓冲区大小,单位为毫秒,支持50-5000ms。
- 容灾配置:目前 RIST Listener 协议不支持容灾切换,故此选项暂不开放,敬请期待。
- 安全组:选择已配置好的安全组,用于限制推流使用的 IP,以此增强安全性。安全组的创建可以参见 设置 IP 安全组。

输入名称*	请输入输入名称	协议类型 *	RIST ~
输入区域	长沙 ~	输入可用区	请选择可用区 🗸
配置方案	Main ~	模式*	Listener ~
缓冲区 (j) *	- 120 + 室秒	容灾配置 🗸	
安全组	请选择安全组		~
输入源描述	您可以添加你对输入源的描述信息,以方便与其他输入源进行区别。		

## 添加输出

#### Output 协议

根据 Input 节点的协议类型,可以创建的 Output 节点协议如下:

Input 协议	Output 可选协议
RTMP_PUSH、RTMP_PULL	RTMP_PUSH、RTMP_PULL、SRT
SRT	SRT、RTMP_PUSH、RTMP_PULL
RTP	RTP
RTSP_PULL	RTSP_PULL
RIST	RIST

#### Output 类型

对于输出节点,有两种类型可以选择:单点类型、多路类型。其中,单点类型为常见的通用场景,可以更好地控制 Output 节点的输出流量用量;多路类型适合用于内容接收方的数量更多的场景,即:对同一个 Output 节点,拉 流数量会超过4路。

- 单点: 单点类型的 Output 节点,最多可以支持1路推流或者4路拉流,超过数量限制的请求将被拒绝。
- 多路: 多路类型的 Output 节点,当前仅支持 SRT Listener,不限制拉流数量。

#### <u>小 注意:</u>

- 媒体传输的计费项中包括:传输费用、机器运行费用、转推流量费用。详细说明请参考:媒体传输计费
   说明。
- 传输费用:对于单点类型、多路类型,用量统计方式没有区别,均为:按照每条链路的当日带宽峰值进 行累加计费。



- 机器运行费用:对于单点类型和多路类型, Input 节点的用量统计方式没有区别,均为: Input 节点数 量 × 任务时长; Output 节点的用量统计方式有区别,单点类型的 Output 是: Output节点数量 × 任务时长,多路类型的 Output 是: (Output 节点的拉流总数量 / 4) × 任务时长。
- 转推流量费用:对于单点类型和多路类型,用量统计方式没有区别,均为:按 Output 节点输出流量总 量进行计费。

#### 添加单点类型的 Output

单击**添加输出**,输出类型选择单点,配置输出流信息:

输出类型(j	● 单点   ○ 多路	输出名称 *	请输入输出名称	
协议类型 *	请选择协议类型	输出区域 *	请选择	,
输出可用区()	请选择可用区 🖌 🗸			
输出描述	您可以在此添加对输出点的描述信息,以	方便您与其它输出点进行区别	开来。	

### RTMP\_PUSH

若选择此协议, Output 会将流转推到您指定的地址。

- 输出名称: 您可以填写一个简单的名称,方便您管理多个 Output 信息。
- 协议类型: RTMP\_PUSH。
- 输出区域: Output 所在区域, 在这里选择您将流传输到的区域。
- 输出可用区: Output 所在区域的可用区,可以根据业务需要进行选择。
- 音频 PID:对于含有多音轨的流,您可以通过输入 PID 来指定需要使用的音轨,PID 可以输入1到8191之间的 正整数。
- 视频 PID:对于含有多个视频轨的流,您可以通过输入 PID 来指定需要使用的视频轨, PID 可以输入1到8191
   之间的正整数。
- 输出至同地域的云直播:开启后,可以将直播流传输至同地域的 云直播 节点,请填写相应的云直播推流域名。
   当转推至同地域的云直播节点时,媒体传输将不收取转推流量费用。
- 目的地 URL: RTMP URL, 示例: rtmp://example.com/live 。
- 流密钥: RTMP 流密钥, 示例: e18c3c4dd05aef020946e6afbf9e04ef。



输出类型 (j)	● 单点   ○ 多路	输出名称 *	请输入输出名称
协议类型 *	RTMP_PUSH ~	输出区域 *	请选择
输出可用区间	请选择可用区 🗸 🗸	音频 PID (j)	
视频 PID (j)		输出至同地域 云直播(i)	
目的地URL *	请输入目的地URL	流秘钥 *	请输入流秘钥
输出描述	您可以在此添加对输出点的描述信息,以	方便您与其它输出点进行区别	山开来。

#### **RTMP\_PULL**

若您需要从 Output 拉流,则可以在 Output 中选择此协议。创建 Output 后,您可以在 流的地址列表中获取拉流 地址。

- 输出名称:您可以填写一个简单的名称,方便您管理多个 Output 信息。
- 协议类型: RTMP\_PULL。
- 输出区域: Output 所在区域, 在这里选择您将流传输到的区域。
- 输出可用区: Output 所在区域的可用区,可以根据业务需要进行选择。
- **音频 PID**:对于含有多音轨的流,您可以通过输入 PID 来指定需要使用的音轨,PID 可以输入1到8191之间的 正整数。
- 视频 PID:对于含有多个视频轨的流,您可以通过输入 PID 来指定需要使用的视频轨,PID 可以输入1到8191
   之间的正整数。
- •最大拉流数:超过数量限制后的拉流请求将被拒绝,最多支持4路。
- 安全组:选择已配置好的安全组,用于限制拉流使用的 IP,以此增强安全性。安全组的创建可以参见 设置 IP 安全组。



输出类型 🛈	● 单点   ○ 多路	输出名称 *	请输入输出名称
协议类型 *	RTMP_PULL ~	输出区域*	请选择
输出可用区(i	请选择可用区 🖌 🖌	音频 PID (j)	
视频 PID (j)		最大拉流路数 (i) *	- 4 +
安全组	请选择安全组		~
输出描述	您可以在此添加对输出点的描述信息,以方便您与	其它输出点进行区别	开来。

#### **SRT Listener**

若选择此协议,则:

- 输出名称: 您可以填写一个简单的名称,方便您管理多个 Output 信息。
- 协议类型: SRT。
- 输出区域: Output 所在区域, 在这里选择您将流传输到的区域。
- 输出可用区: Output 所在区域的可用区,可以根据业务需要进行选择。
- 模式:选择 Listener 模式,您需要在接收侧使用 SRT Caller 模式,请求 Output。拉流地址展示在 流的列表页。
- 延迟设置:设置服务侧 Latency 参数,若拉流侧和媒体传输的区域在同一个国家,建议设置为120ms;若拉流侧和媒体传输的区域在不同的国家,建议设置为200ms;若拉流侧和媒体传输的区域在不同的洲建议设置1000ms;具体可以根据分配的 IP 进行实际调整。
- FEC:前向纠错功能;开启 SRT FEC 功能后,媒体传输的数据发送端会发送冗余数据包,这样当部分数据包
   丢失时,接收端将能通过冗余信息恢复原始数据。开启此功能后,还需要设置 FEC 矩阵的列数、行数、排列方式,以及自动重传请求 ARQ。
  - 列数: FEC 矩阵的列数,即每行包含的数据包数量,请输入2到50之间的整数。
  - 行数: FEC 矩阵的行数,即每列包含的数据包数量,请输入-50到50之间的整数,但是不能输入0。
  - **排列方式:** FEC 矩阵的排列方式,支持块对齐、阶梯式非块对齐。
  - ARQ: 定义自动重传策略。始终启用,表示一旦检测到丢包,立即触发 ARQ 请求,与 FEC 功能并行。按需启用,表示仅在 FEC 无法修复丢包时,才触发 ARQ 请求。禁用,表示仅依赖 FEC 纠错,不会触发ARQ 请求。
- 开启加密:如果开启了加密,您在接收侧也需要开启加密,并填写加密密钥以及密钥长度两个字段,否则将拉流 失败。
  - 加密密钥:您需要在此字段填写相关的 Key,用于加密。



- 密钥长度: 您需要在此字段选择 Key 的长度。
- •最大拉流数:超过数量限制后的拉流请求将被拒绝,最多支持4路。
- 安全组:选择已配置好的安全组,用于限制拉流使用的 IP,以此增强安全性。安全组的创建可以参见 设置 IP 安全组。

輸出类型 ()	● 单点 🔹 多路		输出名称 ★	请输入输出名称	
协议类型★	SRT	~	输出区域 *	请选择	~
输出可用区()	请选择可用区	~	模式*	Listener	~
延迟设置 () *	120		FEC (j		
开启加密 (j)			最大拉流路数 () <b>*</b>	- 4 +	
安全组	请选择安全组				~
输出描述	您可以在此添加对輸出点的描述信息。	,以方便您与梦	【它輸出点进行区别	山开来。	

#### **SRT Caller**

若选择此协议,则:

- 输出名称: 您可以填写一个简单的名称,方便您管理多个 Output 信息。
- 协议类型: SRT。
- 输出区域: Output 所在区域, 在这里选择您将流传输到的区域。
- 输出可用区: Output 所在区域的可用区,可以根据业务需要进行选择。
- 模式:选择 Caller 模式,此模式下,媒体传输将使用 SRT 协议 Call 您提供的接收地址,以此将流传送到您指 定的地址。
- 目的地址:接收 SRT 推流的 IP 地址,此处也可以填写域名。
- 端口: 接收 SRT 推流的端口。
- 流ID: 流 ID 信息。
- 延迟设置:设置服务侧延迟参数,目的地址和媒体传输的区域在同一个国家,建议设置为120ms;目的地址和媒体传输的区域在不同的国家建议设置200ms;目的地址和媒体传输的区域在不同的洲建议设置1000ms;具体可以根据分配的 IP 进行实际调整。
- FEC:前向纠错功能;开启 SRT FEC 功能后,媒体传输的数据发送端会发送冗余数据包,这样当部分数据包
   丢失时,接收端将能通过冗余信息恢复原始数据。开启此功能后,还需要设置 FEC 矩阵的列数、行数、排列方式,以及自动重传请求 ARQ。
  - 列数: FEC 矩阵的列数,即每行包含的数据包数量,请输入2到50之间的整数。

- 行数: FEC 矩阵的行数,即每列包含的数据包数量,请输入-50到50之间的整数,但是不能输入0。
- **排列方式:** FEC 矩阵的排列方式,支持块对齐、阶梯式非块对齐。
- ARQ: 定义自动重传策略。始终启用,表示一旦检测到丢包,立即触发 ARQ 请求,与 FEC 功能并行。按需启用,表示仅在 FEC 无法修复丢包时,才触发 ARQ 请求。禁用,表示仅依赖 FEC 纠错,不会触发ARQ 请求。
- 开启加密:如果接收侧开启了加密,则需要打开此开关,并填写密钥以及密钥长度两个字段,否则 Output 将推送失败。
  - 加密密钥: 您需要在此字段填写相关的 Key, 用于加密。
  - 密钥长度: 您需要在此字段选择 Key 的长度,长度需要和接收侧设置的长度保持一致。

輸出类型 ()	● 単点 🔹 多路		输出名称 *	请输入输出名称	
协议类型★	SRT	~	输出区域 🔹	请选择	~
输出可用区()	请选择可用区	~	模式*	Caller	~
目的地址 (i) *	支持输入IP或者域名		*	支持输入IP或者域名	
流ID (j)	请输入流ID		延迟设置 ()*	120	
FEC (j)			开启加密 ()		
輸出描述	您可以在此添加对输出点的描述信息,	以方便您与某	其它输出点进行区别	肝来。	

#### RTP

若选择此协议,Output 会将流推送到您指定的地址。

- 输出名称: 您可以填写一个简单的名称,方便您管理多个 Output 信息。
- 协议类型: RTP。

腾讯云

- 输出区域: Output 所在区域, 在这里选择您将流传输到的区域。
- 输出可用区: Output 所在区域的可用区,可以根据业务需要进行选择。
- 目的地址: 接收 RTP 推流的 IP 地址,此处也可以填写域名。
- 端口: 接收 RTP 推流的端口。

# 🔗 腾讯云

输出类型 ()	● 单点   ○ 多路	输出名称 *	请输入输出名称
协议类型 *	RTP Y	输出区域 *	请选择
输出可用区间	请选择可用区 🖌 🖌	目的地址 () *	支持输入IP或者域名
近 *	支持输入IP或者域名		
输出描述	您可以在此添加对输出点的描述信息,以	方便您与其它输出点进行区别	川开来。

#### **RTSP\_PULL**

若选择此协议,则:

- 输出名称: 您可以填写一个简单的名称,方便您管理多个 Output 信息。
- 协议类型: RTSP\_PULL。
- 输出区域: Output 所在区域,在这里选择您将流传输到的区域。
- 输出可用区: Output 所在区域的可用区,可以根据业务需要进行选择。
- 安全组:选择已配置好的安全组,用于限制拉流使用的 IP,以此增强安全性。安全组的创建可以参见 设置 IP 安全组。

输出类型 (j)	● 单点   ○ 多路	输出名称 *	请输入输出名称	
协议类型 *	RTSP_PULL ~	输出区域 *	请选择	~
输出可用区()	请选择可用区 🗸 🗸			
安全组	请选择安全组			~
输出描述	您可以在此添加对输出点的描述信息,以	方便您与其它输出点进行区别	开来。	

#### **RIST Listener**

若选择此协议,则:

- 输出名称: 您可以填写一个简单的名称,方便您管理多个 Output 信息。
- 协议类型: RIST。
- 输出区域: Output 所在区域,在这里选择您将流传输到的区域。



- 输出可用区: Output 所在区域的可用区,可以根据业务需要进行选择。
- 配置方案: 支持 Simple、Main。
- 模式: 目前仅支持 Listener 模式。
- •缓冲区:缓冲区大小,单位为毫秒,支持50-5000ms。
- 最大拉流数:目前仅支持1。
- 安全组:选择已配置好的安全组,用于限制拉流使用的 IP,以此增强安全性。安全组的创建可以参考:设置IP安全组。

输出类型 (j	● 单点 🔹 多路		输出名称 *	请输入输出名称				
协议类型 *	RIST	~	输出区域 *	请选择			~	
输出可用区(i	请选择可用区	~	配置方案	Main			~	
模式 *	Listener	~	缓冲区 🛈 *	_	120	+	毫秒	
最大拉流数 ()*	1							
安全组	请选择安全组							~
输出描述	您可以在此添加对输出点的描述信息,	以方便您与其	<b>其它输出点进行区别</b>	旧开来。				

#### 添加多路类型的 Output

单击**添加输出**,输出类型选择多路。多路类型的 Output 节点不限制拉流数量,需要您自行对拉流方数量进行管 控,并且当前仅支持 SRT Listener。

#### **SRT Listener**

- 输出名称: 您可以填写一个简单的名称,方便您管理多个 Output 信息。
- 协议类型: SRT。
- 输出区域: Output 所在区域, 在这里选择您将流传输到的区域。
- 输出可用区: Output 所在区域的可用区,可以根据业务需要进行选择。
- 模式:选择 Listener 模式,您需要在接收侧使用 SRT Caller 模式请求 Output,拉流地址展示在流的地址列 表页。
- 延迟设置:设置服务侧延迟参数,若拉流侧和媒体传输的区域在同一个国家,建议设置为120ms;若拉流侧和媒体传输的区域在不同的国家,建议设置为200ms;若拉流侧和媒体传输的区域在不同的洲,建议设置 1000ms;具体可以根据分配的 IP 进行实际调整。
- 开启加密:如果开启了加密,您在接收侧也需要开启加密,并填写加密密钥以及密钥长度两个字段,否则将拉流 失败。



- 加密密钥: 您需要在此字段填写相关的 Key, 用于加密。
- 密钥长度: 您需要在此字段选择 Key 的长度。
- 安全组:选择已配置好的安全组,用于限制拉流使用的 IP,以此增强安全性。安全组的创建可以参见 设置 IP 安全组。

输出类型 (j)	📄 单点 🔹 💿 多路	输出名称*	请输入输出名称
协议类型 *	SRT ×	输出区域 *	请选择
输出可用区间	请选择可用区 🗸 🗸	模式 *	Listener ~
延迟设置 ()*	120	开启加密 ()	
安全组	请选择安全组		~
输出描述	您可以在此添加对输出点的描述信息,以7	方便您与其它输出点进行区别	川开来。

## 附录

#### Listener/Caller 模式说明

在数据传输过程中,无论是数据发送侧或者是数据接收侧,都可能使用这两种模式。

#### Listener 模式

- 监听某个端口,等待对方(Caller)来发起请求。
- 推流端(数据发送侧)使用 Listener 模式:本地持有数据源;接收对端请求后,会将数据发送给对端,此时对端应该是 Caller 模式。
- 收流端(数据接收侧)使用 Listener 模式:本地没有数据,需要对端发送数据过来;接收对端请求后,需要对 方将数据发送过来,此时对端应该是 Caller 模式。

#### **Caller** 模式

- 主动向对端(Listener)发起请求。
- 推流端(数据发送侧)使用 Caller 模式:本地持有数据源;推流端主动发起请求后,会将数据发送给对端,此 时对端应该是 Listener 模式。
- 收流端(数据接收侧)使用 Caller 模式:本地没有数据,需要从对端获取数据;收流端主动发起请求后,需要 对方将数据发送过来,此时对端应该是 Listener 模式。

> 腾讯云

# 设置 IP 安全组

最近更新时间: 2024-12-02 14:13:13

### 概述

在 媒体传输 中创建完成 事件 和 流 之后,在 添加输入和输出 时,对于输入协议:SRT Listener、RTMP、 RTP,和输出协议:SRT Listener、RTMP\_PULL、RTSP\_PULL,您可以绑定安全组,以对相应的 IP 地址 进行安全校验。点击**安全组**可进入安全组管理页面,以添加、编辑、删除安全组。





媒体处理		← 安全组							
概览		添加安全组	1				安名称或I	D进行搜索	Q
目 任务管理	~	名称	状态 ▼	ID	创建时间 🕈	操作			
① 用量统计		IPGroup2	未绑定	1,0.000	2024-04-26 14:22:53	编辑	删除	相关流	
😪 工作流	~	IPGroup1	未绑定	10000000000	2024-04-26 14:22:36	编辑	删除	相关流	
<b>G</b> 模板管理	~		r   ~y   rum			T=101F			
⑦ 资源包管理		共 2 条			10 ▼ 条/ 贝		1	/1页	Ģ
◎ 通用管理	~								Ċ
□ 媒体传输	^								
• 事件管理									ţ,
・安全组管理									E

# 添加安全组

#### 单击**添加安全组**:

🗲 添加安全组	1	×
安全组名称 *	请输入安全组名称	
№ 白名単	请輸入IP白名单,輸入多个IP时支持使用英文分号、英文逗号、换行符进行分隔。另外,还可支持CIDR格式, 例如: 192.168.0.1/24;192.168.1.1/25	

- 安全组名称:可由用户自定义,支持1-32位数字、字母、下划线"\_"。
- IP 白名单: 输入多个 IP 时,可以用英文分号、英文逗号、换行符进行分隔。另外,还可以支持 CIDR 格式,例 如: 192.168.0.1/24;192.168.1.1/25。

#### 删除安全组

对于状态为未绑定的安全组,可以进行删除操作。



对于状态为**已绑定**的安全组,不能进行**删除**操作。如果想删除状态为**已绑定**的安全组,您可以点击**相关流**,查看这个 安全组的绑定信息(包括:对应的流名称、输入/输出名称),再决定是否需要解绑,全部解绑完成后即可删除此安 全组。需要注意的是,您在此处解绑安全组和节点时,对应的节点中也会同步删除此安全组。

<b></b>	安全组								
	添加安全组						按名称或	礼D进行搜索	Q
	名称	状态 ▼	ID		创建时间 ◆	操作	-		
	IPGroup2	未绑定	6	١F	2024-04-26 14:22:53	编辑	計删除	相关流	
	IPGroup1	已绑定	6	0	2024-04-26 14:22:36	编辑	删除	相关流	
	共 2 条				10 ▼ 条/页		1	/1页	Q
									Ċ

### 绑定安全组

对于输入协议:SRT Listener、RTMP、RTP,和输出协议:SRT Listener、RTMP\_PULL、 RTSP\_PULL,可以对输入/输出节点在详细信息中绑定**安全组**。例如:对于 SRT Listener 的输入,在**安全组**中 绑定了 IPGroup1,那仅有在此白名单中的 IP 可以向这个输入节点进行推流。

⊖ guangzho	bu			×
輸入名称 <b>*</b>	guangzhou	协议类型★	SRT	Ŧ
输入区域	广州	模式 *	Listener	•
延迟设置 🛈 *	100	解密设置 🛈		
容灾配置 📀				
安全组	IPGroup1			Ŧ
输入源描述	您可以添加你对输入源的描述信息,以方(	便与其他输入源进行区别。		



# 启动和停止流

最近更新时间: 2024-07-29 11:25:31

添加完成 添加流输入和输出,可查看**输入/输出**模块中展示的相关信息,支持在右上角对流进行启动和停止操作。



在输入/输出模块中,单击每一个输入/输出,可再次进入详细信息页面。









# 查看地址、日志、健康信息

最近更新时间: 2024-07-22 15:25:21

进入 媒体处理控制台 > 媒体传输 > 事件管理,单击目标事件的流管理可在流详细信息的右上角,查看对应的地址、 日志、健康信息。



• 单击**地址**进入详细信息页面中,可以查看输入/输出的名称、地址,并且支持进行地址复制和一键导出。



uku 🗆 -	- 4-				
一键导出	5 健康				
名称	类型	输入/输出 ID	印点节	协议	地址
input1	输入	018	139.	RTP	rtp://139.1

• 在日志信息中,可以查看流运行过程中的各种事件信息,包括: 推流、断流、拉流被 IP 白名单拒绝等等。

详细信息				×
地址日志	健康			
时区 UTC+8 🔻	2024-07-15 15:59:58 ~ 2024-07	-15 16:59:58 📋 确定		
时间 🛊	类型 ▼	输入/输出名称	信息	
		暂无数据		
共 0 条		<b>10 ▼</b> 条/页	K < 1 /1]	页 ▶ ₩

在健康信息中,可以查看当前流的各项指标,包括:帧率、码率等等,并且支持切换输入或者输出进行查看。



详细信息	×
地址 日志 健康	
输入     输出     请选择输入 ∨       UTC+7 ∨     2022-09-19 14:47:35 至 2022-09-19 15:47:35 首     最近一小时数据	
带宽	单位:Kbps
流启动后,显示带宽监测	
<b>视频 码率</b> 帧率	单位:Kbps
流启动后,显示视频监测	
音频 码率 帧率	单位:Kbps
流启动后,显示音频监测	
SRT协议指标 丢包率 重传率 RTT 弃包数	单位: %
流启动后,显示SRT协议指标	
完成 取消	



# 用量统计

最近更新时间: 2024-12-02 14:13:13

# 用量统计

进入媒体处理控制台 > 媒体传输 > 事件管理 ,点击用量统计,以查看用量概览和详情数据。

媒体传输		衍 🗐 帮助文档
创建事件		
未启动 test2023 🖋	 未启动 Default 🖍	
	This is default event, flow will be saved here if you create flow without ev	ventID
事件ID	事件ID	
创建时间 2023-11-13 11:33:08	创建时间 2023-02-02 12:16:10	
流数量 2	流数量 5	
全部启动 流管理	全部启动 流管理	
		3
		111
		+
		E

#### 点击查询详情,可以查看每个计费项的用量详情。

用量统计				
今天 昨天 近7天	2024-04-26 00:00:00 ~ 2024-04-26 15:0	3:39 📋 请选择	▼ 请输入流D搜索,回车输入多个	查询
<sup>费</sup> 宽峰值 O <sub>Mbps</sub>	查询洋情	机器运行时长 0.00 小时		查询洋博
用量详情				下載至本地
事件名称 事件ID	it	计 机 输 输 输	â 输 输 输 输 输	输 输 输 输
		暂无数据		
共 0 条			<b>10 v</b> 条/页	I I II

# 传输带宽

在传输带宽的用量统计中,可以选择时间范围、选择流,查看用量趋势。这里需要注意的区别点是:用量趋势曲线图 中展示的是所选择流在每个时间点的带宽之和,而当日的传输费用是按照每路流的当日峰值带宽进行求和并计费。此



外,在用量详情部分,可以看到每个时间点的详细数据,系统也支持将用量详细数据进行导出。

← 用量统	计										
传输带宽	机器运行时长	输出流量									
<u>ج</u> ج ا	昨天 近7天	近30天	2024-04-26 00:00:00	~ 2024-04-26 15:06:3	全选 😮	¥	查询				
带宽峰值 O Mbps											
用量趋势™	Abps										
					暂无数据						
用量详情											Ŧ
流ID		流名称		输入	输出		时间		带宽 (Mbps)		
					暂无数据						
共 0 条								10 🔻 条/页	ା ⊲ 1	/1页 ▶	H I

# 机器运行时长

机器运行时长按每路流每小时收费,流数量按照 Input 和 Output 数量计算,例如:一个 Input 流和三个 Output,按照4路流计算机器运行时间。

在机器运行时长的用量统计中,可以选择时间范围、选择流,查看用量趋势。在用量详情部分,可以看到每个时间点 的详细数据,系统也支持将用量详细数据进行导出。



← 用量纲	充计										
传输带宽	机器运行时长	输出流量	Ē								
今天	昨天 近7天	近30天	2024-04-26 00:00:00 ~ 3	2024-04-26 15:07:36	全选 🕲	Ţ	查询				
机器运行总路 0 小时	时长										
用量趋势。	小时										
					暫无数据						
用量详情											Ŧ
流ID		流名称		类型	ID		时间		总时长 (小时)		
					暂无数据						
共 0 条								10 ▼ 条/页	₩ 4 1	/1页 ▶	H E
											_

## 输出流量

输出流量按照推送的地区和流量大小进行计费。

在输出流量的用量统计中,可以选择时间范围、选择流,查看用量趋势,并且可以在用量趋势中选择地域进行分别查 看。在用量详情部分,可以看到每个时间点的详细数据,系统也支持将用量详细数据进行导出。



← 用量纺	衍										
传输带宽	机器运行时长	输出流量									
今天	昨天 近7天	近30天	2024-04-26 00:00:00	~ 2024-04-26 15:07:54	全选 🔇	v	查询				
<sup>輸出总流量</sup> O <sub>MB</sub>											
用量趋势 №	ИВ										
					暫无数据						
用量详情											<u>+</u>
流ID		流名称		输出节点	输出ID		时间		流量 (MB)		
					暂无数据						
共 0 条								10 ▼ 条/页	∉   €   1	/1页 ▶	H

# 视频评测 视频质量评测

最近更新时间: 2025-01-10 12:03:42

视频评测功能当前支持视频质量评测和 BD-rate 评测。用户可以在控制台视频评测页面,创建评测任务,对比视频 转码质量和转码模板效果,支持可视化的数据结果展示。相关功能的收费标准可参见 计费说明 。

### 使用场景

#### 转码视频质量评测

选择原视频和对比视频,通过 PSNR、SSIM、VMAF、VMAF-NEG 评测方式,评测对比视频相对原视频的视 频质量分数。视频来源可支持从 COS 存储中选择、从 URL 获取,或者本地上传。评测结果可以生成整体评测分 数,逐帧分数折线图,和质量最差帧的截图。

转码评测		
视频质量评测 BD-Rate对比评测 直播流转码	马质量监控	
<b>视频质量评测</b> 添加原视频和对比视频,即可进行视频质量评测,支持 创建视频质量评测 操作指引 [2] 计费说明 [2]	₱VMAF、PSNR、SSIM评测方式	
() 评测任务列表当前支持查询最近七天数据。当前转码评测	J功能正在内测中,限时免费试用。	
任务ID	任务状态 🔻	<b>创建时间 ↓</b> 完成时间 ◆ 操作
	列表无任务,去创建视频质量评测任务	
共 0 条		10 <del>v</del> 条/页 H ◀ 1 /1页 ▶ N

## 操作说明

1. 创建评测任务

进入媒体处理控制台视频评测页面,单击创建视频质量评测任务。



<b>原视频</b> 视频来源	○ 時讯云存储 ○ URL地址 如需要本地上传视频文件,请在腾讯云存储中选择存储桶并上传文件	评测结果示意 3种评测方式
视频文件 *	从云存储中选择文件 选择文件	视频名称 平均码率 VMAF PSNR SSIM 操作
对比视频		视频1 2479.81 <b>91.201</b> 42.026 0.978 截图对比 同屏对比
视频文件 •	<b>选择文件</b> 支持通过腾讯云存储、URL和转码模板创建,如需要本地上传视频文件,请在腾讯云存储中选择存储桶 并上传文件	视频2 2482.66 <b>91.963</b> 42.742 0.981 截围对比 同屏对比 整体分值对比 丰富的对比工具
	文件/转码模板 操作	50
	点击上方「选择文件」按钮,限制选择10个以内	45 返蔡分数对比
评测设置		40
评测标准 🛈 🔹	VMAF VMAF VMAF-NEG	00:00 00:10 00:20 00:30
平测范围 🕄	● 全部视频时长 自定义时间范围 自定义帧数范围	- 视频1 - 视频2
更多设置 <del>▼</del> <b>评测结果存储路</b> 行存储路径 存储路径 ( <b>〕</b> •	径 请选择评测结果存储路径 选择路径	说明: 表格内的评测分数为视频的平均分数; 折线图按时间展示质量分数,每种评测标准将分别生成一张折线图
, and the second s	对比截图文件将存储在该路径下	
立即创建	取消	

1.1 选择原视频,该视频将在评测中,作为参考视频。支持选择 COS 存储中的视频文件,通过 URL 获取视频,如需使用本地视频文件,请将文件上传至 COS,再通过 COS 方式选择。

Y储桶列表 / / /	授	家又忤	(
文件名	大小	更新时间	
● 我的影片 5.mp4	10.68MB	2024-01-05	11:49
▶ 演示素材 1.mp4	11.27MB	2023-12-04 (	09:51
○ ▶ 演示素材2.mp4	12.5MB	2023-12-04 (	09:52
上传文件 🗸		确定	EX.)
		确定	HX )
上 <sup>传文件</sup> ▼ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆	<b>为评测是逐帧对比,帧率不</b>	确定	飘
上 <sup>传文件</sup> ▼ ① 注意: 原视频的帧率需要与对比视频的帧率一致,因为 容不一致,评测结果将不具备参考意义;	<b>为</b> 评测是逐帧对比,帧率不同	确定	取

1.2 选择对比视频,每个对比视频都将与原视频进行对比评测,每次评测最多支持选择10个对比视频。对比视频 支持选择 COS 存储中的视频文件,通过 URL 获取视频,如需使用本地视频文件,请将文件上传至 COS,再通过 COS 方式选择。

腾讯云



对比视频			
视频文件 •	选择文件		
	腾讯云存储	和转码模板创建,如需要本地上传视频文件,	请在腾讯云存储中选择存储桶
	URL地址	+B_ <i>lb</i> =	
	通过转码模板创建①	5%TF	
	点击上方「选	择文件」按钮,限制选择10个以内	

对比视频也支持通过发起转码任务生成,用户可以选择转码模板,通过发起转码任务生成视频。

选择	模板							×
(	<ol> <li>请选择帧率与</li> </ol>	<b>〕源视频相同的转码</b>	]模板,帧率不一致	会让评测分数不具备	會参考价值			
转码: 〇 音 <sup>—</sup> ———————————————————————————————————	转码类型 〇 普通视频转码模板 🔹 💿 极速高清转码模板							
右兀	口這候做,忽可以 模板名称/ID	元回建候做 <b>公</b> ,※ 封装格式	视频编码	平均码率上	分辨率(px)	幀率(fps)	音频编码	模板类型 ▼
	STD-H264- HLS-2160P 100280	HLS	H.264	6000	按比例缩放*2160	25	AAC	系统预设
	STD-H264- HLS-1440P 100270	HLS	H.264	3000	按比例缩放 * 1440	25	AAC	系统预设
	STD-H264- HLS-1080P 100240	HLS	H.264	2500	按比例缩放 * 1080	25	AAC	系统预设

<u>小 注意</u>:

•选择通过转码模板生成,会按照转码的计费规则,收取转码费用。



- 当前对比视频不支持 COS 存储、URL、本地上传、转码模板多种方式混用的创建方式,每次 评测的对比视频,只能来自于其中的一类方式。
- 1.3 选择评测方式,可以选择 PSNR、SSIM、VMAF、VMAF-NEG 中至少一种评测方式,在计费时,每一 种评测方式将单独计算一次评测帧数。

举例:原视频1000帧,从 COS 中选择2个对比视频,同时勾选 PSNR,SSIM,VMAF 这三种评测方式,评测任务所产生的费用是:

(1000帧x2)\*0.6元/1000帧\* 3种评测方式=3.6元

评测设置	
评测标准 🛈 🔹	VMAF VMAF VMAF-NEG
评测范围 🛈	🔵 全部视频时长 🛛 自定义时间范围 📄 自定义帧数范围
	0 - 60 秒
	时长范围5-10800秒(3个小时),默认从头开始

1.4 选择结果存储位置,该路径下将保存每个对比视频,在每个评测方式下,质量与原视频相差最大的10帧画面的截图。截图图片将不随评测任务的删除而被删除,请注意及时清理。

评测结果存储路径		
存储路径 🛈 🔹	请选择评测结果存储路径	选择路径
	对比截图文件将存储在该路径下	

#### 2. 查看评测结果

创建评测任务后,在视频质量评测页面,会生成任务记录,当评测任务成功执行后,可以在任务详情中,点击**查 看评测结果报告**。

#### <u>小 注意</u>:

- 评测任务保留时间为7天,超过7天的评测记录将被删除,请及时下载评测报告结果。
- 如全部对比视频均无法产生评测结果,评测报告将无法查看。

评测报告包含以下几部分内容:

2.1 查看对比视频整体评测分数,支持查看截图和同屏对比视频。

原视频信息		对比视频信息			评测信息		
A STATE OF	视频名称	trailer.mp4	视频数量	2		评测方法	VMAF, PSNR, SSIM
	视频时长	00:00:52				评测范围	00:00:00-00:00:52
A.	平均码率	669.979 kbps					
	分辨率	854 * 480					
整体分值							同屏对比
展示对比视频的各项参数,和评测结果的整体分值。可	「以查看截图对比,和进	<del>打</del> 视频同屏对比。					
视频名称	平均码率	分辨率	评测时间	VMAF (i)	PSNR (j)	SSIM (i)	操作
trailer_transcode_247592.mp4	2530.076 kbps	4096 * 2048	00:00:00-00:00:52	33.143	21.0229	0.8973	截图对比 同屏对比原视频
trailer_transcode_247591.mp4	107.468 kbps	854 * 480	00:00:00-00:00:52	96.8203	41.4955	0.9879	截图对比 同屏对比原视频
<b>逐帧分值</b> 将逐帧的评分根据时间绘制成曲线,用来体现评测时间 选择对比视频  全选  ▼	内评分变化的特征。						
<b>逐帧分值</b> 将逐帧的评分根据时间绘制成曲线,用来体现评测时间 选择对比视频	内评分变化的特征。						
<b>逐帧分值</b> 将逐帧的评分根据时间绘制成曲线,用来体现评测时间           选择对比视频           全选           VMAF           100	内评分变化的特征。						
運動分值         将逐帧的评分根据时间绘制成曲线,用来体现评测时间         选择对比视频       全选         VMAF         100         80	]内评分变化的特征。				00:00:	17	

单击**截图对比**可以展示每个对比视频转码中,画面差异最大帧的图片,并可以显示帧所在的时间,和该帧对 应的评测分数。






单击同屏对比原视频,可以同时播放多个视频,支持同步放大和缩小多个视频。





2.2 查看视频评测图线,支持通过筛选过滤对比视频。





# BD-Rate 评测

最近更新时间: 2025-01-10 12:03:42

视频评测功能当前支持视频质量评测和 BD-rate 评测。用户可以在控制台视频评测页面,创建评测任务,对比视频 转码质量和转码模板效果,支持可视化的数据结果展示。相关功能的收费标准可参考 计费说明 。

### 使用场景

#### 转码模板效果评测

媒体处理转码模板包含不同参数,可以通过 BD-rate 评测更好的选择转码参数。选择素材视频,和不同参数的转码 模板,评测转码模板的 BD-rate,根据至少4次转码后的评测数据对比,挑选更符合自身使用需求的转码模板。评 测结果可以生成各转码模板之间的 BD-rate 分数表,以及评测分数曲线图。

转码评测				
视频质量评测 BD-Rate对比评测 直播流转码质量监控				
BD-Rate对比评测 选择媒体处理模板,评测不同模板在多种比特率下的视频转码质量差异 创建BD-Rate对比评测 操作指引 I2 计费说明 I2				
<ul> <li>评测任务列表当前支持查询最近七天数据。当前转码评测功能正在内测中,限时免费试用。</li> </ul>				
任务ID	任务状态	创建时间 ↓	完成时间 🕈	操作
共 0 条	列表无任务,去创建BD-Rate对比评测	任务	<b>10 →</b> 条/页 🛛 🕅	< 1 /1页 ▶ H

## 操作说明

1. 创建评测任务

进入媒体处理控制台视频评测 > BD-Rate对比评测页面,单击创建 BD-Rate 对比评测任务。

选择视频			徑測結果示會		
视频来源	○ 時讯云存储 ○ URL地址 如需要本地上传视频文件,请在腾讯云存储中选择存储制	甬并上传文件	BD-rate		
视频文件 •	从云存储中选择文件	选择文件	模板名称/ID	模板1/100730	模板2/100731
选择模板			標板1/100730		20.97%
转码模板 🛈	选择模板		191101700		整体码率增加/节省百分比
	模板名称/ID	景作	模板2/100731	-17.21%	-
	点击上方「选择模板」按钮选择转码模板,限制	4个以内模板	VMAF 指定评测标准		
评测设置			95		
评测标准 (i)	• VMAF PSNR SSIM VMAF-NEG		90	0=0	指定CRF
评测范围 🛈	● 全部视频时长 ● 自定义时间范围 ● 自定义制	贞数范围	85		
评测方式 🛈	○系統默认 目指定码率/CRF对比		80		
	默认评测将根据系统默认的CRF(视频质量参数),绘制 如果需要指定CRF参数或码率,请选择指定码率/CRF对	BD-Rate曲线; 北	1000	1500	2000 2500 码率 (Kbps)
更多设置▼				- 模板1	- 模板2
+添加文件评	測 ①		说明:		
评测结果存储	诸路径		该曲线为指定的视频质量参数, 分数的码率值,可帮助您 <b>衡量在</b>	对应的VMAF分值(或PSM E同等视频质量下,哪种模样	NR、SSIM、VMAF–NEG),X轴为达到该质量 <b>反设置的比特率更有优势</b>
存储路径•	请选择评测结果存储路径	选择路径			
	模板转码结果视频将存储在该路径下				
立即的建	BUNK				
业即团建	AX/19				

1.1 选择原视频,该视频将在评测中,作为素材视频。支持选择 COS 存储中的视频文件,通过 URL 获取视频,如需使用本地视频文件,请将文件上传至 COS,再通过 COS 方式选择。

III III III III III III III III III II		家文件 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
文件名	大小	更新时间
▶ 我的影片 5.mp4	10.68MB	2024-01-05 11:49
▶ 演示素材 1.mp4	11.27MB	2023-12-04 09:51
▶ 演示素材2.mp4	12.5MB	2023-12-04 09:52
上传文件 🔻		确定 取消

- 本地文件上传至 COS 存储,将会产生相关的存储费用。
- 1.2 选择转码模板,素材视频将按每个转码模板执行一次转码,并将转码结果视频进行评测。每次 BD-rate 评测支持选择2~4个转码模板。

> 腾讯云

选择模板							×
() 请选择帧率	与源视频相同的转	码模板,帧率不一致	<b>文会让评测分数不具</b> 着	备参考价值			
转码类型							
🔵 普通视频转码模板	🗌 极速高清转	专码模板					
若无合适模板,您可以	从先创建模板 🖸 ,	然后再 <mark>刷新</mark> 列表					
模板名称/ID	封装格式	视频编码	平均码率上	分辨率(px)	帧率(fps)	音频编码	模板类型 ▼
STD-H264- HLS-2160P 100280	HLS	H.264	6000	按比例缩放 * 2160	25	AAC	系统预设
STD-H264- HLS-1440P 100270	HLS	H.264	3000	按比例缩放 * 1440	25	AAC	系统预设
STD-H264- HLS-1080P 100240	HLS	H.264	2500	按比例缩放 * 1080	25	AAC	系统预设
STD-H264- HLS-720P 100230	HLS	H.264	1800	按比例缩放 * 720	25	AAC	系统预设

- 1.3 选择评测标准,可以选择 PSNR、SSIM、VMAF、VMAF-NEG 其中一种评测方式。
- 1.4 选择评测参数,默认评测参数使用视频质量参数(CRF=18,24,29,34),也可以选择自定义参数码率 或者视频质量参数。

在自定义参数场景下,需要选择4~8个参数,在计费时,每一个评测参数的转码结果,将单独计算一次评测 帧数。

举例:原视频1000帧,选择2个转码模板,使用PSNR评测标准,同时勾选5个码率自定义参数,评测任务 所产生的费用是:

(1000帧 × 2模板) × 0.6元/1000帧 × 1种评测方式 × 5个评测参数 = 6元。



评测设置	
评测标准 🛈	VMAF PSNR SSIM VMAF-NEG
评测范围 🛈	○ 全部视频时长 ○ 自定义时间范围 ○ 自定义帧数范围
评测方式 🛈	○ 系统默认   〇 指定码率/CRF对比
指定参数	○ 指定码率对比评测分数 目指定CRF(视频质量分数)对比码率
选择码率参数	1500 🛞 2000 🛞 2500 🛞 3000 🛞
(KDDS)	请至少选择4个转码码率参数,转码模板将会按照每个码率参数进行一次转

1.5 在评测中也支持添加文件进行评测,可以通过建立对照组,把4~8个来自同一转码模板生成的视频放入一个 对照组。每个评测任务支持最多不超过4个对照组。

添加文件评	测 🛈	
对照组1	选择文件	移除
	支持通过腾讯云存储和U 中选择存储桶并上传文件	RL创建,如需要本地上传视频文件,请在腾讯云存储 -
	文件名称	操作

1.6 选择结果存储位置,该路径下将保存每个转码结果视频,转码结果视频将不随评测任务的删除而被删除,请 注意及时清理。

评测结果存储路径		
存储路径 *	请选择评测结果存储路径	选择路径
	模板转码结果视频将存储在该路径下	

#### 2. 查看评测结果

创建评测任务后,在视频质量评测页面,会生成任务记录,当评测任务成功执行后,可以在任务详情中,点击查 看评测结果报告。

### ▲ 注意:

分 腾讯云

- 评测任务保留时间为7天,超过7天的评测记录将被删除,请及时下载评测报告结果。
- 如全部对比视频均无法产生评测结果,评测报告将无法查看。



# 终端 SDK

最近更新时间: 2025-04-03 15:10:42

## 概述

终端 SDK 页面支持申请终端 SDK License 的试用,绑定应用信息,以及正式购买产品服务。用户可以登录腾讯 云控制台,进入媒体处理 > 终端SDK License 页面。

终端SDK	License											
• 购买 • 每个 • Licer	对应规格的终端视频器 License的绑定信息一 Ise 使用文档和SDK下	锅、终端音频、终端制 经提交将不可更改,请 载使用方式清详见 <u>提</u> 栏	见烦増强SDK,即可募 确认后再提交信息。 E <mark>说明</mark> ,	朝刘应功能,有效期首购买当日	超计算,详见 <u>计费说明</u> 。							
新手接	入指引											☆ 除意
1	<b>b买License</b> 医牙所需的终端SDK Li S端SDK计费说明 <b>Li</b>	cense				2 添加绑定信息 添加绑定信息。自	动整发License				3 下数SDK并接入 下数SDK, 示入License信息, 调 用所需功能 SDK下数按用操作指引 2	
新建终端	SDK License	新建测试 License										
授权ID	应用名称	付费类型	SDK类型	授权类型	版本	计要模式	状态	创建时间	到期时间	操作		
							智无	已创建的终端License,去 <del>新建</del>	终端SDK License			
共 0 条												10 v 会/页 × 4 1 /1页 → ×

## 

## 申请试用终端 SDK License

### 步骤一: 自助申请试用 SDK License

在页面中单击**新建测试 License**,选择试用所需的 SDK 类型和版本。确定后继续单击**创建 License** 即可完成申 请。



创建终端SDK 测试License	×	
<ul> <li>每个SDK版本仅能创建1个测试License,测试License有效期60天。如 需继续使用,需购买正式License。</li> </ul>		
<ul> <li>终端视频编码SDK B类</li> <li>终端视频编码SDK C类</li> <li>终端音频SDK-标准版</li> <li>终端音频SDK-专业版</li> <li>终端增强SDK-标准版</li> <li>终端增强SDK-专业版</li> <li>终端增强SDK-有限规版</li> </ul>		
创建License 取消		

每个测试 License 有效期为60天,在有效期内,不可重复申请多个同类型同版本的 SDK License。

### 步骤二: 绑定应用信息

△ 注意:

申请到的测试 SDK License,默认状态为"未生效"。需要绑定应用信息后方可生效。



终端SDI	License										
• 购多 • 每1 • Lic	公应规格的终端视频组 *License的绑定信息一 ense 使用文档和SDKT	<del>偏码、终端音频、终端视频</del> •经提交将不可更改,请确 下载使用方式请详见 <u>操作1</u>	频增强SDK,即可获取对应I 创人后再提交信息。 <mark>兑明</mark> 。	前能,有效期自购买当日;	起计算,详见 <u>计费说明</u> 。						
新手接	入指引									☆ 隐	驖
1	<b>购买License</b> 购买所需的终端SDK L <mark>终端SDK计费说明 </mark> [2]	icense		2	添加绑定信息 添加绑定信息,自动签发License			3 下载SDK并接 下载SDK,录入 用所需功能 SDK下载使用据	わ License信息, 词 作指引 ピ		
新建终	置SDK License	新建测试 License									
授权ID	应用名称	付费类型	SDK类型	授权类型	版本	计费模式	状态	创建时间	到期时间	操作	
42	-		终端视频编码SDK	测试授权⑦	终端视频编码SDK-B类	包月	未绑定	2024-08-07	2024-10-07	绑定 升级正式License	
共 1 条									10 ¥ 条	/页 H 4 1 /1页 ▶	H

单击**绑定**,并填入应用对应的信息,即可完成绑定操作。



绑定Licen	ise	×
测试Lic 将不可候 绑定完成 见 <u>操作说</u>	ense在测试期间内可修改绑定信息,正式授权License的绑定信息一经提交 <sup>§</sup> 改。 <sup>戈</sup> 后,会生成对应的签发文件,License使用文档和SDK下载使用方式请详 <del>说明</del>	
应用名称 *		
	如"腾讯云小视频"。支持中英文、数字、空格、、-、.,最多 128 字节	
绑定信息 *	✓ Windows ✓ MacOS ✓ Android ✓ IOS Windows	
	масоз	
	Android	
	IOS	
	每一个填写框,只能填写一行信息,一行信息即一个应用的识别信息,限制 长度1~128个字符,不允许填写中文。	
	绑定License 取消	

▲ 注意:

在测试有效期内,您可以无限次修改绑定信息。当转为正式付费 License 后,绑定信息将无法随意更改。 请在升级到正式 License 之前确认绑定信息。

## 购买终端 License



## 步骤一:选择所需购买的产品

在页面中单击**新建终端 SDK License**,将被引导至购买页面,在此您可以选择所需购买的 SDK License。依次 选择:

1. SDK 类型:可选终端视频编码 SDK、终端音频 SDK、终端视频增强 SDK。

- 2. 付费类型: 可按年购买或按月购买。
- 3. SDK 版本。
- 4. 购买时长。
- 5. 购买 License 数量(通常为1)。



媒体处理I								日产品文档 ⑦ 计费说	明 盟产品控制台
转码资源包 客户	b端SDK								
购买须知           使用说明         请根据您           生效说明         • 购买加           • 每个Lice	的业务需要,选择合适您的License和 应规格的终端视频编码,终请音频、 rense的绑定信息一经提交将不可更改	D购买方式。 终请视频增强SDK,即可 女,请确认后再提文值息	可获取对应功能,有效的 L	明白购买当日超计算,详	¥见计费说明。				
选择配置									
License 类型	极速高清-终端视频编码S	SDK		极速高清-终端	音频SDK			极速高清-终端增强SDK	
	<ul> <li>提供终端264、265, MV-HEVC编码能力</li> <li>具体功能以各版本详细功能清单为准</li> </ul>			<ul> <li>提供自适应壞實抑制、声学回声消除、自动增益控制、音频编码等功能</li> <li>具体功能以各版本详细功能清单为准</li> </ul>			1)、音频编码等功能	<ul> <li>提供超分、增强、去燥、色彩增强等功能</li> <li>具体功能以各版本详细功能清单为准</li> </ul>	
购买方式									
付费类型	按年购买 按月	月购买							
SDK版本	终端视频编码SDK-B类 元/月 -用户数1000万以下			<mark>8美</mark> 終端视頻编码SDK-C美 元月 -用户数1000万以下					
时长	包月自动续费 1个月	2个月 3	1个月 4个月	5个月	6个月	更多			
License个数	- 1 +								
购买前请问	读协议并勾选同意								
协议条款	1 我已阅读并同意《媒体处理服务	务协议》							

## 步骤二:确认订单支付

选定所需 SDK 配置信息后,单击**立即购买**查看本次支付的产品信息。



控制台

◇ 脑讯云 | 选购其他云产品 •

## 确认产品信息,返回修改配置

**下单说明** 请确认产品信息后提交订单,如有优惠券可在支付时选择使用,最终实付金额以支付订单时为准。

#### 产品清单

✓ 预付费产品 (1)							实付金额 0元
产品名称	配置	类型	单价	数量	时长	总价	订单金额
媒体处理MPS新购	极速高 极速高清-客户端SDK编码-B类 清-客户 端SDK:	新购	)元/月	x1	1个月	坃	10元

#### 选择优惠券

代金券(0)

✓ 使用代金券抵扣 -0.00元 兑换优惠券 暂无可用代金券

选择合适的支付方式后,单击**确认支付**来完成支付。



☆ 随讯云   选购其他云产品 →							٩	备案 │ . ▼ 控制台
支付订单								記帮助文档 500 前
<b>服务说明</b> 所有消费(包括购买、开)	通、续费等)均可开票,订	单支付并发货成功后,可前往 费用中心 >	发票管理 开票 🖸					
待支付订单								
✓ 预付费订单 (1)								实付金额 <mark>元</mark>
订单号	产品名称	配置	类型	单价	数量	时长	总价	订单金额
202	媒体处理MPS新购	极速高清-客户端SDK 详情	新购	)元/月	x1	1个月	元	元
代金券(0) 望 使用代金券抵扣 -0.00元 兑換优惠 踏无可用代金券 送择支付方式 購写憲法金司用余額 品、请保证有反等余额。	券 元,余额不够支付,您也可以	<b>申请赠送金</b> 充值后在订单管理页进行支付如果您	支付: 0.0 有正在使用中的后付费	0 <del></del> /*				
			内部账号不支持	使用现金余额支付。712	羊憤 磅			
						() 选择	运付方式 实付金额	<mark>)</mark> 元

## 步骤三: 绑定 App 信息

在已购买的 License 上,填写 App 的绑定信息,确认后服务将正式生效。



绑定Licer	ise	×
测试Lic 将不可何 绑定完成 见 <mark>操作认</mark>	ense在测试期间内可修改绑定信息,正式授权License的绑定信息一经提交 <sup>多</sup> 改。 成后,会生成对应的签发文件,License使用文档和SDK下载使用方式请详 <u>兑明</u>	
应用名称 *	<b>测试Demo</b> 如"腾讯云小视频"。支持中英文、数字、空格、_、-、.,最多 128 字节	
绑定信息、*	✔ Windows ✔ MacOS ✔ Android ✔ IOS Windows 应用签名序列号	
	MacOS bundle id	
	Android package name	
	IOS bundle id	
L	与小学校,不会有关于"不会"。 每一个填写框,只能填写一行信息,一行信息即一个应用的识别信息,限制长度1~128个字符,不允许填写中文。	

▲ 注意:

绑定信息只可填写1次,如误填信息,请联系腾讯云对接同事或 联系客服 申请后台修改。

## 试用版升级购买正式版

### 步骤一:升级正式 License

在页面中,单击目标试用 License 操作处的升级正式 License,以升级购买 License。



终端SDK License										
<ul> <li>购买对应规格的终端视频</li> <li>每个License的绑定信息-</li> <li>License 使用文档和SDK<sup>1</sup></li> </ul>	• 购买对应规格的终端规频编码,终端音频、终端视频增强SDK,即可获取对应功能,有效期自购买当日起计算,详见 <u>计费说明</u> 。 • 每个License的期定信息一经提交将不可更改,请确认后再提交信息。 • License 使用文档和SDK下载使用方式请详见 <u>操作说明</u> 。									
新手接入指引								☆ 隐藏		
的买License           购买所需的终端SDK L           终端SDK计费说明 亿			2 添加绑定信息 添加绑定信息,目	司动签发License		3 下载SDK并接入 下载SDK, 录入Li 用所需功能 SDK下载使用操作	、 cense信息,调 指引 ☑			
新建终端SDK License	新建测试 License									
SDK类型	授权类型	版本	计费模式	状态	创建时间	到期时间	操作			
终端视频编码SDK	测试授权⑦	终端视频编码SDK-B类	包月	未绑定	2024-08-07	2024-10-07	绑定 升级正式License	6		
共 1 条							10 ▼ 条/页 H ◀	1 /1页 /		

#### △ 注意:

• 升级正式 License 后绑定信息将无法修改,请在购买前检查确认绑定信息。

• 购买正式 License 后,测试期将自动结束。



## 步骤二:选择付费周期和时长

腾讯云

单击确认**购买预付费SDK**后,您可以选择按月或按年购买。单击**下一步**,进入订单确认页面。支付完成后, License 将升级为正式版。



## 获取应用绑定信息

### Windows(应用签名序列号)

可通过直接查看签名证书或已签名应用来获取签名序列号。

• Windows 应用必须进行数字签名后才可使用 SDK,测试时可使用本地生成签名证书来签名测试。

// 签名命令 signtool sign /f test\_sign.pfx /fd SHA256 test\_app.exe

- 查看签名证书获取签名序列号:运行 certmgr.mmc,找到签名证书后双击查看详细信息。
- 查看已签名应用的数字签名来获取签名序列号:点击应用 exe,右键选择**属性 > 数字签名 > 详细信息**来查看证书。



## Android (package name)

• 查看 build.gradle 中 defaultConfig 配置中的 applicationId。

	keyAlias 'tencent tscsdk demo'
	}
	}
	<pre>defaultConfig { DefaultConfig it -&gt;</pre>
	applicationid "com.to
	minSdk 21
	targetSdk 33
22	💡 versionCode 1
	versionName "1.0"
	testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.And

• 查看 AndroidManifest.xml 件中的 manifest 中的 package 字段标识。

	xml version="1.0" encoding="utf-8"?
	<pre>smanifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
	package="com.
	<application< th=""></application<>
,	and not deal 1 and a dum-literus li

## iOS/macOS (bundle id)

### xcode 项 查看 bundle identifier。

BIC > Runner		≓   🕀	
Runner		< 🙁 >	Ide
) Gen	eral Signing & Capabilities Resource Tags Info Build Settings Build Phases Build Rules		
PROJECT	+ Capability All Debug Release Profile		
🛃 Runner	✓ Signing		
TARGETS	Automatically manage signing Xcode will create and update profiles, app IDs, and certificates.		
< Runner	Team None		
🚸 RunnerTests	Bundle Identifier com.tencent		Pro
	<ul> <li>v iOS</li> <li>Provisioning Profile Xcode Managed Profile</li> <li>Signing Certificate Apple Development</li> </ul>		C



## 通用管理

最近更新时间: 2025-02-08 14:29:32

在通用管理中,可以开启分账管理功能。该功能允许通过资源标签,对媒体处理功能产生的费用进行分账。

#### 分账管理

#### 使用场景

当账号下有多个部门/应用在使用资源时,为了更清晰地区分媒体处理的费用发生,可以使用分账管理功能。

#### 操作指引

#### 步骤一: 开启分账管理

1. 登录媒体处理控制台,在分账管理页面中,单击开启分账功能。

分账管理					
<b>您好,欢迎</b> <sub>开启标签分账后</sub>	<b>使用分账功能</b> ,您可以创建不同资源并关联标签,在发起处理任务时	可选择资源,则任务相关账单可根据资源绑定的	的标签进行分账		
<ol> <li>开启分 若有分账</li> <li>开启</li> </ol>	<b>账功能</b> <sup>需</sup> 求请开启功能 <mark>分账功能</mark>	2 关联分账标签 可创建不通资源并关联分账标签		<b>发起处理任务时选择资源</b> 任务相关账单可进行分账	

 开启后,可以看到有一条主资源的信息。默认情况下,媒体处理的任务发起时,会将用量和费用上报到默认资源 (即主资源)上。

分账管理								
<b>您好, 欢迎使用分账功能</b> 开启标签分账后,您可以创建不同资源并关联标签,在发起处理任务时可选择资源,则任务相关账单可根据资源绑定的标签进行分账								
<ol> <li>1 开启分账功能</li> <li></li></ol>		2 关联分账标签 可创建不通资源并关联分账标签	(	3 发起处理任务时选择资源 任务相关账单可进行分账	Ĩ			
创建资源								
资源ID	资源名称	创建时间	更新时间	资源状态	操作			
vts-2(35-0	主资源	2024-01-23 16:59:41	2024-01-23 16:59:41	使用中	查看编辑 <b>分账标签</b> 停用			

#### 步骤二: 创建资源

单击创建资源来新建一个资源信息,需要填写资源名称和资源描述。



创建资源	×
资源名称 *	
	资源名称不能超过40个字符
资源描述	选填
	资源描述仅支持 中文、英文、数字、空格、、-和.七种格式,长度不能超过 300个字符
	创建 取消

#### 步骤三: 配置分账标签

资源创建完成后,需要单击**分账标签**为新建的资源分配 分账标签 。分账标签可以根据部门、业务场景、人员团队等 维度,进行创建和设置。在为资源分配了标签之后,可以在分账管理中看到对应的区分。

资源ID	资源名称	创建时间	更新时间	资源状态	操作
vts-26 5-0	主资源	2024-01-23 16:59:41	2024-01-23 16:59:41	使用中	查看编辑 分账标签停用
vts-21 717	示例资源1	2025-01-08 16:17:00	2025-01-08 16:17:00	使用中	查看 编辑 分账标签 停用
共 2 条				10 -	▼条/页 K < 1 /1页 > 1

#### 步骤四:使用不同资源发起任务。

在创建资源并分配了标签后。在 创建编排、创建任务 时,都会看到出现了高级配置的选项。可以在创建时选择对应 的资源。

🕛 说明:

如果停用了某资源,即资源状态为"已停用",则发起任务时无法关联该资源。

•

#### 高级配置

关联资源

选择关联的资源

关联资源后,本次任务相关账单可根据资源绑定的标签进行分账,如需添加/修改资源,请前往分账管理 🗹