

容器镜像服务

快速入门

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2024 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

文档目录

快速入门

企业版快速入门

个人版快速入门

快速入门

企业版快速入门

最近更新时间：2023-05-08 16:04:38

本文将介绍如何从零开始，购买容器镜像服务企业版实例，并配置网络访问策略，最终实现容器镜像的推送及拉取。若您需要使用容器镜像服务个人版，请参考 [个人版快速入门](#)。

步骤1：注册腾讯云账号

[注册腾讯云账号](#)，并完成 [实名认证](#)。如果您已在腾讯云注册，可忽略此步骤。

步骤2：开通容器镜像服务

在 [腾讯云控制台](#) 中，选择云产品 > [容器镜像服务](#)，进入容器镜像服务控制台，按照界面提示开通容器镜像服务并为服务授权（如果您已为容器镜像服务授权，请跳过该步骤）。

步骤3：购买企业版实例

1. 登录 [容器镜像服务控制台](#)，进入“实例管理”页面。
2. 单击**新建**，在容器镜像服务购买页中参考以下信息购买实例。如下图所示：

实例标签：为新建的实例绑定腾讯云标签，也可在实例创建后在实例详情页进行绑定与编辑。

3. 阅读并勾选《容器镜像服务协议》。

企业版实例按照实例所在地域及规格收取不同费用，请在配置完成基本信息后确认已选规格及配置费用。

4. 勾选该选项后可单击**立即购买**购买已选配置的企业版实例。

5. 您可在“实例列表”页面查看实例购买进度，当实例状态为“运行中”时，则表示当前实例已成功购买并处于可用状态。您可参考以下步骤开始配置实例的访问控制策略并登录实例完成镜像的推送及拉取。

步骤4：配置网络访问策略

为保护您的数据安全，实例创建后默认拒绝全部公网及内网访问。在准备登录实例、推送及拉取镜像之前，请首先进行网络访问策略配置。

选择控制台左侧导航栏中的**访问控制**，按需选择**内网访问**或**公网访问**，并配置相应的访问策略。

内网访问（推荐）

公网访问

注意：

容器镜像服务个人版及企业版均不支持基础网络接入，如需使用本服务，建议尽快切换至私有网络 VPC，并通过内网访问服务。


如果您需要在容器服务 TKE 中使用本服务，请参考 [使用 TCR 企业版实例内容器镜像创建工作负载](#) 进行配置。

建议通过内网访问方式推送、拉取容器镜像，可明显提升推送、拉取速度，并避免产生公网流量成本。同时，您可以通过管理内网访问链路，指定可以访问您镜像数据的私有网络 VPC，保障数据安全。

操作步骤如下：

1. 在“内网访问”页面上方，确认已选择新建的实例。

2. 单击**新建**，在弹出的“新建内网访问链路”中配置私有网络及子网信息。如下图所示：



请选择您希望访问镜像仓库的容器集群所在的私有网络，并选择该私有网络内任意一个仍有内网 IP 可供占用的子网。

3. 内网访问链路建立成功后，默认未配置该实例域名在接入的私有网络VPC内的解析，请单击“管理自动解析”，开启内网域名解析。该功能基于腾讯云私有域解析 PrivateDNS 产品，如您尚未开通该产品，请首先开通该服务。详情请参见 内网访问控制。


注意：

开启公网访问入口将会把您的独享实例暴露在公网环境内，建议您在完成内网访问配置后，尽快关闭公网访问入口。

操作步骤如下：

1. 在“公网访问”页面上方，确认已选择新建的实例。
2. 单击左上角的**开启公网访问入口**，按钮状态将变为**开启中**。如下图所示：


开启公网访问将允许 Docker 客户端通过公网访问镜像仓库。



3. 当按钮状态由**开启中**转变为**关闭公网访问入口**时，即说明已经成功公网访问入口，此时可单击列表左上方的**添加公网白名单**添加公网访问放通策略。

4. 在弹出的“新建公网访问白名单”窗口中，配置需放通的公网 IP 地址或地址段，或导入已有安全组的配置，并可选填写该规则的备注信息。如下图所示：

建议不要直接填写 `0.0.0.0/0` 以放通全部来源的公网访问，或在实例正式启用前删除该规则。



Create Public Network Access Allowlist

Associated Instance 

Public IP Range

Please enter a single IPv4 or CIDR block. Enter 0.0.0.0/0 to allow all accesses from internet.

Note

Confirm **Cancel**

步骤5：创建命名空间

1. 选择左侧导航栏中的**命名空间**，进入“命名空间”列表页面并单击**新建**。

说明：

命名空间用于管理实例内的镜像仓库，不直接存储容器镜像，可映射为企业内团队、项目或是其他自定义层级。

2. 在弹出的“新建命名空间”窗口中，参考以下提示配置命名空间信息并单击**确定**。如下图所示：

Create a Namespace ✕

Associated Instance

intl-demo

Name *

2 to 30 chars. It supports lower-case letters, numbers and symbols (".", "_", "-"). Symbols cannot be used in the beginning, at the end or consecutively.

Access Level

☒ Private ☐ Public

It defaults to Private. If you set it to "Public", all image repositories and Helm Charts in this namespace will become public. As "Anonymous Access" is enabled for instance by default, any clients that pass access control can get the images and charts directly without logging in.

Confirm

Cancel

名称：建议使用企业内团队或项目进行命名，单个实例内命名空间名称不可重复。

访问级别：可选择**私有**或**公开**，命名空间内的镜像仓库及 Helm Chart 仓库将继承该属性，命名空间创建后仍可修改该属性。

步骤6：创建镜像仓库（可选）

说明：

您可在完成命名空间创建后，直接通过 **Docker** 客户端向该命名空间内推送镜像，对应的镜像仓库将被自动创建。

- 单击左侧导航栏中的**镜像仓库**，进入“镜像仓库”列表页面。
- 单击**新建**并在弹出的“新建镜像仓库”窗口中，配置镜像仓库信息并单击**确定**。如下图所示：
其中，命名空间可选择已创建的命名空间，名称支持多级路径，详细描述支持 **Markdown** 语法。

Create an Image Repository

Associated Instance

intl-demo

Namespace *

public

Name *

nginx

✔

2 to 200 chars. It can only contain lower case letters, numbers and symbols (" ", "_", "-", "/"). Symbols cannot be use in the beginning, at the end or consecutively. Multi-level addresses are supported. e.g., "sub1/sub2/repo".

Image source

☒ Local

After creating the image repository, you can use Docker client or CI tool to push existing images to this repository.

Brief description

nginx repo

Detailed Description

Nginx
Support Markdown

Confirm

Cancel

步骤7：推送拉取镜像

通过以上步骤，您已经创建了实例及镜像仓库，接下来可通过以下步骤实现向镜像仓库内推送及拉取镜像。

说明：

此步骤需要您使用一台安装有 Docker 的云服务器或物理机，并确保访问的客户端已在 [配置网络访问策略](#) 定义的公网或内网允许访问范围内。

登录 Registry 实例


1. 单击左侧导航栏中的**访问凭证**，进入“访问凭证”列表页面，选择当前新建的实例，并单击**生成临时登录指令**。

说明：

本文以获取实例临时登录指令为例，您还可以 [获取长期访问凭证](#)。

2. 在弹出的“临时登录指令”窗口中，单击**复制登录指令**。

3. 在命令行工具中执行已获取的登录指令，登录实例。示例如下：



```
sudo docker login demo-tcr.tencentcloudcr.com --username 1xxx1019xxxx --password ey
```


命令行工具显示 `Login Succeeded` 即表示登录成功。

推送容器镜像


您可在本地构建新的容器镜像或从 DockerHub 上获取一个公开镜像用于测试。

本文以 DockerHub 官方的 Nginx 最新镜像为例，在命令行工具中依次执行以下指令，即可推送该镜像。请将

`demo-tcr`、`project-a` 及 `nginx` 依次替换为您实际创建的实例名称、命名空间名称及镜像仓库名。




```
sudo docker tag nginx:latest demo-tcr.tencentcloudcr.com/project-a/nginx:latest
```



```
sudo docker push demo-tcr.tencentcloudcr.com/project-a/nginx:latest
```

拉取容器镜像

本文以已成功推送的 Nginx 镜像为例，在命令行中执行以下命令，即可拉取该镜像。



```
sudo docker pull demo-tcr.tencentcloudcr.com/project-a/nginx:latest
```

相关文档

容器镜像服务TCR 企业版同时提供 Helm Chart 托管，实例跨地域同步，镜像安全扫描等高阶功能，您可参考以下文档使用：

[管理 Helm Chart](#)

[配置实例同步](#)[管理触发器](#)[网络访问控制](#)[访问权限管理](#)

出现问题？

如果您在使用过程中出现问题，可参考 [常见问题](#) 进行问题定位及解决，也可通过 [提交工单](#) 将问题反馈给我们，我们将尽快为您处理。

个人版快速入门

最近更新时间：2024-08-01 11:11:10

本文将介绍如何从零开始，初始化容器镜像服务个人版实例，并配置命名空间，最终实现容器镜像的推送及拉取。若您需要使用容器镜像服务企业版，请参考 [企业版快速入门](#)。

步骤1：注册腾讯云账号


[注册腾讯云账号](#)，并完成 [实名认证](#)。如果您已在腾讯云注册，可忽略此步骤。

步骤2：开通容器镜像服务

在 [腾讯云控制台](#) 中，选择云产品 > [容器镜像服务](#)，进入容器镜像服务控制台，按照界面提示开通容器镜像服务并为服务授权（如果您已为容器镜像服务授权，请跳过该步骤）。

步骤3：初始化个人版服务

1. 登录 [容器镜像服务控制台](#)，进入“实例管理”页面。
2. 选择所需使用的地域，当前个人版服务在中国大陆仅在广州部署并提供服务，支持北京，上海，成都等地域跨地域内网访问，其他支持地域请参考 [购买指南](#)，实际可使用地域请以控制台地域列表为准。本文以该地域的个人版实例为例。
3. 查看该地域内的个人版实例卡片，并单击**初始化密码**，设置访问个人版服务的固定密码。后续如忘记该密码，可在[更多 > 重置登录密码](#)中重置密码。
4. 完成登录密码初始化后，即可单击**登录实例**，获得个人版实例的登录指引。



```
docker login ccr.ccs.tencentyun.com --username=xxxxxxxxxx
```

其中 **username** 是当前登录的腾讯云账号 ID。

在命令行工具中执行该登录指令，并正确输入设置的密码，如显示 `Login Succeeded` 即表示登录成功。

步骤4：创建命名空间

1. 选择左侧导航栏中的**命名空间**，进入“命名空间”列表页面，选择个人版实例，单击**新建**。

说明：

命名空间用于管理实例内的镜像仓库，不直接存储容器镜像，可映射为企业内团队、项目或是其他自定义层级。

2. 在弹出的“新建命名空间”窗口中，参考以下提示配置命名空间信息并单击**确定**。如下图所示：



新建个人版命名空间

名称

最长30个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符(".", "_", "-"), 且不能以分隔符开头、结尾或连续

确认 取消

名称：建议使用企业内团队或项目进行命名，个人版实例为共享实例，命名空间名称全局不可重复，即无法新建其他用户已经占用的命名空间名称。

步骤6：创建镜像仓库（可选）

说明：

您可在完成命名空间创建后，直接通过 **Docker** 客户端向该命名空间内推送镜像，对应的镜像仓库将被自动创建。

1. 单击左侧导航栏中的**镜像仓库**，进入“镜像仓库”列表页面，在顶部选择个人版实例。

2. 单击**新建**并在弹出的“新建镜像仓库”窗口中，配置镜像仓库信息并单击**确定**。如下图所示：

2.1 名称：仅支持英文字符，最长为200个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符(".", "_", "-"), 且不能以分隔符开头或结尾，不支持多级路径。

2.2 类型：公有/私有，与 **DockerHub** 中概念一致，即公有镜像对外全部可见，可匿名拉取；私有镜像仅有权限的用户可见，必须要登录后可拉取。

2.3 命名空间：可选择已创建的命名空间。

2.4 描述：支持 **markdown** 语法。

新建镜像仓库

名称

✓

最长为200个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符(".", "_", "-"), 且不能以分隔符开头或结尾

类型

私有

命名空间

✓

描述

✓

最长为1000个字符

确认

取消

步骤7：推送拉取镜像

通过以上步骤，您已经创建了命名空间及镜像仓库，接下来可通过以下步骤实现向镜像仓库内推送及拉取镜像。

说明：


此步骤需要您使用一台安装有 Docker 的云服务器或物理机。

推送容器镜像


您可在本地构建新的容器镜像或从 DockerHub 上获取一个公开镜像用于测试。

本文以 DockerHub 官方的 Nginx 最新镜像为例，在命令行工具中依次执行以下指令，即可推送该镜像。请将

`project-a` 及 `nginx` 依次替换为您实际创建的命名空间名称及镜像仓库名。




```
sudo docker tag nginx:latest ccr.ccs.tencentyun.com/project-a/nginx:latest
```



```
sudo docker push ccr.ccs.tencentyun.com/project-a/nginx:latest
```

拉取容器镜像

本文以已成功推送的 Nginx 镜像为例，在命令行中执行以下命令，即可拉取该镜像。



```
sudo docker pull ccr.ccs.tencentyun.com/project-a/nginx:latest
```

出现问题？

如果您在使用过程中出现问题，可参考 [常见问题](#) 进行问题定位及解决，也可通过 [提交工单](#) 将问题反馈给我们，我们将尽快为您处理。