

边缘计算机

常见问题

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2023 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

常见问题

最近更新时间：2023-12-26 09:26:27

如何创建（购买）边缘计算机器和实例？

若您需要**创建一个新的边缘模块并部署实例**，主要包括以下操作步骤：

- 1.1 登录边缘计算机器控制台，并在**边缘模块**页面单击**新建模块**，创建一个新的模块。
创建新模块时，您需要输入模块的基本信息，并选择实例的各项配置，完成模块创建。
- 1.2 进入新创建模块的详情页面，单击右侧的**创建实例进行部署**，进行实例部署。
- 1.3 设置实例名称、实例登录密码，确认默认镜像和网络带宽上限。
- 1.4 选择实例部署的区域、省份和节点，以及网络运营商和实例数量。
- 1.5 确认安全、监控等配置，查看费用预估。
- 1.6 确认无误后，单击**确认购买**。

边缘计算机器即开始为您在选定的节点部署边缘实例。

若您需要在已有的**边缘模块下扩容新的边缘实例**，主要包括以下操作步骤：

- 1.1 登录边缘计算机器控制台，并在已有边缘模块的详情页选择**实例列表**页签，单击**新增实例**。
您还可以在实例列表的管理页面，单击**新增实例**进行扩容。
- 1.2 在新增实例页面，设置实例名称、实例登录密码，确认默认镜像和网络带宽上限。
- 1.3 选择实例部署的区域、省份和节点，以及网络运营商和实例数量。
- 1.4 确认安全、监控等配置，查看费用预估。
- 1.5 确认无误后，单击**确认购买**，即可完成实例扩容操作。

如何查看边缘模块和实例详情？

查看边缘模块的详情：

在**边缘模块**页面，单击“操作”列下的**详情**，即可进入到边缘模块详情页。

查看边缘实例的详情：

在**实例列表**页面，单击“操作”列下的**详情**，即可进入到边缘实例的详情页。

如何登录边缘实例？

边缘实例可以通过以下两种方式登录：

通过实例的公网 IP 地址登录

- 1.1 在边缘实例列表或边缘实例详情页下，查看边缘实例的公网 IP 地址。
- 1.2 使用远程登录软件登录。

对于 Linux 实例，您还可以使用 SSH 方式登录。

使用 VNC 方式登录

- 1.1 在边缘计算机器控制台，单击**登录**，选择 VNC 方式登录。
- 1.2 在弹出的对话框中，输入用户名和密码即可登录。

如何使用自定义镜像？

自定义镜像通过云边协同的方式进行提供，每个账号下支持10个自定义镜像。

使用自定义镜像的操作步骤如下：

1. 在云服务器（Cloud Virtual Machine, CVM）的镜像管理下创建镜像。具体操作请参见 [创建自定义镜像](#)。
2. 在边缘模块的镜像管理下将需要的自定义镜像导入到边缘。具体操作请参见 [管理镜像](#)。
3. 在创建边缘模块时使用该镜像。具体操作请参见 [创建边缘模块](#)。

边缘实例的系统盘默认空间有多大？

边缘实例默认配置的系统盘容量为50GB，暂不支持调整大小。

边缘实例的 IP 直通怎么配置？

当前边缘实例默认配置 IP 直通。您可以在登录 Linux 实例后，通过执行 `ip addr` 命令获取直通实例的公网 IP 地址。