

黑石弹性公网 IP

操作指南

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2020 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100。

文档目录

操作指南

管理弹性公网 IP

管理弹性公网 IP ACL

操作指南

管理弹性公网 IP

最近更新时间：2020-04-08 16:28:20

操作场景

本文档指导您如何申请、绑定和解绑 EIP，以及释放弹性公网 IP 相关操作。

前提条件

已登录 [腾讯云控制台](#)。

操作步骤

申请 EIP

1. 打开 [黑石物理服务器控制台](#)，单击左侧菜单栏【弹性公网 IP】。
2. 单击【申请】，弹出 EIP 申请框。
3. 选择计费模式与带宽峰值，单击【确定】，完成申请。

注意：

- 每个腾讯云账户的每个地域最多可以申请100个黑石 EIP。
- 公网流量计费模式下设置的带宽峰值不是计费带宽，而是限速带宽，EIP 最大速率不会超过该处设置的带宽峰值。

绑定 EIP

1. 打开 [黑石物理服务器控制台](#)，单击左侧菜单栏【弹性公网 IP】。
2. 找到您想用来绑定的 IP，单击【绑定】。

说明：

若已绑定资源，则【绑定】将为不可用单击状态，需与原资源解绑后再绑定。

3. 在弹出框中选择您需要绑定的资源，单击【绑定】，即可完成绑定，此时开始收取公网出口费。

注意：

按固定带宽计费的黑石弹性公网 IP 不可用于绑定 NAT 网关。

解绑 EIP

1. 打开 [黑石物理服务器控制台](#)，单击左侧菜单栏【弹性公网 IP】。
2. 在已绑定资源的黑石弹性公网 IP 列表项后，在更多选项中单击【解绑】，确认后即可解绑，此时开始收取 IP 闲置费。

释放弹性公网 IP

1. 打开 [黑石物理服务器控制台](#)，单击左侧菜单栏【弹性公网 IP】。
2. 在您想要释放的黑石弹性公网 IP，单击【释放】，释放后即不再计费。

注意：

只有没有绑定资源的 EIP 才可以释放，如果已经绑定资源，请先解绑，然后再释放。

管理弹性公网 IP ACL

最近更新时间：2020-04-08 16:29:22

操作场景

如果需要对物理主机绑定弹性公网 IP 与外网访问进行 ACL 控制，需要创建弹性公网 IP ACL。本文档主要指导您如何创建、修改和删除弹性公网 IP ACL 以及 ACL 规则设置等相关内容。

前提条件

已登录 [腾讯云控制台](#)。

操作步骤

创建弹性公网 IP ACL

1. 选择【[黑石私有网络](#)】选项卡，选择【外网安全】>【弹性公网 IP ACL】。
2. 单击左上角【新建】，在弹出框中依次输入或确定以下参数：
 - 名称
 - 状态方式
3. 选择结束后单击【确认】，即可完成弹性公网 IP ACL 的创建。

修改弹性公网 IP ACL

弹性公网 IP ACL 创建后，可以对其属性进行修改。

1. 选择【[黑石私有网络](#)】选项卡，选择【外网安全】>【弹性公网 IP ACL】。
2. 在弹性公网 IP ACL 列表页中，单击需要修改的弹性公网 IP ACL ID。
3. 进入详情页，在基本信息中完成以下属性修改：
 - 修改弹性公网 IP ACL 名称；
 - 修改弹性公网 IP ACL 状态方式，更改后实时生效。

删除弹性公网 IP ACL

弹性公网 IP ACL 创建后，可以对其进行删除；

1. 选择【[黑石私有网络](#)】选项卡，选择【外网安全】>【弹性公网 IP ACL】。
2. 在弹性公网 IP ACL 列表页中，选择需要删除的弹性公网 IP ACL 操作列【删除】。

ACL 规则设置

1. 选择【[黑石私有网络](#)】选项卡，选择【外网安全】>【弹性公网 IP ACL】。
2. 在弹性公网 IP ACL 列表页中单击需要修改的弹性公网 IP ACL ID 进入详情页，在 ACL 规则中完成 ACL 规则设置：
 - 进站规则设置：定协议类型、目标端口（访问黑石物理主机端口）、来源 IP，设定允许/拒绝策略；
 - 出站规则设置：指定协议类型、目标端口（访问外部主机端口）、目标 IP，设定允许/拒绝策略。

关联弹性公网 IP

1. 选择【[黑石私有网络](#)】选项卡，选择【外网安全】>【弹性公网 IP ACL】。
2. 在弹性公网 IP ACL 列表页中单击需要修改的弹性公网 IP ACL ID 进入详情页，在关联弹性公网 IP 中，完成弹性 IP 设置：
 - 关联弹性 IP。
 - 解除弹性 IP。

在弹性公网 IP 控制台进行 ACL 操作

1. 选择【[黑石私有网络](#)】选项卡，单击【弹性公网 IP】。
2. 在弹性公网 IP 列表页中，选择需要修改的弹性公网 IP 操作列【更多】选项卡，单击【关联 ACL】。
3. 在关联 ACL 中选择加入的弹性公网 IP ACL。