

# 云托付物理服务器

## 接入指引

## 产品文档



腾讯云

**【 版权声明 】**

©2013–2022 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

**【 商标声明 】**

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

**【 服务声明 】**

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

**【 联系我们 】**

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100。

# 接入指引

最近更新时间：2022-04-21 17:46:22

## 步骤1：注册腾讯云账号

- 如果您还没有腾讯云账号，您需要 [注册腾讯云](#) 账号，并完成实名认证。
- 如果您已有实名认证的腾讯云账号，请直接进行下一步操作。

## 步骤2：试用申请

目前云托付物理服务器 CHC 处于邀测阶段，使用前请进行 [试用申请](#)。您的申请预计将在3个工作日内完成审核，届时将通过短信、站内信及邮件的方式通知您审核结果，请注意查收。如通过审核，售前工程师将联系您进行商务洽谈。

## 步骤3：服务器评估及入场上架

使用 CHC 还需进行服务器线下入场评估，入场评估完成后可邮寄服务器至机房，验收后即可申请服务器上架。

## 步骤4：查看 CHC 物理服务器

您托付的服务器上架后，即可前往控制台进行查看。步骤如下：

- 登录 [云服务器控制台](#)，选择左侧导航栏中的 **CHC物理服务器**。
- 在“CHC物理服务器”页面，可查看已上架的托付服务器。此时 CHC 物理服务器还未上电，在控制台的状态显示为“未配置”。如下图所示：



ID/名称	状态	可用区	机型	SN	云主机实例	带外网络	服务器配置	计费模式	操作
chc-xxxxxx	未配置	广州二区	-	-	-	-	-	按量计费	<a href="#">配置</a> <a href="#">生产</a> <a href="#">清理配置</a>

## 步骤5：配置 CHC 物理服务器

- 在“CHC物理服务器”页面中，单击状态为“未配置”服务器所在行右侧的[配置](#)。
- 在弹出的“配置CHC物理服务器”窗口中，根据以下信息进行配置。如下图所示：

## 配置CHC物理服务器

您已选择1个物理服务器 [收起](#)

ID/名称	状态	可用区
chc- <a href="#">实例ID</a> <a href="#">实例名称</a>	未配置	广州二区

## 带外网络

网络 实例ID ( [实例名称](#) )"/> 实例ID ( [实例名称](#) )"/> 子网剩余可用IP248个如现有私有网络/子网不符合您的要求，可以去控制台[新建私有网络](#) 或 [新建子网](#)网络IP  

如您选择指定IP，需避免指定的IP与子网内已分配IP冲突。

安全组 实例ID ( [实例名称](#) )"/> 如您有业务需要放通其他端口，您可以[新建安全组](#)

确定

取消

- **网络**：选择 CHC 物理服务器所在私有网络及子网。子网可用区必须与 CHC 物理服务器所在的可用区相同。
- **网络IP**：可选择“自动分配”或“指定IP”。指定 IP 则需确保该 IP 未被占用。
- **安全组**：选择 CHC 物理服务器安全组。安全组更多信息请参见 [安全组概述](#)。

## 注意

带外网络安全组请放通 `169.254.0.0/16` 网段对带外端口的访问，否则可能导致机器无法转换为“可生产”状态。

3. 单击确定即可完成配置。此时 CHC 物理服务器状态为“已配置”。

## 步骤6：申请 CHC 物理服务器上电

请通过 [联系我们](#) 通过线下给状态为“已配置”的 CHC 物理服务器进行上电。上电后，CHC 物理服务器状态将转换为“可生产”。

## 步骤7：登录 CHC 物理服务器带外网络（可选）

CHC 物理服务器带外网络不支持通过外网直接访问。完成上电后可使用同私有网络内的 Windows 云服务器、黑石服务器2.0，通过网页登录至 CHC 物理服务器带外网络。

## 步骤8：创建 CHC 云服务器

在“CHC物理服务器”页面中，状态为“可生产”的 CHC 物理服务器可创建 CHC 云服务器。步骤如下：

1. 单击 CHC 所在行右侧的生产。

2. 在弹出的“CHC云服务器”页面中，根据以下主要信息进行配置。

- **网络**：选择服务器所在私有网络及子网。**子网可用区必须与 CHC 物理服务器所在的可用区相同。**
- **网络IP**：可选择“自动分配”或“指定IP”。指定 IP 则需确保该 IP 未被占用。

3. 单击**生产**即可创建单台 CHC 云服务器。

4. 登录 [云服务器控制台](#)，在“实例”列表页面中查看“实例类型”为“托付型”的实例即为创建的 CHC 云服务器。如下图所示：



ID/名称	监控	状态	可用区	实例类型	实例配置	主IPv4地址	实例计费模式	网络计费模式	所属项目	操作
ins- 1		运行中	广州二区	托付型	40核 384GB 0Mbps 系统盘：本地硬盘 网络：本地网络	(内)	CHC计费 2021-09-03 01:39:17创建		默认项目	登录 更多
ins- bmc子机		运行中	广州二区	标准型S2	1核 2GB 0Mbps 系统盘：CLOUD_BSSD 网络：本地网络	(内)	按量计费 2021-09-03 00:39:29创建		默认项目	登录 更多

## 后续操作

CHC 云服务器创建成功后，可进行云服务器、黑石服务器2.0同等操作。详情请参见 [云服务器产品文档](#)。