

合作云服务器

操作指南

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013–2022 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100。

文档目录

操作指南

资源销毁指引

日常操作

操作限制

操作指南

资源销毁指引

最近更新时间：2022-11-23 15:22:33

操作场景

本文介绍如何通过控制台销毁合作云服务器 OVM 资源。

操作步骤

查看服务器

1. 登录 [云服务器控制台](#)。
2. 在“云主机”页面上方，查看各地域下是否有服务器。下图所示各地域均无服务器：



- 有，则请进行下一步。
- 无，则请检查是否存在自定义镜像，具体步骤请参见 [删除自定义镜像](#)。

关机及销毁资源

1. 确认已有服务器不再使用后，请勾选服务器，选择页面上方的**关机**。
2. 待服务器关机后，勾选服务器，选择页面上方的**更多操作 > 销毁**。如下图所示：



⚠ 注意

资源随时销毁即时生效，销毁前请提前确认是否有风险。

3. 在弹出的确认窗口中进行确认即可销毁服务器。

删除自定义镜像

1. 登录云服务器控制台，选择左侧导航栏中的 **镜像**。

2. 在“镜像”页面中，选择**自定义镜像**，勾选自定义镜像后，单击列表上方的**删除**。如下图所示：




3. 在弹出的确认窗口中进行确认即可删除自定义镜像。

日常操作

最近更新时间：2022-11-23 15:22:33

密码重置

密码重置操作是依赖于蓝鲸底层平台来实现的，密码重置操作需要保证合作云服务器为开机状态、有公网 IP 且底层蓝鲸的 Agent 正常运作。如系统不可达或者 Agent 处于不正常状态会影响密码重置功能。如密码重置时间过长或者失败请联系 [客服](#) 处理，具体操作方式如下图。



重置密码

您已选1台云主机，[查看详情](#) ✓

用户名 系统默认 ▾

root

新密码

确认密码

确认重置 取消

配置变更

配置变更支持升配和降配。配置变更前需要关机，支持 CPU、内存、磁盘和网络带宽的配置。如升级配置当天生效，当天按照新的配置计费，如降低配置当天生效，从第二天开始按照新的配置计费。磁盘本地 ssd 仅限一块数据

盘，san盘支持4块数据盘，网卡变更仅支持同类型的升降配。具体操作方式如下图。

配置变更

您已选1台云主机，[查看详情](#)

计费模式

按量计费

目标CPU

1核2核4核8核12核16核

目标内存

1GB2GB4GB8GB16GB32GB48GB64GB

带宽上限

10M内网100M内网1G内网10M公网内网100M公网内网1G公网内网

数据盘

数据盘最多可增加到 4 块，暂不支持本地盘扩容 [查看对比](#)

+ 新增一块

总计费用

0 元 /天（配置费用）

确定

取消

制作镜像

镜像支持跨地域使用，无需对镜像做跨地域复制。制作镜像默认需要先停机再处理。目前支持对系统盘和系统盘&数据盘两种模式的制作。制作镜像时系统盘默认会加入镜像中，数据盘可以根据实际使用需求灵活指定。如果使用镜像生产合作云服务器，系统盘、数据盘会按照镜像配置中数据盘和系统盘的大小以及数据盘对应的配置来配置，此配置无法修改，生产完成之后可支持灵活配置变更。默认单账号最大镜像个数为5，如存量已经达到5个则无法制作新的镜

像，请合理使用镜像配额。具体操作方式如下图，可以按照实际需求选择磁盘的组合。

制作自定义镜像

×

镜像制作过程约需10分钟,目前镜像配额为5个,已经使用了2个。

您已选1台云主机, [查看详情](#) ✓

镜像名称

只支持英文、数字和连接符号,不得超过64个字符

磁盘

☒ 系统盘 25GB (云硬盘)

镜像描述

(可选)

确定

取消

密钥管理

密钥管理依赖于蓝鲸的 Agent 实现，使用此功能时请保证合作云服务器为在线状态、有公网 IP 且 Agent 正常运转。

- 密钥添加
 - 支持直接生成和主动导入的添加方式。
- 密钥绑定
 - 对在线合作云服务器支持灵活的绑定操作，绑定完成即可使用密钥登录。密钥包含项目属性，只可绑定对应项目的合作云服务器。
- 密钥解绑
 - 对在线合作云服务器支持灵活的解绑，解绑需谨慎。解绑完成后，使用该密钥登录的用户将无法登录。
- 密钥删除
 - 默认情况下，删除密钥操作需要先解绑所有相关的合作云服务器。

监控管理

监控目前依赖于蓝鲸的Agent实现，使用此功能时请保证合作云服务器为在线状态、有公网 IP 且 Agent 正常运转，具体请单击合作云服务器详情就可以查看该合作云服务器的监控数据。

[返回](#) | ovm-ha4qjvzg

配置详情

监控

基本信息

主机名	test复杂密码
主机ID	ovm-ha4qjvzg
运行状态	已关机
公网IP	161.202.108.83 复制
内网IP	10.133.212.144 复制
创建时间	2017-02-07 17:16:10
过期时间	2017-02-10 23:59:59
地域	东京
ipv6	2401:c900:1001:0221:0000:0000:0000:0005
主机计算模式	按量计算
网络计算模式	按流量计算

● 监控指标主要覆盖如下指标

- CPU
- 内存
- 磁盘
- 网络

● 监控力度

- 目前支持分钟级的监控力度。
- 目前仅支持一天的数据监控。

销毁管理

随时销毁即时生效，销毁前请提前确认是否有风险。

安全终端

安全终端是一种基于 VPN 隧道和 VNC 协议的安全访问方式，访问过程中有多重身份认证机制保护，确保用户安全、可靠的访问目标云服务器系统。使用安全终端登录云服务器，您只需完成下面三步：

- 建立 VPN 连接：与目标云服务器所在区域的 VPN 网关建立加密连接。
 - [下载：Windows7 建立 VPN 连接的方法](#)
- 建立 VNC 连接：与目标云服务器建立 VNC 内网连接。
 - [下载：Windows7 的 VNC 客户端（只需安装 VNC viewer 组件）](#)
 - [下载：Windows7 建立 VNC 连接的方法](#)
- 登录云服务器：在 VNC 客户端窗口中，使用目标云服务器的登录信息，直接登录系统。

操作限制

最近更新时间：2022-11-23 15:22:33

密码重置

密码重置依赖于底层蓝鲸 Agent 组件，如 Agent 组件异常或者端口受限则无法提供密码重置的功能。

密钥操作

密钥操作依赖于底层蓝鲸 Agent 组件，如 Agent 组件异常或者端口受限则无法提供密钥相关的操作。

监控

监控依赖于底层蓝鲸 Agent 组件和是否有公网 IP，如 Agent 组件状态异常、端口受限或者没有公网 IP 则无法监控合作云服务器的数据。

系统重装密钥绑定

密钥绑定依赖于底层蓝鲸 Agent 组件，如 Agent 组件异常或者端口受限则无法提供密钥相关的操作。

合作云服务器购买

通过实名认证且具有管理员权限的账号才能购买合作云服务器。