

# 访问管理

## 快速入门

### 产品文档



腾讯云

---

**【版权声明】**

©2013-2019 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

**【商标声明】**

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

**【服务声明】**

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

---

## 文档目录

### 快速入门

- 创建管理员用户
- 创建子账号并授权
- 子账号登录控制台

# 快速入门

## 创建管理员用户


最近更新时间：2021-07-19 17:53:04

### 操作场景

该任务指导您使用主账号在访问管理控制台，快速创建一个有管理员权限的子用户。该管理员账号可以管理您腾讯云账号内所有用户及其权限、财务相关的信息、以及云服务资产。



### 操作步骤

1. 登录 [访问管理控制台](#)，在左侧导航栏中，选择【用户】>【用户列表】，进入用户列表管理页面。
2. 在用户列表管理页面，单击【新建用户】，在新建用户页面单击【快速创建】，进入快速新建用户页面。
3. 在快速新建用户页面，根据页面提示设置用户信息和是否重置密码。

**What is the Sub-user Fast Creation?**  
You will quickly create one or more sub-users through the current process. By default, the sub-users have a random password to log in to the console, and have the global permission AdministratorAccess. After verifying message channels, the sub-users will be able to receive all the messages sent to you from Tencent Cloud. You can click  to edit the above default content.

**Notes:**

- As the sub-user name is used for login, you cannot change the name after confirmation.
- The login password is used for the sub-user to log in to the console. After the sub-user obtains the login password, they can log in through the [Sub-user Login Link](#).
- Users with incomplete phone information will be required to complete and verify their phone information when logging in to ensure account's safety and receiving messages in a timely manner.

User Information *	Username *	Access Method	User permissions	Receivable Message Types	Operation
	<input type="text"/>	Console Login 	AdministratorAccess 		Delete


(Up to 10 users can be added each time)

Password resetting required  User must reset password the next time they log in.

说明：

- 快速创建子用户时，默认拥有管理员权限（即绑定 AdministratorAccess 策略）。



- 您可以通过单击  图标修改用户信息，若绑定的策略不为 AdministratorAccess，则新建的子用户不具备管理员权限。

。关于用户权限的详细说明请参考 [策略](#) 相关文档。

4. 单击【创建用户】，进入成功新建用户页面，您可以通过以下两种方法获取子用户信息。
  - 。单击【复制】，可直接获取复制子用户登录信息。
  - 。单击【发送至】填写邮箱信息，系统将把完整的子用户信息发送至邮箱。
5. 完成用户创建。新建的用户将显示在用户列表中。

# 创建子账号并授权

最近更新时间：2021-07-19 17:53:04

## 操作场景

子账号包括子用户、协作者和消息接收人，不同类型用户的区别如下（详细说明请参考 [用户类型](#)）：

- 子用户：由主账号创建，完全归属于创建该子用户的主账号。
- 协作者：本身拥有主账号身份，被添加作为当前主账号的协作者，则为当前主账号的子账号之一，可切换回主账号身份。
- 消息接收人：只能接收消息。

该任务指导您使用主账号或者管理员用户，在访问管理控制台创建一个子账号（子用户/协作者），并为其绑定权限策略。

## 前提条件


- 若选择创建协作者，请先 [注册腾讯云账号](#)。
- 若使用管理员用户创建子账号，请先 [创建管理员用户](#)，再阅读下文操作步骤。

## 操作步骤


您可以点击以下页签，查看不同类型子账号创建及授权方式。

- [创建子用户并授权](#)
  - [创建协作者并授权](#)
1. 登录访问管理控制台，并在左侧导航栏中，选择【用户】>【[用户列表](#)】，进入用户列表管理页面。
  2. 在用户列表管理页面，单击【新建用户】，进入新建用户页面。

3. 在新建用户页面，选择创建方式。以自定义创建为例，操作步骤如下：



4. 在选择用户类型页面，单击【可访问资源并接收消息】后，单击【下一步】填写用户信息。
5. 在填写用户信息页面，设置用户信息、访问访问等信息。完成后单击【下一步】设置用户权限。
6. 在设置用户权限页面，为子用户绑定策略。完成后单击【下一步】审阅信息和权限。
7. 在审阅信息和权限页面，确认配置信息无误后，单击【完成】。



8. 进入成功新建用户页面，您可以通过以下两种方法获取子用户信息。
  - 单击【复制】，可直接获取复制子用户登录信息。
  - 单击【发送至】填写邮箱信息，系统将把完整的子用户信息发送至邮箱。

# 子账号登录控制台

最近更新时间：2021-07-19 17:53:04

## 操作场景

该任务指导您通过控制台登录子账号（子用户、协作者）。登录成功后，子账号（子用户、协作者）可在权限范围内管理主账号下的资源。

## 前提条件

已创建子账号。

- 子用户登录：已 [创建子用户](#)
- 协作者登录：已 [创建协作者](#)

## 登录步骤

您可以点击以下页签，查看对应登录方式的说明。

- 子用户登录
- 协作者登录

1. 进入 [腾讯云账号登录](#) 页面，选择子用户登录。
2. 在子用户登录页面，输入主账号 ID、子用户名、登录密码信息。  
主账号 ID：请联系主账号在 [账号信息](#) 处查看。



3. 单击【登录】，完成通过账号、密码方式登录子用户操作。

## CAM user sign in

  
  
  
  
[← Root Account Sign In](#)