

共享带宽包

常见问题

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2024 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

常见问题

常见问题

共享带宽包升级为增强型95计费 FAQ

常见问题

常见问题

最近更新时间：2024-01-09 16:30:00

什么是腾讯云共享带宽包？

腾讯云共享带宽包是一种多 IP 带宽聚合的流量计费模式，如果您在广州开通了共享带宽包，那么所有设备将可选择按共享带宽包模式计费。

我应该如何开通带宽包？

如需使用，请 [提交工单](#) 开通共享带宽包。

腾讯云共享带宽包有几种类型？

腾讯云共享带宽包分为两种类型：一种为设备带宽包，另一种为 IP 带宽包，详情请参见 [产品类别](#)。

两种类型的共享带宽包有何区别？

设备带宽包开通后该地域所有 CVM、CLB 将自动变为按共享带宽包计费。

IP 带宽包开通后，添加进带宽包的普通公网 IP、EIP、CLB、弹性公网 IPv6 将变为按共享带宽包计费。

账户类型升级前后共享带宽包有什么差异？

腾讯云账户分为标准账户类型和传统账户类型。传统账户类型后期将不再支持新功能，若您属于传统账户类型，建议升级为标准账户类型，详情请参见 [账户类型升级说明](#)。传统账户类型升级为标准账户类型后，设备带宽包自动切换为 IP 带宽包，原来按共享带宽包计费的实例自动加入 IP 带宽包，新增实例需手动加入 IP 带宽包。

如何删除共享带宽包？

删除设备带宽包，请参见 [设备带宽包指南-删除带宽包](#)。

删除 IP 带宽包，请参见 [IP 带宽包指南-删除带宽包](#)。

共享带宽包升级为增强型95计费 FAQ

最近更新时间：2024-01-09 16:30:00

为什么要升级为增强型95计费模式？

后付费-增强型95计费模式为标准计费能力，计费统计方式更贴近您业务实际带宽，且支持设置带宽上限确保您的业务带宽在合理预期范围内，同时可为您提供可承诺的保底带宽，因此为了给您提供更加优质、稳定的网络服务，我们建议您尽快升级到增强型95计费模式。

BGP 月95计费带宽包自2023年04月01日起已不再新增新用户。静态单线月95计费带宽包自2023年06月01日起不再新增。为提供更优质、稳定的服务，计划于2024年01月01日将月95计费模式统一升级为增强型95计费模式。

升级操作需要怎么做？

1. 若您需要将 BGP 升级到“后付费 - 增强型95计费”模式，请参考如下步骤：

1.1 登录 [共享带宽包控制台](#)，创建增强型95计费带宽包。

1.2 将 BGP 月95计费带宽包中的资源 [迁移](#) 到增强型95计费带宽包，完成迁移后请将原月95计费带宽包 [删除](#)。

2. 若您需要将静态单线升级到“后付费 - 增强型95计费”模式，请 [提交工单](#) 处理。

升级后费用是增多还是减少？

具体根据您实际业务带宽和业务模型来看，可 [提交工单](#) 或联系您的商务经理单独测算。

本次升级的影响范围是什么？

本次升级仅针对如下范围生效：

仅标准账号类型。

当前已有的存量月95计费带宽包，包括常规 BGP 线路、精品 BGP 线路、静态单线。

2024年01月01日起只允许新增增强型95带宽包，无法新增月95带宽包；且存量月95带宽包需升级到增强型95带宽包，升级操作不可逆。

由于增强型95计费模式5分钟取点由峰值转变为均值，因此计费带宽会根据您业务实际使用波形而有所变化。

升级前需要准备什么？

升级前，您需要合理规划增强型95计费带宽包的带宽上限。

默认20%保底，如您业务带宽不达保底，将仅收取少量保底费用，同时当业务高峰出现资源抢占时，保底带宽将作为承诺指标，确保您的业务持续和稳定；如您业务带宽高于保底带宽则按照实际业务收费。

升级前，请确认您的账户有足够的冻结金额，BGP 增强型95计费带宽包默认冻结比例为40%；静态单线增强型95计费带宽包默认冻结比例为60%。