

分布式数据库 DCDB

设置

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2018 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

设置

注册腾讯云

创建VPC网络

购买数据库实例

设置

注册腾讯云

最近更新时间：2017-12-22 09:45:32

您可使用邮箱注册腾讯云，也可使用第三方账号，如微信、微信公众号、QQ号登录腾讯云。

企业用户建议使用邮箱、微信公众号注册腾讯云；**不在大陆的用户**建议使用邮箱注册。

1 使用邮箱注册

step 1 进入注册流程

在导航处点击“注册有礼”，或在登录页面底部点击“注册”，即可进入注册流程。



step 2 填写注册信息



✉ 邮箱注册

联系手机

 +86

[《腾讯云服务协议》](#)

已有账号? [立即登录](#)

[中文](#) | [English](#)

Copyright©2013-2016 Qcloud.com. All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有

注：密码至少包含字母、数字、符号中两种，6-20个字符。

step 3 激活邮箱



✉ 激活您的腾讯云账号

激活邮件已发送至您的注册邮箱：[@qq.com](#) 请查看邮件并激活您的账号。

[前往邮箱](#)

没有收到邮件？


1. 请检查邮箱地址是否正确，您可以返回 [重新填写](#)
2. 请检查您的邮件垃圾箱，激活邮件有可能被误认为是广告
3. 若仍未找到激活邮件，请尝试 [重新发送](#)

已有账号？ [立即登录](#)

► [中文](#) | [English](#)

Copyright©2013-2016 Qcloud.com. All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有

step 4 填写行业信息

 补充信息

完善行业信息可为您提供更精准的 行业优惠及活动信息

游戏	金融	音视频	微信服务	IT服务/软件
O2O生活服务	电子商务	房地产	公共事业	交通运输业
教育	零售和批发商	旅游	媒体	通讯
物联网/车联网	消费品生产商	医疗	移动应用	云服务
政府公共机构	制造业	自然资源	其他	

完成注册

► 中文 | English

Copyright©2013-2016 Qcloud.com. All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有

恭喜您完成注册



注册已完成

您现在可以前往 [用户中心](#) 完善资料，或者发现更多内容。



720元 代金券
完成实名认证即可获得
新用户专享大礼包



免费体验馆 HOT
完成实名认证即可获得
新用户专享大礼包



1元 学生特惠
完成实名认证即可获得
新用户专享大礼包



腾讯云助手公众号



监控警告 安全通知 移动支付

[中文](#) | [English](#)

Copyright©2013-2016 Qcloud.com. All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有

2 使用微信注册

step 1 扫码

在登录页面点击“微信登录”



使用您的微信客户端，打开扫一扫，扫描在电脑上新页面中打开的二维码




step 2 授权

在微信客户端，点击授权

step 3 注册 (首次登录时需要)

填写手机号码—>邮箱—>选择所属行业——>点击完成注册

注：每个手机号码最多关联5个腾讯云账号



step 4 登录

登录成功，开启您的腾讯云之旅吧~

3 使用微信公众号注册

仅限有微信公众平台账号的用户使用，便捷注册登录腾讯云。

step 1 扫码


在登录页面点击“微信公众号登录”



使用您绑定了公众号的微信客户端，打开扫一扫



扫描PC新页面中的二维码




step 2 授权

选择您要登录到腾讯云的的公众号



注：请务必保证勾选账号服务权限，否则将导致登录失败。

点击授权




授权成功

step 3 注册 (首次登录时需要)

填写手机号码—>选择所属行业——>点击完成注册

注：每个手机号码最多关联5个腾讯云账号




注册完成后将返回您注册/登录前浏览的页面。

step 4 登录


登录成功，开启您的腾讯云之旅吧~

4 使用QQ注册

点击[登录](#)，输入您的QQ号及密码，点击[登录](#)




通过后，输入手机号码、验证码，选择您的所属行业，最后点击完成注册。



创建VPC网络

最近更新时间：2018-10-29 11:50:54

如下图所示，在本练习中，您将创建一个 VPC 和子网，并在您的子网中部署一个云服务器，通过绑定弹性 IP 使其能与 Internet 通信，最后通过安全组对进出该云服务器的流量进行筛选，保证主机通信的安全。在真实应用环境下，您能够从本地计算机访问您的云服务器，并使用此方案创建面向公众的 Web 服务器；例如，托管一个博客。



第一步：创建私有网络、初始化子网和路由表

私有网络至少包含一个子网，只有在子网中才可以添加云服务资源。

- 1) 登录 [腾讯云控制台](#)，点击导航条【私有网络】，或者进入腾讯云 [私有网络介绍页](#)中的【立即体验】按钮，进入 [私有网络控制台](#)。
- 2) 选择列表上方下拉框中的地域，点击【新建】创建私有网络，例如，选择地域“华北地区（北京）”。
- 3) 填写私有网络和子网的名称和 CIDR，并选择子网的可用区。
- 4) 点击【创建】。



第二步：创建子网

您可以同时创建一个或多个子网。

- 1) 登录 [腾讯云控制台](#)，点击导航条【私有网络】，或者进入腾讯云[私有网络介绍页](#)中的【立即体验】按钮，进入 [私有网络控制台](#)。
- 2) 点击左导航栏中的【子网】。
- 3) 选择下拉框中的地域和私有网络。
- 4) 点击【新建】，填写子网名称、CIDR、可用区和关联路由表。
- 5) (可选) 点击【新增一行】，可以同时创建多个子网。
- 6) 点击【创建】。



第三步：新建路由表关联子网

您可以创建自定义路由表、编辑路由策略、然后关联指定子网，子网关联的路由表用于指定该子网的出站路由。

- 1) 登录 [腾讯云控制台](#)，点击导航条【私有网络】，或者进入腾讯云 [私有网络介绍页](#)中的【立即体验】按钮，进入 [私有网络控制台](#)。
- 2) 选择左导航栏中的【路由表】，点击列表上方【新建】按钮，在创建路由表弹出框中输入名称、所属网络及新建路由策略。
- 3) 点击【创建】，即可在路由表列表中看到您新建的路由表。
- 4) 点击左导航栏中的【子网】。
- 5) 鼠标移动到需要关联该路由表的【子网】一行，编辑按钮即会出现在【关联路由表】列中。
- 6) 点击【编辑按钮】，在下拉框中选择关联路由表。
- 7) 点击【保存】。



第四步：向子网中添加云主机

- 1) 登录 [腾讯云控制台](#)，点击导航条【私有网络】，或者进入腾讯云 [私有网络介绍页](#) 中的【立即体验】按钮，进入 [私有网络控制台](#)。
- 2) 选择左导航栏中的【子网】。
- 3) 在需要添加云主机的子网所在行，点击增加云主机图标。注意这里创建的云服务器实例请选择一个大于 0 的带宽或选择使用流量收费，因为本教程中的其他步骤需要对 Internet 进行访问。

或者

- 1) 在 [云服务器介绍页](#) 中点击【立即选购】按钮。
- 2) 在第三步选择存储与网络时选择刚刚创建的私有网络和对应的子网。注意这里创建的云服务器实例请选择一个大于 0 的带宽或选择使用流量收费，因为本教程中的其他步骤需要对 Internet 进行访问。

第五步：为云主机绑定弹性 IP 访问公网

[弹性 IP](#) 是一种与用户帐号相关联的公网 IP 地址，用于与 Internet 的通信，用户可以使用弹性 IP 快速绑定任何云服务器使其可以与公网通信。

- 1) 登录 [腾讯云控制台](#)，点击导航条【云服务器】选项卡，在左导航窗格中，单击【弹性公网 IP】。
- 2) 单击【申请】按钮。
- 3) 选择申请与私有网络在同一地域的 EIP，完成后即可在 EIP 列表中看到您申请的 EIP。
- 4) 在 EIP 列表中选择指定 IP，点击【绑定】，选择刚刚创建的私有网络内云服务器绑定。绑定完成之后，您的云主

机即可访问公网。

弹性公网IP 华北地区 (北京) ✕

弹性公网 IP (Elastic IP) 是专为动态云计算设计的静态 IP 地址, 在 腾讯云 系统中 EIP 地址与您的账户而非特定的资源 (CVM实例) 关联。弹性公网IP 地址同时适用于 基础网络 和 私有网络 的 CVM 实例, 随时可以解绑、再分配到其他 CVM 实例, 从而快速切换屏蔽实例故障。

+申请

ID/名称 ↓	状态	弹性IP地址	计费模式	绑定资源	申请时间 ↓	操作
eip-kopsdwob 未命名	未绑定	123.206.33.229	按小时计费	-	2016-06-18 14:10:41	绑定 解绑 释放

(可选) 第六步：创建安全组进行网络流量控制

安全组 是腾讯云提供的实例级别防火墙, 可以对任意云服务器进行入/出流量控制。

- 1) 登录 [腾讯云控制台](#), 点击导航条【云服务器】选项卡, 在左导航窗格中, 单击【安全组】。
- 2) 单击【新建】按钮, 输入安全组的名称 (例如 my-security-group) 并提供说明, 即可创建完成。
- 3) 单击安全组列表后的【加入云主机】按钮, 选择需要刚刚创建的云主机。
- 6) 点击上方【进站规则】、【出站规则】选项卡, 编辑进站、出站规则, 控制流量。

例如：允许来自您本地计算机 (IP : 186.23.55.90) 通过 HTTP 请求云服务器, 可以创建一条类似下图的规则。

基本配置
进站规则
出站规则

规则列表

批量导入
导出规则

规则协议	端口	来源	策略	备注	操作
⚙ HTTP ▼	80	IP 或 CIDR ▼ 186.23.55.90/32	允许 ▼	本地计算机HTTP访问	删除

购买数据库实例

最近更新时间：2017-10-27 20:09:56

可通过<https://buy.cloud.tencent.com/dcdb>申请。