

专用宿主机 操作指南







【版权声明】

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档(含所有文字、数据、图片等内容)完整的著作权归腾讯云计算(北京)有限责任公司单独所有,未经腾讯云事先明确书面许可,任何主体不得以任何形式 复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯,腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】

🕗 腾讯云

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算(北京)有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标,依法由权利人所有。未经腾讯云及有关 权利人书面许可,任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为,否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯,腾讯云将依 法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况,部分产品、服务的内容可能不时有所调整。 您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定,除非双方另有约定,否则,腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承 诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务,及相应的技术售后服务,任何问题请联系 4009100100或95716。



文档目录

操作指南 查看 CDH 实例信息

最近更新时间: 2024-09-20 20:11:41

您可以使用控制台或者 API 的方式获取专用宿主机实例的信息。

使用控制台查看 CDH 实例信息

1. 登录 专用宿主机控制台。

2. 在 **专用宿主机** 界面顶部选择相应的地域,您就可以查看到您在当前地域所拥有的专用宿主机的信息,包括可用区、机型、总资源和剩余可用资源的情况、到期 时间等。如下图所示:

新建	首主机 分配:	云主机更	多攝作 ▼							请输入宿主机名称	viD进行捜索 Q	¢ ¢ <u>∔</u>
	ID/宿主机名	监控/状态	可用区域	机型	实例(合)	可用/总CPU(可用/总内存(可用/总硬盘(到期时间	计费模式	项目	操作
	host- c	山 运行中	广州三区	HS20	1	55/56	223/224	2452/2452	2021-07-10	包年包月	stator#2.	续费 分配至项目

3. 单击专用宿主机的 ID,进入专用宿主机详情页,可以查看专用宿主机的详细信息以及该宿主机上的实例信息。如下图所示:

← host-	- host-										
配置详情	实例列表 监	控指标									
要对实例进行日常监 云硬盘采用按量计费	控维护、配置升级、 約计费方式。当账户;	其他更多操作,请 前往[] 欠费时,若系统盘被隔离	实例管理 1,子机不可用:若系统盘	a被清除,子机将一同被清	除。如需屏蔽此逻辑,请联系大者	沪经理开通欠费不停服服	跷.				
更多操作 ▼	+分配实例							请输入实例名/实例ID/IP进行提	≝≢Q, ‡ ∔		
ID/实例名	状态	可用区	实例类型	配置	IP地址	实例计费模式	网络计费模式	所属项目	操作		
☐ ins- 未命名	⇒运行中	广州三区	独享型 😽	1 核 1 GB 1 Mbps 系统盘:高性能云硬蜡 网络:	(公) (内)	不计费 2021-06-25 15:47创建	按流量计费	one-R298	关机重启销毁		

使用 API 获取 CDH 实例信息

请参见 查看 CDH 实例列表。



搜索 CDH 实例

最近更新时间: 2024-09-20 20:11:41

您可以使用控制台或 API 接口搜索专用宿主机实例,目前控制台支持根据专用宿主机 ID 和名称进行搜索,API 则支持按照可用区、项目、专用宿主机 ID、名称、状态进行搜索。

使用控制台搜索 CDH 实例

- 1. 登录 专用宿主机控制台。
- 2. 选择相应的地域,在右上角的搜索框中输入宿主机 ID 或名称,单击搜索按钮进行搜索。

新建	宿主机 分	配云主机 更	●多操作 マ							test	Q	¢ ¢ ±
	ID/宿主机名	监控/状态	可用区域	机型	实例(台)	可用/总CPU(可用/总内存(可用/总硬盘(到期时间	计费模式	项目	操作
						搜索"test", 抄	©到1条结果。返回	原列表				
	host- c test	<mark>山</mark> 运行中	广州三区	HS20	1	55/56	223/224	2452/2452	2021-07-10	包年包月	unter Rd.	续费 分配至项目

使用 API 搜索 CDH 实例

使用 DescribeHosts 接口可以对专用宿主机实例进行过滤,具体用法详情参见 查看 CDH 实例列表 API。



修改 CDH 实例名称

最近更新时间: 2024-09-20 20:11:41

为了方便用户快速辨识和管理专用宿主机,腾讯云支持通过控制台或者 API 的方式给专用宿主机设置名字,随时更改,立即生效。

使用控制台修改 CDH 实例名称

- 1. 登录 专用宿主机控制台。
- 2. 选择相应的地域,勾选需要修改名称的专用宿主机,单击列表顶部**更多操作 > 改名**。

新建	宿主机	分配云主机	更多操作 ▼							请输入宿主机名称	vID进行搜索 Q	¢ ¢ <u>↓</u>
~	ID/宿主机名	监控/状态	设置自动续费	机型	实例(台)	可用/总CPU(可用/总内存(可用/总硬盘(到期时间	计费模式	项目	操作
	host- c	」 Li 运行中	兴云 分配至项目 改名	HS20	1	55/56	223/224	2452/2452	2021-07-10	包年包月	onto BZ.	续费 分配至项目
			批量管理实例									

3. 在改名操作弹窗中,输入新宿主机名称,单击确定完成操作。

改名			×
下列实例 (共1台	3) 将进行改名操作,查看详情 ▼		
ID		宿主机名	
host-	ic.	ho1000	
新宿主机名称:	test 你还可以输入56个字符		
	确定	取消	

使用 API 修改 CDH 实例名称

使用 ModifyHostsAttribute 接口可以修改 CDH 实例的名称,具体用法详见 修改 CDH 实例的属性。



导出 CDH 实例列表

最近更新时间: 2024-09-20 20:11:41

您可以在控制台中导出某个地域的专用宿主机 CDH 的实例列表。导出的字段包括 ID、名称、机型、状态、实例数量、可用区、可用 CPU 核数、总 CPU 核 数、可用内存、总内存、可用硬盘大小、总硬盘大小、创建时间、到期时间。

操作步骤

- 1. 登录 专用宿主机控制台。
- 2. 选择地域,单击如下图所示的导出按钮。

新建	宿主机 分離	₩云主机 更	逐操作 ▼							请输入宿主机名称	∜ID进行搜索 Q,	¢ ¢ ±
	ID/宿主机名	监控/状态	可用区域	机型	实例(台)	可用/总CPU(可用/总内存(可用/总硬盘(到期时间	计费模式	项目	操作
	host- c	山 运行中	广州三区	HS20	1	55/56	223/224	2452/2452	2021-07-10	包年包月	state RL	续费 分配至项目

3. 下载一个 cdh.csv 文件到本地,文件内容如下图所示。

宿主机ID	宿主机名	机型	状态	实例数量	区域	可用CPU	总CPU	可用内存	总内存	可用硬盘	总硬盘容量	创建时间	到期时间
host-0syo	10027979	HS20	运行中	1	广州三区	55核	56核	223GB	224GB	2452GB	2452GB	2020/6/10 18:32	2021/7/10 18:32

腾讯云

续费包年包月 CDH 实例

最近更新时间: 2024-09-20 20:11:41

您可以通过控制台或者 API 对包年包月的专用宿主机实例进行续费。

通过 CDH 控制台续费包年包月 CDH 实例

- 1. 登录 专用宿主机控制台。
- 2. 选择相应的地域,勾选需要修改续费的专用宿主机实例,并单击续费。

	新建石	省主机	分配云主机	更多操作 ▼								请输入宿主机名	称/ID进行搜索	Q ¢ ¢ ±
		ID/宿主机名	监控/状态	可用区域	机型	实例(台)	可用/总CPU(可用/总内存(可用/总硬盘(到期时间		计费模式	项目	操作
		host- 未命名	- 山 运行中	上海三区	HS20	0	56/56	224/224	2452/2452	2021-07-24		包年包月	默认项目	续费 分配至项目
3.	在续	费弹窗中	中,选择需	要续费的图	时间,并单部	占 确定 。								
	续费	ł									×	(
	下列	实例 (共	: 1台) 将进行	续费操作,	查看详情▼									
	ID/	宿主名			到期时间	i)		续费	后到期时间					
	ho	st-	ethe i		2021-0	7-10		2022	-01-10					
	续费	时长	1个月	2	3	6 1年	2年	3年						
	需支	付费用				-								
						确定	取消							

4. 进行支付后则完成了对 CDH 实例的续费操作。

通过续费管理页续费包年包月 CDH 实例

- 1. 登录 腾讯云控制台,选择页面右上角的费用 > 费用中心。
- 2. 选择左侧导航栏中的续费管理,进入续费管理页面。
- 3. 产品类别选择专用宿主机,并选择相应的地域,单击需续费的专用宿主机实例所在行右侧的续费。如下图所示:

时间范围 产品类别	全部 (420) 7天内到期 (53) 黑石物理服务器CPM (1)	3) 15天内到期 (117) 云硬盘CBS (126) 云委	30天内到期 (270) 2个 如据库MySQL (3) 消息服务	月内到期 (322) 3个月内到 CKafka (1) 云服务器CVM	 1期 (331) 巳到期未停服 (22) (184) 专用宿主机CDH (8) 	弹性公网IP (5)	云原生数据库TDSQL-C (1)	
	轻量应用服务器 (78) 容器	階鏡像服务 TCR (4) 网	站建设 (3) 腾汛云区块链TI	BaaS (2) 腾讯云图 (1)	弹性MapReduce (3)			
地域	上海 (1) 北京 (7)							
手动续费项	(1) 自动续费项(0)) 到期不续项(0)					~ Q ¢	¢ ±
批量续费	设为自动续费	2为到期不续 统一 3	期日					
资源ID/3	8源名 产品描	述	地域 / 可用区	到期时间 ↑	所属项目 ▼	单价	操作	
□ <mark>host-</mark> 未命名	机型: 配置:	HS20 56核cpu、224G内存、	华东地区 (上海) 上海三区	2021-07-24 30天内到期	默认项目	100.000	续费设为自动续费	更多 ▼



4. 在续费弹窗中,选择需要续费的时间,并单击确定续费。如下图所示:

1	续费											×
	资源ID/资源得	3	产品名称	F		当前到期	时间	续费	后到期时间	单价	续费金额	
	host- 未命名	n.	专用宿主	E机CDH		2021-07-	24	2021	1-08-24	元月	元	
;	购买时长:	1个月	2	3	6	1年	2年	3年	其他时长			
J	总计费用:	a										
[账户余额足	够时,资源至	期后按月	自动续费								
							确定续	费	取消			

5. 进行支付后则完成了对 CDH 实例的续费操作。

续费管理页设置自动续费包年包月 CDH 实例

- 1. 登录 腾讯云控制台,选择页面右上角的**费用 > 费用中心**。
- 2. 选择左侧导航栏中的 续费管理,进入"续费管理"页面。
- 3. 产品类别 选择专用宿主机,选择相应的地域,勾选需要修改续费的专用宿主机实例,单击设为自动续费。
- 4. 在自动续费弹窗中,单击确认,账户余额充足的情况下,系统将在到期当日为您进行自动续费。

设为自动续费项				×
下列资源到期后将 统将自动使用代金券	<mark>安月</mark> 自动续费,请您确保资源 线续费。	到期时账户余额充足,若续	卖费时有可用的代金券,系	
资源ID/资源名	产品名称	到期时间	续费后到期时间	
host- 未命名	专用宿主机CDH	2021-07-24	2021-08-24	
	确定	取消		

使用 API 续费包年包月 CDH 实例

使用 ModifyHostsAttribute 接口将专用宿主机实例设置为自动续费,具体用法详见 修改 CDH 实例的属性 API。



分配实例

最近更新时间: 2024-09-20 20:11:41

操作场景

您可以通过控制台或者 API 的方式,在购买的专用宿主机上创建云服务器实例。

前提条件

在专用宿主机上分配实例前,您需要根据实际情况选择完成以下工作:

- 要创建网络类型为私有网络(VPC)的 CVM 实例时,需要在目标地域 创建 VPC,并且在 VPC 下的目标可用区 新增子网。
- 不使用系统自动创建的默认项目时,需要 新建项目。
- 不使用系统自动创建的默认安全组时,需要在目标地域 创建安全组 并添加能满足您业务需求的安全组规则。
- 创建 Linux 实例时需要绑定 SSH 密钥对,需要在目标项目下 创建 SSH 密钥。
- 创建一个自定义镜像的实例时, 需要 创建自定义镜像 或者 导入镜像。

注意事项

专用宿主机上可以创建的实例数量取决于剩余的可用 CPU、内存、本地盘资源大小以及实例的规格。 例如:一台完全空闲的 HS20(56核、224G内存),可以分配7台8核32G的实例。

操作步骤

使用控制台创建实例

进入实例分配页面

- 1. 登录 专用宿主机控制台。
- 2. 在 **专用宿主机** 管理页面,选择相应的地域,勾选专用宿主机,单击**分配云主机**。

选择实例 CPU、内存配置

1. 在 **1.选择地域与机型** 页面,选择地域与机型。如下图所示:

可用区 ⑦	广州二区 广州三区 广州四区 广州五区 NEW 广州六区 ஆ	
所属宿主机	host 重新选择	
CPU	1 1核	- 1 + 核 55核
内存	1G	- 1 + G
	下一步:选择镜像	

主要参数信息如下:

- CPU:根据选中的宿主机/宿主机资源池的剩余资源情况自定义实例的 CPU。
- **内存:**根据选中的宿主机/宿主机资源池的剩余资源情况自定义实例的内存配置。



2. 单击**下一步:选择镜像**。

选择镜像



1. 在 2.选择镜像 页面,选择镜像。如下图所示:

云服务器 C	WM								
1.选择地域与标	机型 2.进	择镜像	3.选择存储	与网络	4.设置信息	4.设置信息			
已选配置 地域 可用区 机型 所属宿主机	广州 广州三区 独享型、1核CPU host-	J、1G内存							
镜像提供方 操作系统 系统版本	公共镜像 CentOS Windows Sen 请选择系统版本	自定义镜像 CoreOS ver	共享鏡像 Debian	服务市场 FreeBSD	openSUSE	SUSE	Tencent Linux	TencentOS	Ubuntu
	上一步	下一步: 选择存储	诸与网络						

主要参数信息如下:

- **镜像提供方**:根据不同来源,腾讯云提供公共镜像、自定义镜像、共享镜像和服务市场镜像。更多关于镜像类型的介绍,请参见 镜像类型介绍 。
- 操作系统:根据实际需求进行选择。
- 系统版本:根据实际需求进行选择。
- 2. 单击下一步:选择存储与网络。

选择存储与网络

1. 在 3.选择存储与网络 页面,选择系统盘和数据盘,并设置网络信息。如下图所示:

	机空	2.选择镜像	3.选择存储与网络	4.设置信息			
地域	广州						
可用区	广州三区						
机型	独享型、1相	家CPU、1G内存					
所属宿主机	host	(he (well 1991)					
镜像	CentOS 8.2	2 64位					
系统盘	高性能云	硬盘 SSD云硬盘	本地硬盘				
						- 10	+ GB (步长为1
	10GB		500GB		1024GB		
	独享集群	请选择集群	~	当前可用区无指定类型独享集群	0		
数据盘 ⑦	① 新建云碼	「血数据血					
网络类型	基础网络	络 私有网络					
公网IP	现在购	买 暂不购买					
公网带宽	按流量计费		波达文际使用法具有日往	首 、 」 曲 一 向 a			
	用地中市见	,」「1765」1765」(1855年)(1859)	时这头的这门加强马片油。	异 计按示例 6			
							Mhas
	1Mbps	i 5Mbp	05	20Mbps	100Mbps	- 1	+ Mbps
服务器数量	1Mbps 一 1 当前配置最多	5Mbg + 台 :可以台建55台	35	20Mbps	100Mbps	- 1	+ Mbps

主要参数信息如下:

- 🔗 腾讯云
 - **系统盘**:必选项。默认容量为50GB,用于安装操作系统。您可以选择系统盘所用的云盘类型和容量。地域不同会影响可供选择的云盘类型。
 - 数据盘:可选项。您可以选择在创建实例后再添加数据盘;可以在购买时添加数据盘,并选择数据盘的云盘类型和容量;还可以创建空数据盘或者使用数据盘快照创建数据盘。
 - 实例支持的存储类型有:本地硬盘/本地 SSD 硬盘、云硬盘、高性能云硬盘、SSD 云硬盘。更多关于云硬盘的介绍,请参见 云硬盘分类。
 - 网络类型
 - 基础网络: 2017年8月3日起新上线地域对所有用户均不再支持基础网络,2017年6月13日后新注册的部分账号也不再支持基础网络。
 - 私有网络: 必须选择 VPC 和子网,若没有事先创建 VPC 和子网,可以选择默认 VPC 和子网。更多关于基础网络和私有网络的介绍,请参见 私 有网络概述 。
 - 公网IP: 专用宿主机上的实例网络仅支持按流量计费,若需要为实例分配一个公网 IP 地址,请选择现在购买。通过这种方式分配的 IP 地址不能直接与实例解绑,但是可以将该公网 IP 转换成弹性公网 IP 再进行解绑。
 - 公网带宽: 根据实际需求进行配置。
 - 服务器数量:根据实际需求进行设置。
 - 2. 单击**下一步:设置信息**。

设置信息

1. 在 4.设置信息 页面,设置所属项目、主机名、登录方式以及安全组。如下图所示:

主机名	创建后命名 立即命名
	请输入主机名称 你还可以输入60个字符
登录方式	设置密码 立即关联密钥 自动生成密码
用户名	root
密码	请输入主机密码
	linux机器密码需8到30位,至少包括三项([a-z,A-Z],[0-9]和[() [、] ~/@#\$%^&*-+=_]{}[;;'~>,.?/的特殊符号)
确认密码	请输入主机确认密码
所属项目	
安全组⑦	✓ C 预览规则 使用指引 ²
	System created security group
安全加固 ⑦	→ 免费开通 详细介绍 2
云监控 ⑦	☑ 免费开通 详细介绍 □
费用:	 元/小时(面置费用) 元/GB(网络费用) 上一歩 立即购买

主要参数信息如下:

- 主机名:
 - 选择创建后命名,在创建后的云服务器名字则命名为 未命名。该名称仅在控制台显示,并非云服务器的 hostname。
 - ○选择**立即命名**,需填写有语义的名字,限制在60个字符以内。
- 登录方式:
 - 若镜像选择了 Linux 类型的云服务器,登录方式可选设置密码、立即关联密钥以及自动生成密码。
 - 若镜像选择了 Windows 类型的云服务器,登录方式可选设置密码和自动生成密码。
- 安全组:
 - 如果您自己没有创建安全组,可选择**新建安全组**。



○ 如果已有安全组,请选择**已有安全组**。同时您可以预览安全组规则,关于安全组规则的介绍,请参见 安全组。

- 安全加固:免费开通 DDoS 防护、WAF 和云镜主机防护,更多介绍请参见 主机安全。
- 云监控: 免费开通云产品监控,安装组件获取主机监控指标并以监控图标形式展示,且支持设置自定义告警阈值等。更多介绍,请参见 云监控概述。
- 2. 单击**立即购买**,即可完成创建。

() 说明:

云服务器完成创建后,您将会收到站内信,其内容包括实例名称、公网 IP 地址、内网 IP 地址、登录名、初始登录密码(选择自动生成密码情况下) 等信息,您可以使用这些信息登录和管理实例。

使用 API 创建实例

使用 RunInstances 接口可以在指定专用宿主机上创建实例,具体用法详见创建实例 API。



登录实例

最近更新时间: 2024-09-19 11:12:02

专用实例登录操作与普通云服务器相同。详细操作指南请参见云服务器对应文档。

登录 Windows 实例

详见登录Windows实例。

登录 Linux 实例

详见登录 Linux 实例。



导出实例列表

最近更新时间: 2024-09-20 20:11:41

您可以在控制台导出某台宿主机上的实例列表,并且可以自定义导出列表的字段。最多勾选26个字段,包括:ID、主机名、状态、地域、可用区、主机类型、操 作系统、镜像 ID、CPU、内存、带宽、公网 IP、内网 IP、系统盘类型、系统盘大小、数据盘类型、数据盘大小、所属网络、所在子网、关联 VPC、创建时 间、到期时间、主机计费模式、网络计费模式、所属项目、标签。

操作步骤

- 1. 登录 专用宿主机控制台。
- 2. 选择相应的地域。单击要导出实例专用宿主机的 ID/主机名,打开专用宿主机详情页,选择**实例列表**,单击如下图所示导出按钮。

← host-	with: (autors								
配置详情	实例列表	监控指标							
要对实例进行日常! 云硬盘采用按量计!	监控维护、配置升级、 费的计费方式。当账户	其他更多操作,请 *欠费时,若系统盘	前往[实例]管理 被隔离,子机不可用	; 若系统盘被清除, 子机料	9一同被清除。如需屏蔽此逻辑	鼠,请联系大客户经理 开	F通欠费不停服服务		
更多操作 ▼	+分配实例						请输入	、实例名/实例ID/IP进行	搜雾 Q, 卒 上
ID/实例名	状态	可用区	实例类型	配置	IP地址	实例计费模式	网络计费模式	所属项目	操作
ins- 未命名	也运行中	广州三区	独享型	1 核 1 GB 1 Mbps 系统盘:高性能云硬组 网络: VPC2	(公) (内)	不计费 2021-06-25 15:47创建	按流量计费		关机重启销毁

3. 选择要导出的字段,单击确定。

自定义导出字段			×
请选择你要导出的字段	,最多勾选27个字段,已勾选27	7个。	
全选			
✓ ID	✓ 实例名	✓ 状态	
✔ 地域	✔ 可用区	✔ 实例类型	
✔ 操作系统	✓ 镜像id	CPU	
✔ 内存	✔ 带宽	✓ 公网IP	
✓ 内网IP	✔ 系统盘类型	✔ 系统盘大小	
✔ 数据盘类型	✔ 数据盘大小	✔ 所属网络	
✔ 所在子网	✓ 关联vpc	✔ 创建时间	
✔ 到期时间	✔ 实例计费模式	✔ 网络计费模式	
✔ 所属项目	✓ 专用宿主机ID	 ✓ 标签 	
导出范围 🔹 导出台	全部实例		
🔿 仅导出	出搜索结果		
○ 仅导出	出选中实例		
	确定取消	i	
下载 cvm.csv 到本批	也,文件内容如下图所示。		

ID	实例名	状态	地域	可用区	实例类型	操作系统	镜像ID	CPU	内存(GB)	公网带宽()	主IPv4公网	主IPv4内网	系统盘类型
ins-	未命名	运行中	广州	广州三区	独享型	CentOS 8.0	img-25szk	1	1	1	106 57 108	1004115	CLOUD_PR



调整实例配置

最近更新时间: 2024-09-20 20:11:41

专用宿主机上的实例支持快速方便地调整配置,调节范围受限于该实例所在专用宿主机的剩余资源数量。用户可随时根据自己的需求自由调整实例配置,应对不同 时期的业务需求。

注意事项

- 当被操作实例处于关机状态时,可直接进行控制台变更操作。
- 当被操作实例处于**运行中**状态时,需要您同意进行强制关机,方可进行调整。

操作步骤

- 1. 登录 云服务器控制台。
- 2. 找到需要调整的实例,单击右侧操作栏更多 > 资源调整 > 调整配置。如下图所示:

ID/实例名	监控	状态 ▼	可用区 ▼	主机类型 ▼	配置	主IP地址	实例计费模式 ▼	网络计费模式		操作
	, di	也运行中	重庆一区	标准型S3	1 核 1 GB 1 Mbps 系统会,高计能工研究	ŋ	按量计费 2010-10-14	按流量计费		登录 更多 🔻
	/				网络:		11:31创建		调整配置	购买相同配置
									调整硬盘	实例状态 ▶
	di.	①运行中	重庆一区	标准型S3 🛟	1 核 1 GB 1 Mbps 系统会:高性能示硬会	11	按量计费 2019-10-14	按流量计费	调整硬盘介质	实例设置 ▶
					网络:		10:15创建		调整网络	重装系统
									切换私有网络	密码/密钥 ▶
	di	也运行中	重庆一区	标准型S3 👬	2 核 4 GB 0 Mbps 系统由:高性能示硬由		按量计费 2019-10-14	-	加入带宽包	资源调整 ▶
					网络:		10:08创建			制作镜像
				+=\###00						IP/网卡 ▶
and an inclusion	111	し运行中	里庆一区	你心在坐83 10	2 核 4 GB U MDps 系统盘:高性能云硬盘		2019-10-14	-		安全组 ▶
					网络:		10:08创建			

3. 在弹出的操作框中,设置好目标配置,单击下一步。

调整配	置										×
1 #	选择目标配置		2 费用统计		3 关机提示						
已选1台	实例, 查看洋	情 🔺									
NO	实例名称		175	例ID	当前配置		计费时长	状态	操作		
1	-				S3.SMALL1(标准型	S3,1核1GB)	按小时计费	运行中	可调整配置		
请选择總	欧的目标配置										
2核	•	4GB 💌	全部机型	•							
		机型	规格	VCPU	」 内存	处理器型号	号(主频)	内网带宽	网络收发包	备注	
		标准型S3	S3.MEDIUM	4 2核	4 GB	Intel Xeon	Skylake 6133(2.5 GHz)	1.5 Gbps	25万pps	无	
		标准型SA1	SA1.MEDIU	₩4 2核	4 GB	AMD EPY	C 7551(2.0 GHz)	1.5 Gbps	-	无	

🔗 腾讯云

4. 确认配置调整信息后单击**去调整**,等待调整完成。

调整配置
 ✓ 选择目标配置 > ✓ 费用统计 > 3 关机提示
调整配置需要在关机状态下操作: 1 为了避免数据丢失, 云服务器将关机中断您的业务。请仔细确认 2 强制关机可能会导致数据丢失或文件系统损坏。您也可以主动关机后进行调整配置 3 强制关机可能需要您等待较长时间,请耐心等待
✓ 同意强制关机 上一步 开始调整

迁移实例 CDH 实例转换为 CVM 实例

最近更新时间: 2024-12-17 16:50:42

操作场景

本文介绍如何通过控制台,将专用宿主机上的云服务器 CVM 实例转换为共享宿主机 CVM 实例,满足业务灵活部署的需求。

注意事项

待迁移实例需注意以下事项:

- 实例需处于**已关机**状态。
- 不支持使用本地盘的实例进行迁移。可参见 调整硬盘介质,将本地盘调整为云硬盘。
- 若实例已挂载增强型 SSD 型云硬盘,则可能会因硬盘本身限制导致无法选择目标实例。具体限制请参见云硬盘类型中的 注意事项。

目标 CVM 需满足:与待迁移 CVM 需处于同一账号、同一地域、同一可用区下。

操作步骤

- 1. 登录云服务器控制台,选择左侧导航栏中的专用宿主机。
- 2. 在**专用宿主机**页面上方,选择宿主机所在地域。
- 3. 选择待转换实例所属的宿主机名,进入该宿主机详情页面,单击**实例列表**页签。
- 4. 单击需转换实例所在行右侧的转换为 CVM 实例。如下图所示:

ID/实例名	状态	可用区	实例类型	配置	IP地址	实例计费模式	网络计费模式	所履项目	操作
ins- 未命名	已关机	上海二区	独享型	4核 8GB 1Mbps 系统曲: 高性能云硬盘 网络: test	1117298362	不计费 2021-06-11 18:16:04 创建	按流量计费	Inclus	开机 销毁 转换为CVM实例 更多 ▼
ins-	已关机	上海二区	独享型	2核 2GB 1Mbps 系统盘:高性能云硬盘 网络:基础网络	1.116.146.1075(2) 10.107.25.254(R)	不计费 2021-04-20 11:10:42 创建	按流量计费	mangas	开机 销毁 转换为CVM实例 更多 ▼

() 说明:

如需批量迁移实例,请在列表中勾选实例后,选择列表上方的更多操作 > 实例设置 > 转换为 CVM 实例。

5. 在弹出的转换为 CVM 实例窗口中,进行如下配置。

5.1 在选择目标配置中,选择目标实例规格后单击下一步。如下图所示:

\$	转换为CVM实例	I								×
	1 选择目标香	2 选择计	费类型	> 3 关机提示						
泛	8已选择1台实例《	如								
	实例ld	实例名			当前配置				操作	
	ins and the	未命名			CDH_4C8G(独享型,4核 8GB)			可调整配置	
	全部核数 ▼	全部内存 🔻 全部机型	▼ 🔽 仅显示	支持的机型						
	机型	規格	vCPU	内存	处理器型号 (主频)	内网带宽	网络收发包	备注		
	○ 标准型S5	S5.SMALL2	1核	2GB	Intel Xeon Cascade Lake 8255	1.5 Gbps	25 万pps	无		^
	○ 标准型S5	S5.SMALL4	1核	4GB	Intel Xeon Cascade Lake 8255	1.5 Gbps	25 万pps	无		
	○ 标准型S5	S5.MEDIUM4	2核	4GB	Intel Xeon Cascade Lake 8255	1.5 Gbps	30万pps	无		
	○ 标准型S5	S5.MEDIUM8	2核	8GB	Intel Xeon Cascade Lake 8255	1.5 Gbps	30 万pps	无		
	○ 标准型S5	S5.LARGE8	4核	8GB	Intel Xeon Cascade Lake 8255	1.5 Gbps	50 万pps	无		~
	共 178 条						20 ▼ 条/页 🛛 ◀	1	/9页 🕨)	M
					下—步 关闭					

5.2 在选择计费类型中,选择目标计费类型,确认费用明细后单击下一步。如下图所示:



转换为CVM实例	I						×
💛 选择目标的	配置 〉 🙎 选择计费类	型 > ③	关机提示				
实例规格	S5.SMALL2						
实例台数	1						
计费方式	● 包年包月 按量计费						
选择时长	1个月 *						
需支付费用合计	元						
			上一步	下一步	关闭		

5.3 在关机提示中,确认关机提示并单击开始调整即可。 实例转换完成后,实例状态为关机。您可前往 云服务器控制台 页面查看。



CVM 实例迁移至 CDH

最近更新时间: 2024-09-20 20:11:41

操作场景

本文介绍如何通过控制台,将云服务器 CVM 实例迁移至专用宿主机,满足业务灵活部署的需求。

注意事项

待迁移实例需注意以下事项:

- 实例需处于 **已关机** 状态。
- 不支持使用本地盘的实例进行迁移。可参见 调整硬盘介质,将本地盘调整为云硬盘。
- 仅支持按量计费实例迁移至 CDH。
- 若实例已挂载增强型 SSD 型云硬盘,则可能会因硬盘本身限制导致无法选择目标实例。具体限制请参见云硬盘类型中的 注意事项。

目标 CDH 需满足以下条件:

- 与待迁移 CVM 需处于同一账号、同一地域、同一可用区下。
- 可用资源足够分配给待迁移实例,即目标 CDH 剩余 CPU 、内存资源大于等于待迁移实例。

操作步骤

- 1. 登录 云服务器控制台。
- 2. 选择需迁移实例所在行右侧的更多 > 实例设置 > 迁移至专用宿主机。

```
    说明:
    如需批量迁移实例,请在列表中勾选实例后,选择列表上方的更多操作 > 实例设置 > 迁移至专用宿主机。
```

- 3. 在弹出的 迁移至专用宿主机 窗口中,进行如下配置。如下图所示:
 - 3.1 在 选择专用宿主机 中,选择目标宿主机后单击下一步。

迁移至专用	用宿主机					×
1 选择	春专用宿主机 〉 2 费	1111細 > ③ 关键	机提示			
() #	告CVM实例有挂载增强型SSD云硬盘,因	挂载问题,可能无法迁移到某些	专用宿主机。	想了解更多规则? 13		
您已选择16	台实例 收起					
No.	实例名	实例	d	vCPU	内存	
1	as-	ins-	NOM09	1核	2GB	
多个关键	字用竖线 " 分隔,多个过滤标签用回车	罐分隔	Q, (\$		
ID/禕	自主机名称	机型		可用/总CPU(核)	可用/总内存(GB)	
o 📰	and a second	HS20		49/56	213/224	
共 1 条					20 * 条/页 4 1 /1页	► H
				デー步		

3.2 在 费用明细 中,确认费用明细并单击下一步。如下图所示:

转换为CVM实例		×
✓ 选择目标	記圖 〉 2 选择计费类型 〉 ③ 关机提示	
实例规格	S5.SMALL2	
实例台数	1	
计费方式	● 也年包月 ○ 按量计费	
选择时长	1个月 *	
需支付费用合计	元	
	上 一 步 天团 关闭	

3.3 在 关机提示中,勾选同意强制关机并单击开始调整即可。



实例转换完成后将自启动,状态为 运行中 。您可前往 专用宿主机 页面查看。



最近更新时间: 2024-09-20 20:11:41



操作场景

本文介绍如何通过控制台,在不同的专用宿主机之间迁移实例。

注意事项

待迁移实例需注意以下事项:

- 实例需处于**已关机**状态。
- 不支持使用本地盘的实例进行迁移。
- 实例需使用私有网络。若实例使用基础网络,可参见 切换私有网络服务 进行网络切换。

目标 CDH 需满足以下条件:

- 与待迁移 CDH 需处于同一账号、同一地域、同一可用区下。
- 可用资源足够分配给待迁移实例,即目标 CDH 剩余 CPU 、内存资源大于等于待迁移实例。

操作步骤

- 1. 登录云服务器控制台,选择左侧导航栏中的 专用宿主机。
- 2. 在 **专用宿主机** 页面上方,选择宿主机所在地域。
- 3. 选择待迁移实例所属的宿主机名,进入该宿主机详情页面,单击**实例列表**页签。
- 4. 在**实例列表**页签中,您可按需进行单个或批量实例迁移:

单个实例迁移

选择需迁移实例所在行右侧的更多 > 调整所属宿主机。如下图所示:

+ host-	with: Dealbox									
配置详情	实例列表	监控指标								
要对实例进行日常 云硬盘采用按量计	监控维护、配置升级. 费的计费方式。当账	、其他更多操作, 中欠费时,若系统	请 前往[实例)管理 盘被隔离,子机不可用];若系统盘被清除,	子机将一同被清除。如需	屏蔽此逻辑,请联系大客户	2理开通欠费不停	服服务.		
更多操作	+分配实例						请输入实	例名/实例ID/IP进行	密速 Q	\$
D/实例名	状态	可用区	实例类型	配置	IP地址	实例计费模式	网络计费模式	所展项目	操作	
☐ ins 未命名	心已关机	79028	独享型 🗘	1 核 1 GB 1 系统盘:高性能 网络:	(公) (内)	不计费 2021-06-22 14:30创建	按流量计器	调整和	开机 锎 更多 ▼ 所屬宿主机]

批量实例迁移

勾选需迁移实例前的复选框,并选择页面上方的**更多操作 > 调整所属宿主机**。如下图所示:

+ host	with: (aution)	1							
配置详情	实例列表	监控指标							
要对实例进行日常 云硬盘采用按量计	监控维护、配置升级、 费的计费方式。当账户	其他更多操作,请 "欠费时,若系统盘	;前往[实例)管理 被隔离,子机不可用	1; 若系统盘被清除, 子机;	8—同被清除。如需屏蔽此逻辑	,请联系大客户经理于	通欠盡不停服服务		
更多操作 ▼	+分配实例						请输入实例名称	定例ID/IP进行搜索(¢ ±
重启 开机	状态	可用区	实例类型	配置	IP地址	实例计费模式	网络计费模式	所属项目	操作
关机销毁	(1) 日关机	19028	独享型 🤣	1 核 1 GB 1 Mbps 系统盘:高性能云硬值 网络:	(公) (内)	不计费 2021-06-22 14:30创建	按流量计费	united Ref.	开机 销毁 更多 ▼
调整所属宿主机	心已关机	19028	独享型	1核1GB1Mbps 系统盘:高性能云硬组 网络:	(公) (内)	不计费 2021-06-22 14-1140建	按流量计费		开机 销毁 更多 ▼



5. 在弹出的 调整所属宿主机 窗口中,选择 目标宿主机 。如下图所示:

调整角	「属宿主机			×
您已选	1台实例 执行调整所属	宿主机操作, 查 看 详	青 ▼	
No.	实例名	实例ID	当前带宽上限	操作
0	未命名	ins-	1 Mbps	可调整
日标宿	主机 请选择专用 选中实例进行调整	^{宿主机} ▼		
		确定	取消	

6. 单击确定即可执行迁移操作。

刷新 专用宿主机 页面,即可查看迁移后的实例所对应的宿主机已更新,并且实例状态为已关机。



销毁实例

最近更新时间: 2024-09-20 18:19:44

当您不再需要该实例时,可随时销毁专用实例。销毁后,挂载在实例上的本地盘和非弹性云硬盘都将一并销毁,保存在这些存储上的数据将丢失。但挂载在该实例 上的弹性云盘会继续保留,数据不受影响。

通过云服务器控制台销毁实例

- 1. 登录 云服务器控制台。
- 2. 找到所要销毁的专用实例。单击右侧操作栏中更多 > 实例状态 > 销毁/退还。

D级网络	;	臨疫	状态 ▼	可用区 ▼	主机类型 下	配置	主印地址	实例计获模式 ▼	网络计费模式		操作	
•	/	di.	●這行中	重庆一区	标准型\$34	1 核 1 GB 1 Mbps 系统盘:高性能云硬盘 网络:	1.11.17.18.1.1	按量计器 2019-10-14 11:31创建	按流量计费		22录 更多 购买相同配	t v E
		di	❹运行中	重庆一区	150#2283	1 核 1 GB 1 Mbps 系统盘:寄性能云硬盘 网络:	1	按 量计数 2019-10-14 10:15创建	按流量计数	重启 开机 关机	<u> </u>	Þ
and the factors		di	Ů還行中	重庆一区	标准型S3叠	2 核 4 GB 0 Mbps 系统盘:拖性能云硬盘 网络:	-	按 届计 群 2019-10-14 10:08创建	-	朝殿/退还	密码/密钥 资源调整 制作镜像	•
		di	●這行中	重庆一区	标准型\$3 静	2 核 4 GB 0 Mbps 系统盘:而性能云硬盘 网络:	-	按量计器 2019-10-14 10:08创建			IP/同卡 安全组	•

通过 API 销毁实例

使用 TerminateInstances 接口销毁实例,具体用法详见 退还实例 API。